Music Now Playing Widget 사용설명서

2026-11-14 · v0.3.2

방송 화면(OBS)에 지금 듣고 있는 곡의 제목, 가수, 앨범 사진, 재생 시간을 띄워 주는 위젯 프로그램입니다. Spotify, YouTube Music, 멜론, Apple Music, TIDAL 등 어떤 플레이어로 듣든 상관없습니다. Windows가 알고 있는 "지금 재생 중" 정보(볼륨 키를 누르면 뜨는 그 정보)를 그대로 읽어 오기 때문입니다.

만든 사람: **김탄2**

준비물

아래 네 가지가 갖춰져 있어야 합니다.

항목	필요한 것
컴퓨터	Windows 10(1809 이상) 또는 Windows 11
OBS	브라우저 소스를 쓸 수 있는 OBS Studio (OBS Studio 32에서 확인)
음악 플레이어	Windows의 "지금 재생 중"에 곡을 알려 주는 플레이어 (Spotify PC 앱 등)
설치 파일	`MusicNowPlayingWidget-v0.3.1.zip`

따로 설치할 프로그램은 없습니다. 압축을 푼 폴더의 exe 하나만 실행하면 됩니다.

1단계: 프로그램 실행

1. `MusicNowPlayingWidget-v0.3.1.zip`을 원하는 폴더에 압축을 풉니다.
2. `MusicNowPlayingWidget.exe`를 더블클릭합니다.
3. **"Windows의 PC 보호"** 파란 창이 뜨면 **추가 정보 → 실행**을 누릅니다. 개인이 만든 무료 프로그램이라 마이크로소프트 유료 인증서가 없어서 뜨는 경고입니다.
4. 처음 실행하면 브라우저에 **설정 페이지**가 열립니다. 작업 표시줄 오른쪽 아래에 **초록 음표 아이콘**이 생기면 실행된 것입니다.

프로그램은 창 없이 트레이 아이콘으로만 돌아갑니다. 두 번 실행해도 하나만 켜집니다.

2단계: OBS에 위젯 넣기

1. 설정 페이지의 **OBS에 넣을 주소**에서 원하는 모양 옆의 **복사**를 누릅니다. 트레이 아이콘 → **위젯 주소 복사**를 써도 됩니다.
2. OBS에서 **소스 추가(+) → 브라우저**를 고르고 이름을 정합니다.
3. **URL** 칸에 복사한 주소를 붙여 넣습니다. 주소는 `file:///C:/Users/.../MusicNowPlayingWidget/widget/widget.html?style=A` 처럼 생겼습니다(내 PC에 저장된 위젯 파일입니다).
4. **너비**와 **높이**를 아래 표대로 맞추고 **확인**을 누릅니다. 설정 페이지에서도 각 이름 아래에 크기가 적혀 있습니다.

모양	주소 끝	너비 × 높이	생김새
카드형	`?style=A`	430 × 110	앨범 사진, 제목, 가수, 진행 막대가 있는 카드. 뒤로 앨범 색이 은은하게 번집니다.
한 줄 알약형	`?style=B`	450 × 70	둥근 알약 모양 한 줄. 작은 앨범 사진과 움직이는 음표 막대가 있습니다.
큰 글씨형	`?style=C`	560 × 140	배경 상자 없이 큰 앨범 사진과 큰 글씨만 보입니다.

장면마다 다른 주소를 넣으면 장면별로 다른 모양을 쓸 수 있습니다. 위젯 배경은 투명합니다.

OBS와 이 프로그램 중 **어느 쪽을 먼저 켜도** 괜찮습니다. 위젯이 프로그램을 기다렸다가 알아서 연결합니다.

3단계: 곡 틀어 확인하기

1. 음악 플레이어에서 곡을 재생합니다. 위젯에 제목, 가수, 앨범 사진이 나타납니다.
2. 일시정지하면 1.5초 뒤 위젯이 사라지고, 다시 재생하면 나타납니다.
3. 곡을 넘기면 이전 곡이 사라졌다가 새 곡이 나타납니다. 빠르게 연달아 넘기면(0.8초 안에 다시 넘기면) 기다리지 않고 바로바로 바뀝니다.

위젯이 안 나오면 맨 뒤의 **문제 해결**을 확인해 주세요.

설정 페이지

트레이 아이콘 → **설정 열기**를 누르거나, 브라우저에서 `http://localhost:8976/settings`를 엽니다. 바꾼 뒤 **저장**을 누르면 OBS 위젯에 바로 반영되고, OBS를 새로고침할 필요는 없습니다. 오른쪽 미리보기에서 저장 전에 모습을 볼 수 있습니다.

항목	설명
모양	주소에 `?style=`를 붙이지 않은 위젯의 기본 모양
색	글자색, 배경색, 포인트색(진행 막대, 음표 막대)
곡마다 자동 변경 (앨범 사진 색)	켜면 곡이 바뀔 때마다 위젯 색이 앨범 사진 색으로 약 3초에 걸쳐 부드럽게 바뀝니다. 글자색은 배경에 맞춰 항상 잘 보이는 색(흰색 또는 검정)으로 정해집니다. 앨범 사진이 없는 곡은 위에서 고른 색을 쓰고, 큰 글씨형은 포인트색만 바뀝니다.
앨범 사진 / 진행 막대 / 재생 시간	각각 보이기·숨기기. 재생 시간은 `1:12 / 3:20`처럼 표시됩니다.
표시할 앱	한 번이라도 재생된 앱이 목록에 나타납니다. 체크를 끄면 그 앱의 곡은 위젯에 나오지 않습니다.
Windows 시작 시 자동 실행	켜면 Windows에 로그인할 때 프로그램이 저절로 켜집니다. 처음에는 꺼져 있습니다. 프로그램 폴더를 옮기면 자동 실행이 안 될 수 있으니, 옮긴 뒤에는 새 위치에서 한 번 직접 실행해 주세요.
언어	자동(Windows 언어) / 한국어 / English / 日本語. 설정 페이지와 트레이 메뉴의 글자가 바뀝니다.

브라우저가 처음에 꺼져 있는 이유

Chrome, Edge, Whale 같은 브라우저는 유튜브 영상이나 인터넷 방송 소리도 "재생 중"으로 잡힙니다. 그래서 방송 중에 영상 제목이 뜨지 않도록 브라우저는 처음에 꺼져 있습니다.

Windows는 "어느 브라우저에서 재생 중인지"만 알려 주고, 어느 사이트인지는 알려 주지 않습니다. 그래서 **Chrome**을 켜면 YouTube Music뿐 아니라 Chrome에서 트는 방송과 영상도 모두 위젯에 나옵니다. YouTube Music만 보이게 하려면 다음 항목대로 설정해 주세요.

YouTube Music만 표시하기 (방송·영상 소리는 빼고)

YouTube Music을 **Chrome 앱으로 설치**하면 Windows가 일반 Chrome과 따로 알려 줍니다. 그러면 YouTube Music만 켜고 Chrome은 꺼 둘 수 있습니다.

Windows 11에서만 됩니다. Windows 10은 YouTube Music 앱 창에서 틀어도 일반 Chrome과 같은 이름으로 알려 주기 때문에 따로 켤 수 없습니다.

1. Chrome에서 `music.youtube.com`을 엽니다.
2. 주소창 오른쪽 끝의 **설치 아이콘**(모니터에 아래 화살표 모양)을 누르고 **설치**를 누릅니다. 아이콘이 안 보이면 오른쪽 위 **점 세 개 모양 메뉴 → 전송, 저장, 공유 → 페이지를 앱으로 설치**를 누릅니다.
3. 새로 열린 **YouTube Music 창**에서 곡을 재생합니다. 다음부터는 바탕화면이나 시작 메뉴의 **YouTube Music 아이콘**으로 열면 됩니다.
4. 설정 페이지의 **표시할 앱**에 **YouTube Music (Chrome 앱)**이 생기면 체크를 켜고, **Chrome**은 끈 채로 **저장**합니다.

이렇게 하면 YouTube Music 창에서 트는 곡은 커버곡처럼 앨범 정보가 없는 곡도 위젯에 나오고, 일반 Chrome 탭의 방송과 영상은 나오지 않습니다.

목록에 없는 프로그램 추가하기

표시할 앱 아래의 **실행 중인 프로그램 추가**를 누르면 지금 창이 열려 있는 프로그램이 나옵니다. 음악을 트는 프로그램을 고르고 읽는 방식을 정한 뒤 **저장**합니다.

읽는 방식	설명
Windows 곡 정보	곡을 틀기 전에 미리 켜기·끄기를 정해 둘 때 씁니다. 그 프로그램의 곡이 처음 잡히면 위 목록으로 합쳐집니다.
창 제목	Windows에 곡을 알려 주지 않는 프로그램용입니다. 창 제목에서 곡 이름을 읽습니다. 순서는 **제목 - 아티스트** 또는 **아티스트 - 제목** 중에서 고릅니다.

창 제목 방식은 앨범 사진과 재생 시간이 나오지 않고, 창 제목에 곡 이름을 넣는 프로그램만 읽을 수 있습니다. 그 프로그램에서 소리가 나는 동안 재생 중으로 보고, 소리가 멈추고 3초쯤 지나면 위젯을 숨깁니다. Windows에서 재생 중인 곡이 있으면 그 곡을 먼저 보여 줍니다.

트레이 메뉴

작업 표시줄 오른쪽 아래의 초록 음표 아이콘을 오른쪽 클릭하면 나오는 메뉴입니다. 아이콘을 더블클릭하면 바로 설정 페이지가 열립니다.

메뉴	하는 일
설정 열기	브라우저에 설정 페이지를 엽니다.
위젯 주소 복사	OBS에 넣을 위젯 주소(기본 모양)를 복사합니다.
다시 시작	프로그램을 껐다가 다시 켭니다. OBS 위젯은 알아서 다시 연결됩니다.
종료	프로그램을 끕니다. 위젯은 곡 정보가 없어 보이지 않게 됩니다.

새 버전으로 바꿔서 실행하면 OBS 위젯도 스스로 한 번 새로고침해서 새 버전으로 바뀝니다.

플레이어별 확인 현황

플레이어	상태
Spotify (PC 앱)	확인됨
YouTube Music (Chrome 앱으로 설치)	확인됨 (Windows 11)
멜론 (PC 앱)	확인됨
Apple Music (Windows 앱)	확인 중
TIDAL (PC 앱)	확인됨

볼륨 키를 눌렀을 때 Windows에 곡 정보가 보이는 플레이어라면 거의 확실히 동작합니다.

문제 해결

증상	원인	해결
위젯이 안 보임	곡이 일시정지 상태이거나, 그 플레이어가 꺼져 있음	곡이 실제로 재생 중인지, 설정 → 표시할 앱에서 그 플레이어가 켜져 있는지 확인
Chrome의 방송이나 영상 제목이 뜸	표시할 앱에서 Chrome이 켜져 있음	Chrome 체크를 끄고 저장. YouTube Music은 앞의 방법대로 Chrome 앱으로 설치
"8976번 포트를 다른 프로그램이 쓰고 있어서 시작할 수 없어요" 창이 뜸	다른 프로그램이 같은 번호를 씀	`%APPDATA%\MusicNowPlayingWidget\settings.json`을 메모장으로 열어 `"port": 8976`의 숫자를 바꾸고(예: 8977) 프로그램을 다시 켬. OBS에 넣은 주소는 그대로 둬도 됨
설정 페이지가 안 열림	주소를 `127.0.0.1`로 씀	`localhost`로 열기. Windows가 관리자 권한 없이는 `localhost`만 허락함
앨범 사진이 안 나옴	플레이어가 사진을 보내지 않음, 또는 앨범 사진 보이기가 꺼짐	설정에서 앨범 사진이 켜져 있는지 확인. 사진은 곡이 바뀐 뒤 몇 초 늦게 올 수도 있음
뭔가 이상하게 동작함	-	트레이 아이콘 → 다시 시작. 그래도 안 되면 OBS의 브라우저 소스 속성에서 "현재 페이지의 캐시 새로 고침"

문의하기

사용 중 문제가 있거나 궁금한 점이 있으면 만든 사람(김탄2)에게 문의해 주세요.

- Discord: kimtan2
- 치지직(Chzzk): 김탄2

이 프로그램은 개인이 만든 무료 프로그램이며, OBS Project, Spotify, Google(YouTube Music), 카카오엔터테인먼트(멜론), Apple, TIDAL과 관계없는 비공식 프로젝트입니다. OBS, Spotify, YouTube Music, 멜론, Apple Music, TIDAL은 각 회사의 상표입니다.