OBS Browser Click Stream Deck プラグイン 取扱説明書

2026-11-11 (v0.1.1)

OBS のカスタムブラウザドックやブラウザソースの中にあるボタン(Weflab・ci.me・Chzzk・Toonation のリモコンなど)を Stream Deck のキーで押すプラグインです。「対話」ウィンドウを開く必要はなく、ドックが別のタブの後ろに隠れていても押せます。

作者: **김탄2(Kimtan2)**

プラグインの設定画面は韓国語です。この説明書では、画面に表示される韓国語の項目名をそのまま書き、意味を添えています。

必要なもの

項目	必要なもの
パソコン	Windows 10 以降
Stream Deck アプリ	Stream Deck ソフトウェア 7.3 以降
OBS	OBS Studio(Windows 64 ビット)
インストールファイル	`OBS-Browser-Click.streamDeckPlugin`

押したいリモコン(Weflab、ci.me、Chzzk、Toonation)が、OBS に**カスタムブラウザドック**または**ブラウザソース**として開かれている必要があります。

ステップ 1: プラグインのインストール

1. `OBS-Browser-Click.streamDeckPlugin` をダブルクリックします。
2. Stream Deck アプリが開き、インストールするか聞かれます。**インストール**を押します。上書きするか聞かれた場合もインストールを選びます。
3. 右側のアクション一覧に **OBS Browser Click** カテゴリが追加されたことを確認します。

ステップ 2: OBS をデバッグオプション付きで起動

プラグインは OBS の**リモートデバッグポート**を通して OBS 内のページに入り、ボタンを押します。そのため OBS を `--remote-debugging-port=9222` オプション付きで起動する必要があります。ボタン一つでこのオプション付きのショートカットを作れます。

1. **OBS Browser Click** のアクションをどれか一つキーにドラッグし、クリックします。
2. 設定画面の一番下にある **[OBS 바로가기 설정]**(OBS ショートカット設定)を押します。
3. デスクトップとスタートメニューに「OBS Studio (Browser Click)」を作ったというメッセージが出れば完了です。タスクバーに OBS をピン留めしている場合は、そのアイコンにもオプションが付きます。
4. OBS を完全に終了し、新しくできた **OBS Studio (Browser Click)** ショートカット(またはタスクバーの OBS)から起動し直します。

注意: 元からある「OBS Studio」アイコン(共有デスクトップ、スタートメニュー)から起動すると、オプションは付きません。これらは OBS のアップデートのたびに作り直されるため、プラグインは変更しません。新しいショートカットはユーザーフォルダにあるので、OBS をアップデートしても消えません。

手動で付ける方法: OBS のショートカットを右クリック → プロパティ → **リンク先**の末尾に半角スペースを入れて `--remote-debugging-port=9222` を付けます。**作業フォルダー**は `C:\Program Files\obs-studio\bin\64bit` にします。

確認方法: キーに **OFFLINE** や **디버그 꺼짐**(デバッグオフ)が出なければ大丈夫です。ブラウザで `http://127.0.0.1:9222/json/list` を開き、ページ一覧が出ることでも確認できます。

デバッグオプションについて知っておくこと

- **この PC 内の他のプログラム**は、OBS 内のページ(ログイン済みの Chzzk・ci.me スタジオ、Weflab リモコンなど)を見たり操作したりできます。インターネットや通常のブラウザの Web ページからは入れません(ポートはこの PC 内の `127.0.0.1` だけで開き、Web ページからの接続は OBS が拒否します)。知らないプログラムをインストールしないことが一番大切です。
- **ポートの競合:** Chrome のデバッグモードなど、他のプログラムが同じポートを使うと、OBS がポートを開けないことがあります。ポートの先が OBS でない場合、プラグインは何も押さず、キーに OFFLINE を表示します。下の「設定」でポートを変え、[OBS 바로가기 설정] をもう一度押してください。
- **オプションなしで起動:** 元のアイコンや他のプログラムから OBS を起動するとオプションが付きません。このときキーに **디버그 꺼짐**(デバッグオフ)が出ます。
- **OBS のアップデート:** インストーラーが共有ショートカットを作り直します。新しいショートカットとタスクバーのアイコンはそのまま残りますが、もしオプションが消えていたら [OBS 바로가기 설정] をもう一度押してください。
- **パフォーマンス:** 影響はほとんどありません。ポートは待っているだけで、プラグインは 1 秒に 1 回状態を確認します。

ステップ 3: 最初のキーを作る

Weflab の投げ銭アラートをキー一つでスキップする例です。

1. Weflab のダッシュボードでリモコンの URL をコピーし、OBS のメニュー **ドック → カスタムブラウザドック**に追加します(すでにあれば飛ばします)。
2. アクション一覧の **OBS Browser Click → 위플랩 리모컨**(Weflab リモコン)をキーにドラッグします。
3. 設定画面の **동작**(動作)で **알림 취소(넘기기)**(アラート取り消し/スキップ)を選びます。
4. キーに「알림 취소(넘기기)」と表示されます。アラートが出ているときに押すとスキップされます。

最初は Weflab の **테스트 알림**(テストアラート)で確かめてみてください。

アクション一覧

サービスごとにアクションが分かれています。キーに置いてから、設定画面の **동작**(動作)でリモコンのボタンを選びます。

アクション	選べる動作
위플랩 리모컨 (Weflab リモコン)	アラート一時停止/再開 ●、アラート取り消し(スキップ)、アラートをすべて取り消し、一覧の更新、テストアラート、タイマー開始・停止・時間・アップタイム・削除、アバターゲーム開始・取り消し、電光掲示板の現在を取り消し・すべて取り消し、投票開始・中止・結果
씨미 리모컨 (ci.me リモコン)	一時停止、スキップ、チャット・応援・動画・ミッション投げ銭のオン/オフ ●、ワープ: フォロワーのみ受け取る ●、視聴者を送る
치지직 리모컨 (Chzzk リモコン)	TTS スキップ、アラート停止
투네이션 리모컨 (Toonation リモコン)	アラート一時停止 ●、スキップ
범용 클릭 (汎用クリック)	一覧にないボタンや画面の一点を自分で選ぶ(下記参照)

● の付いた動作は、ページのオン/オフにキーが連動します。オンのときはキーの枠が水色になります。Stream Deck アプリでキーの下の 2 つの点(左がオフ、右がオン)を押すと、状態ごとにアイコンとタイトルを変えられます。

汎用クリック(범용 클릭)

一覧にないボタンや、OBS 内の任意のページのボタンを押すときに使います。

1. **페이지**(ページ): OBS で開いているページを一つ選びます。OBS を起動した直後やドックを追加した後は **[목록 새로고침]**(一覧の更新)を押します。ブラウザソースは `[소스] アラート` のように OBS で付けた名前で表示され(소스 はソースの意味)、カスタムドックは Web ページのタイトルで表示されます。
2. **방식**(方式): **버튼으로 찾기**(ボタンで探す)か **위치 찍기**(位置を指定)を選びます。
3. **ボタンで探す: 버튼**(ボタン)一覧にページのボタンが文字で表示されます。同じ文字が複数あると `시작 (2)` のように番号が付きます。文字のないアイコンボタンは **CSS 선택자**(CSS セレクター)に書きます(書くとボタン一覧より優先されます)。
4. **位置を指定: [화면 불러오기]**(画面の読み込み)を押すとページのキャプチャが出ます。押したい場所をクリックすると赤い点が付き、X、Y が入ります。

位置指定の注意: ドックやブラウザソースのサイズを変えると、同じ座標が別の場所を押すことがあります。サイズを変えた後は必ず [화면 불러오기] で位置を指定し直してください。クリックはそのページの中にだけ届き、実際のマウスカーソルは動きません。ページをスクロールすると、キーに **스크롤 바뀜**(スクロール変更)が出ます。キーを一度押すと位置を指定したときのスクロールに戻し(クリックはしません)、もう一度押すとクリックします。設定画面の **[스크롤 되돌리기]**(スクロールを戻す)ボタンでも戻せます。**스크롤이 바뀌면 키로 되돌리기**(キーでスクロールを戻す)をオフにすると、キーは ⚠ だけを出します。スクロールは、指定した位置を含む枠(投げ銭一覧やチャット欄など)を基準に見ます。リモコンの画面が変わってその枠が見つからないときは何も押さず ⚠ を出すので、位置を指定し直してください。ボタンで押せる場合は **버튼으로 찾기**(ボタンで探す)のほうが確実です。

キーの表示

キーにはふだん選んだ動作の名前が出ます。Stream Deck アプリの**タイトル**欄に自分で文字を入れると、プラグインはそのタイトルを変えません。文字が切れる場合は、タイトル欄の横の **T** ボタンで文字を小さくしてください。

設定

項目	初期値	意味
디버깅 포트 (デバッグポート)	`9222` (空欄のとき)	OBS のオプションの数字と同じにします。すべてのアクションに共通です
[OBS 바로가기 설정]		このポートで OBS を起動するショートカットを作ります。ポートを変えたらもう一度押してください

キーの表示とトラブルシューティング

表示 / 症状	意味	対処
OFFLINE	OBS が起動していない、または他のプログラムがポートを使っている	新しいショートカットで OBS を起動 → ポートが OBS のオプションと同じか確認
디버그 꺼짐(デバッグオフ)	OBS がデバッグオプションなしで起動している	OBS を終了し、**OBS Studio (Browser Click)** から起動し直す
없음(なし)	そのリモコンが OBS に開かれていない、または動作を選んでいない	OBS にリモコンのドックを追加 → 設定画面で動作を選ぶ
⚠(一瞬表示)	押したときにボタンが見つからなかった	何も押されていません。リモコンの画面が変わっていないか確認し、汎用クリックなら選び直す
스크롤 바뀜(スクロール変更)	位置指定キーのページが、指定したときと違う位置にスクロールされている	キーを一度押すとスクロールだけ戻す(設定でオフなら ⚠ のみ)。もう一度押すとクリック
位置指定で違う場所が押される	ドック・ソースのサイズが変わった	[화면 불러오기] で指定し直す
ページ一覧が空	OBS がオプションなしで起動した、または起動直後	[목록 새로고침]、だめなら「デバッグオフ」の項目を確認

お問い合わせ

問題が起きたときや分からないことがあれば、作者(Kimtan2 / 김탄2)にお問い合わせください。

- Discord: kimtan2
- Chzzk: 김탄2

OBS および OBS Studio は OBS Project の商標です。Weflab、ci.me、Chzzk、Toonation は各社のサービスです。このプラグインはこれらと関係のない非公式プロジェクトです。