

操作系统原理 ====

第六章 文件管理

主讲: 黄伯虎

第五章 小结



基本内容	 基本概念:地址重定位 连续分配方式: 分区存储管理方案 3. 离散分配方式 页式存储管理方案 段式存储管理方案 段页式存储管理方案 4. 内存扩充技术 交换和覆盖技术 虚拟存储管理方案 请求分页管理方式 页面置换算法: FIFO, LRU 		
重难点	程序的地址空间(虚拟地址空间)地址重定位(动态重定位)页式、段式管理方案原理页面置换算法		




♣ 文件(file)



定义:是记录在外存上的,具有符号名的,在逻辑上具有完整意义的一组相关信息项的集合。

从用户的角度看,文件是<mark>逻辑外存的最小分配单元</mark>,即信息(数据) 只能以文件的形式写入外存。






文件和文件系统本身就是对物理外存的抽象!



▲ 文件的组成部分



1.PPT 属性 共享自定义 1. PPT 文件夹 (.PPT) 位置: T:\2. 教学工作\1. 本科教学\2013年春 29.6 MB (31,137,792 字节) 占用空间: 30.0 MB (31,522,816 字节) 20 个文件, 0 个文件夹 包含: 创建时间: 2013年2月26日,21:59:42 属性: ■ 只读(仅应用于文件夹中的文件)(B) ■ 隐藏 (H) ■ 存档(I) 确定 取消 应用(A) 文件体: 文件真实的内容。

文件说明(属性):操作系统为了管理文件所用到的信息。

- 文件名称
- 文件内部标识符
- 文件类型
- 文件存储位置
- 文件大小
- 访问权限
- •时间、日期、用户标识

.

文件目录



▲ 文件的类型

- ❖ 分类的目的:
 - > 对不同文件进行区分和管理,提高系统效率

文件的后缀

exe, com, bin:可执行文件

c, cc, cpp, java, pas:程序源代码

bat, sh: 命令文件

txt, doc: 文本数据,文本文档

lib, dll: 库文件

zip, rar: 压缩文件

mpeg, mov, rm: 多媒体文件

.

按照文件性质和用途

系统文件

库文件

用户文件

信息保存期限:

临时文件

档案文件

永久文件

文件的保护方式

只读文件

读写文件

可执行文件

不保护文件



→ 文件系统的类型


FAT16	MS-DOS,win95操作系统使用的文件系统。文件名采用8.3格式,支持分区最大2G,单个文件2GB。	
FAT32	Windows 95以上版本支持的文件系统, 支持分区最大128GB, 单个文件 4GB, 增加了对长文件名(最多到255个字符)支持。	
NTFS	Windows NT操作系统使用的文件系统。它具有较强的安全性,最大支持分区容量2TB,单个文件2TB。	
Ext2/Ext3	Linux 系统中的文件系统,其特点为存取文件的性能极好,对于中小型的文件更显示出优势。单一文件大小上限为1TB,而文件系统的容量上限为4TB。	
HPFS	OS/2操作系统使用的文件系统。突破了FAT文件系统的一些限制,极大地改善了文件在大目录下的访问时间,支持2TB硬盘容量。	
CDFS/UDF	大部分的光盘的文件系统,只能在CD-R或CD-RW上读取。	
••••		

||二、文件的结构




→ 逻辑结构

- ❖ 定义:是用户所观察到的文件内容组织形式,它独立于物理存储设备。
- ❖ 分类:
 - 有结构的文件(关系导向型结构)






▶ 无结构的文件(非关系导向型结构)





♣ 物理结构


❖ 定义:是指文件的内部组织形式,即文件在物理存储设备上的存放方法。





- ❖ 操作系统管理磁盘数据的基本单位
 - > 数据块 / 磁盘块 (block)
 - 通常为扇区的整数倍(2的幂次方倍)
 - ➤ 操作系统给出的访问地址:逻辑地址(LBA, Logical Block Address)

设备号4	磁头号4	磁柱号16	扇面号8	扇面计数8
------	------	-------	------	-------





→ 操作系统从磁盘读取数据的过程

OS发送LBA给磁盘驱动器,启动读取命令


磁盘驱动器驱动磁头移动到正确的磁道,不断检测下面的扇区编号,直到找到要求的扇区

读取扇区数据送到磁盘缓冲区,同时进行ECC校验

磁盘驱动器向OS发出"Data Ready"信号

OS从磁盘缓冲区中读取数据(按字节读/DMA方式读取)








→ 几种常见的物理存储方式


- ❖ 连续存储(顺序结构)
 - > 它将逻辑上连续的文件信息依次存放在编号连续的物理块上。






* 链接结构

> 将逻辑上连续的文件信息存放在不连续的物理块上,每个物理块 设有一个指针指向下一个物理块。









索引结构

将逻辑上连续的文件信息(记录)存放在不连续的物理块中,系统为 每个文件建立一个专用数据结构——索引表,索引表中存放文件 的逻辑块号和物理块号的对应关系。





文件名称	起址
sort.c	_ 14


文件目录

	逻辑块号	物理块号
1	0	5
	1	3
	2	7
	3	11




♣ 索引表的组织方式

❖ 链接文件方式:将多个索引表块按链接文件的方式串联起来。





◆ 多重索引方式:将一个大文件的所有索引表的地址放在另一个索引表中。






❖ 非对称多重索引实例——UNIX文件系统

▶ UNIX文件系统采用三级索引结构。为了支持文件的共享和提高目录的检索速度,UNIX文件系统中设置了一类特殊的索引结点 (Index node),称为 inode。 inode中包含了文件的控制信息,格式如下:

```
struct dinode {
 ushort
       di mode;
                  /*文件控制模式*/
                  /*文件的链接数*/
     di nlink;
 short
 ushort di uid; /*文件主用户标识*/
                   /*文件主同组用户标识*/
 ushort di_gid;
                  /*文件长度,以字节为单位*/
      di size;
 off t
                   /*文件索引表,存放文件的物理盘块号*/
      di addr[40];
 char
                   /*文件最近一次访问时间*/
 time t di atime;
                   /*文件最近一次修改时间*/
 time t di mtime;
                   /*文件创建时间*/
       di ctime;
 time t
```








❖ Hash文件

> 采用计算寻址结构,它由主文件和溢出文件组成。





♣ 文件的存取方式

❖ 文件的存取方式是指读写文件存储器上的一个物理块的方法。

❖ 分类:

- 顺序存取:指对文件中的信息按顺序依次读写的方式。
- > 随机读取
 - ① 直接存取法:允许用户随意存取文件中任意一个物理记录。
 - ② 按键存取法:根据文件中各记录的某个数据项内容来存取记录的,这种数据项称之为"键"。




❖ 文件结构、文件存取方式与文件存储介质的关系

存储设备	磁带		磁盘	
文件结构	连续	连续	串联	索引
存取方式	顺序	顺序、直接	顺序	顺序、直接

一三、文件的目录



▲ 文件目录的内容




文件目录结构的组织方式直接影响到文件的存取速度,关系到文件共享性和安全性,因此组织好文件的目录是设计文件系统的重要环节!

門三、文件的目录



- ♣ 文件的目录结构
 - ❖ 一级目录结构




缺点:

- 重名问题
- 只支持单用户
- 文件共享问题

||三、文件的目录




❖ 二级目录结构



三、文件的目录



❖ 多级目录结构(UNIX树形)



||三、文件的目录



♣ UNIX文件目录

目录文件

文件1	•••••	文件存放位置	•••••
文件2		文件存放位置	
			•••••
文件n	••••	文件存放位置	••••

FCB

目录文件

引

导

块

超

级


块




i 节 点 区 文 件 存 储 区

三、文件的目录







Xidian University

OS Curriculum

門三、文件的目录




→ 文件的查找——线性检索法

❖ 为实现"按名存取",UNIX系统按照如下步骤查找所需

资源

例: 查找/bin/ls






- ♣ 共享的含义
 - ❖ 文件共享是指不同用户或进程使用同一文件,实际上文件的实体只有一个。
- ♣ 文件共享类型(UNIX)
 - ❖ 硬链接(hard link)
 - ❖ 软链接(symbolic Link)




単 硬链接

- ❖ 可使用In命令实现
 - # In [options] oldfilename newfilename









❖ 硬链接执行效果

```
# In /bin/ls /usr/dir
# Is -I /bin/ls
-r-xr-xr-x 2 root wheel 3554 sep 26 14:30 /bin/ls
# Is -I /usr/dir
-r-xr-xr-x 2 root wheel 3554 sep 26 14:30 /use/dir
```


硬链接两大局限:

- 不能用于连接目录
- 也不能跨越文件系统的范围



₩ 软链接

也称符号链接,符号链接文件的内容为被链接文件的路径名。





❖ 软链接执行效果

```
# In -s /bin/ls /usr/dir
# Is -I /bin/ls
-r-xr-xr-x 1 root wheel 3554 sep 26 14:30 /bin/ls
# Is -I /usr/dir
Ir-xr-xr-x 1 root wheel 5 oct 27 20:40 /use/dir -> /bin/ls
```

软链接两大优势:

- 可用于连接目录
- 可能跨越文件系统甚至网络建立链接

五、文件的操作




♣ 打开文件机构

- ❖ 操作系统在内存设置了一个精炼的文件机构,用于实现灵活方便高效的文件操作,这套机构称为打开文件机构。
- ❖ 打开文件机构的组成:
 - 内存文件控制块(内存索引节点)
 - > 系统打开文件控制块
 - 用户打开文件表



❖ 内存文件控制块




- 当打开某一个文件时,如果找不到其相应的内存inode,就在内存中将 外存inode中的主要部分复制进去(适当变化),形成内存inode。
- 当需要查询、修改文件的控制信息时,直接在内存inode中进行。当关闭文件时,如果内存inode被修改过,则更新对应的外存inode信息。



❖ 系统打开文件控制块


> 系统打开文件表用于记录所有打开文件的控制信息。





❖ 用户打开文件表

- 文件通常是通过进程来操作的,因此每一个文件都有一个用户(进程)。同样每一个进程可打开多个文件。
- ▶ 在操作系统中,每一个进程都有一张打开文件表——用户打开文件表。



Xidian University OS Curriculum -39-



♣ 举例

P1进程代码:

```
fd1=open("/etc/test", o_RDONLY);
fd2=open("pocal", o_WRONLY);
```

P2为P1的子进程,代码如下:

fd3=open("/etc/testexa",o_RDONLY);


P3执行如下代码:

fd1=open("/etc/test", o_RDWR);



fd1=open("/etc/test", o_RDONLY); fd2=open("pocal", o_WRONLY); fd3=open("/etc/testexa",o_RDONLY);

fd1=open("/etc/test", o_RDWR);






♣ 概述

- ❖ 外存具有较大的存储空间,且被多用户共享,用户执行程序经常要在磁盘上存储、删除文件,因此,文件系统必须对磁盘空间进行有效管理。
- ❖ 外存空闲空间管理的数据结构通常称为磁盘分配表(Disk Allocation Table)。常用的空闲空间的管理方法有:
 - > 空闲区表
 - ▶ 位示图
 - > 空闲块链



▲ 空闲区表

❖ 将外存空间上一个连续未分配区域称为"空闲区"。操作系统为磁盘 外存上所有空闲区建立一张空闲表,每个表项对应一个空闲区,空闲 表中包含序号、空闲区的第一块号、空闲块的块数等信息。






▲ 位示图

❖ 这种方法是在外存上建立一张位示图(bitmap),记录文件存储器的使用情况。每一位对应文件存储器上的一个物理块,取值0和1分别表示空闲和占用。



♣ 空闲块链


◆ 每个空闲物理块中有指向下一个空闲物理块的指针,所有空闲物理块构成一个链表,链表的头指针放在文件存储器的特定位置上(如管理块中)。





♣ 成组链接法


❖ 将空闲块分成若干组,每100个空闲块为一组。每组的第一个空闲块 登记了下一组空闲块的物理盘块号和本组空闲块总数。



Xidian University


OS Curriculum








❖ 分配算法






七、文件系统的性能分析



- → 影响文件系统性能的因素?
 - ❖ 存储介质
 - ❖ 磁盘性能的好坏
 - ❖ 磁盘调度算法的好坏
 - ❖ 磁盘高速缓冲区的大小

磁盘的结构






扇区:一般为600字节,其中512字节存放数据,其余存放控制信息。

影响磁盘读写速度的因素




- ♣ 寻道时间(平均)
 - ♦ 8~20ms
- ♣ 旋转延迟时间(平均)
 - ❖ 3~8.57ms
- ♣ 数据传输时间
 - ❖ 0.13ms



移臂调度





给出一种访问顺序,使得访问这些磁道总的花费时间尽可能的少?

磁盘调度算法:

- 先来先服务
- 最短寻道时间优先算法
- 电梯调度算法


移臂调度算法



♣ 先来先服务算法(FCFS, First Come First Served)

❖ 思想:严格按照进程请求访问磁盘的先后次序进行调度,是一种最简单的磁盘调度算法。

访问请求的到达顺序: 0、25、2、13、8




总寻道时间=10+25+23+11+5=74

移臂调度算法



- ♣ 最短寻道时间优先算法(SSF, Shortest Seek First)
 - ❖ 思想:要求每次访问的磁道与当前磁头所在的磁道距离最近。

访问请求的到达顺序: 0、25、2、13、8



总寻道时间=2+5+11+2+25=45

"饥饿"现象!

移臂调度算法




♣ 电梯调度算法(SCAN)

❖ 思想:不仅考虑到预访问的磁道与当前磁道的距离,更优先考虑磁头的当前移动方向。

访问请求的到达顺序: 0、25、2、13、8

当前磁头位置: 10,方向向右



总寻道时间=3+12+17+6+2=40

算法比较




	FCFS	SSF	SCAN
平均花费时间	较大	较小	较小
稳定性	差	优	优
是否有"饥饿"现 象	无	有	无


Xidian University OS Curriculum 56



♣ 旋转调度算法

- ❖ 研究当移动臂定位后,如何访问数据的问题?可能出现的情况如下:
 - 进程请求访问的是同一磁道上的不同编号的扇区;
 - 进程请求访问的是不同磁道上具有相同编号的扇区。
 - 进程请求访问的是不同磁道上的不同编号的扇区;






目标: 在同一柱面读写信息时, 花费最少的时间。



❖ 举例(假设当读写头总是从编号最小的扇区处开始读数据)

请求顺序	柱面号	磁道号	扇区号
1	16	5	3
2	16	1	6
3	16	5	1
4	16	9	6
6	16	1	4
6	16	8	12



可能的访问顺序: 315264, 315462


结论: 当一次移臂调度将移动臂定位到某一柱面后,还可能要进行多次旋转调度才能得到所有数据。



♣ 信息的分布问题

❖ 磁盘调度算法可以尽量减少访问时间,但是受到文件存储位置的限制, 其性能不一定能达到最优。要想进一步提高读写效率,还需要合理的 安排数据的存储位置。

例子:假设有13个记录存放在磁盘的某一磁道上,磁道被划分成13块,顺次存放这13个记录。如果磁盘旋转速度为30ms(毫秒)转1周,处理程序每读一个记录后花5ms进行处理。请问访问这13个记录总共需要花费多少时间?



访问时间 = 13*30 + 5 = 395ms



❖ 信息的优化分布

为缩短处理时间应如何排列这些记录? 重新排列记录后的总的处理时间是多少?

