信息科学中的物理学(下)作业题第一部分


1.

1.8 如图,一根非均匀带电细棒,长为L,其一端在坐标原点O,沿+x 轴放置,设电荷线密度 $\lambda = Ax$,其中 A 为常数.试求 x 轴上 P 点(OP=L+b)的电场强度.若 $\lambda = A(L+b-x)^2$,结果如何呢?



2.

1.13 如图,电荷分布在内半径为 a 外半径为 b 的球壳体内,电荷体密度为 $\rho = A/r$,式中 A 是常数, r 是壳体内某一点到球心的距离.今在球心放一个点电荷 Q,为使球壳体内各处电场强度的大小都相等,试求 A 的值.




习题 1.13

(说明:题目要求的"球壳体内",是指半径 a~b 之间的球壳部分)

3.

1.15 如图,两个均匀带电的同轴无限长直圆筒,半径分别为 R_1 和 R_2 . 设在内、外筒两面上所带电荷的面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$, 试求离轴为 r 处的 P 点的场强. 分别就下述三个区域: (1) $r < R_1$; (2) $R_1 < r < R_2$; (3) $r > R_2$ 进行讨论.



习题 1.15


1.18 一厚度为 d 的无限大平板内均匀带电,电荷体密度为 ρ . 试求板内、外的场强分布.

5.

无限长的厚圆柱筒,a 和 b 是圆柱筒的内外半径,电荷体密度是 ρ ,求空间任意一点的电势。


6.

(教材 1.26 (1)) 如图电量 q 均匀分布在长度 2*l* 的直线段上,直线段中点为 O, 处于 x 轴上。根据电势叠加原理求 y 轴正半轴上任意一点的电势 U, 并根据 U 计算 y 轴正半轴任意一点的电场强度。




7.

2.5 如图,同轴传输线由两个很长的、彼此绝缘的同轴金属直圆筒构成,设内圆筒的电势为 U_1 ,外半径为 R_1 ,外圆筒的电势为 U_2 ,内半径为 R_2 . 试求离轴为r处的电势($R_1 < r < R_2$).




如图,三块大金属板,平行正对,间距 d_1 和 d_2 均远小于金属板的宽度,边缘效应可以忽略,已知板的面积均为 S,其中 B 板的带电量为 Q,A 板和 C 板接地。求各板电荷分布,以及 B 板的电势。 (参考教材 2.2)




9.

2.13 如图,半径为R的导体球带电荷Q,球外有一层同心球壳的均匀介质,其内外半径分别为a和b,相对介电常量为 ε_r . 试求: (1)介质内外的电位移矢量D,电场强度E; (2)介质内的极化强度P和表面上的极化电荷面密度 σ' ; (3)介质内的极化电荷体密度 ρ' .



2.21 如图,平行板电容器极板面积为 S,两板间距为 d,接电源,板间电压为 U_0 ,充电后不断开电源,插入相对介电常量为 ε_r 的均匀介质,并充满电容器的一半,忽略边缘效应. 试求: (1) 电容器中的 E_1 , E_2 , D_1 , D_2 , σ_1 , σ_2 ; (2) 与未插入介质时相比,系统能量的改变 ΔW ;




说明:(1)小题中,角标 1 和 2 分别指电容器左半部分和右半部分,如图所示; 其中的 σ_1 和 σ_2 是金属极板内表面的自由电荷面密度。

- (2) 系统能量是指平板电容器的能量。
- (3) 原题的第(3) 问忽略


11.

3.6 如图的电路中, $\mathcal{E}_1 = 2.0 \text{ V}$, $\mathcal{E}_2 = 12 \text{ V}$, $R_1 = 4.0 \Omega$, $R_2 = 6.0 \Omega$, $R_3 = 5.0 \Omega$. 试求: (1) 通过 R_3 的电流; (2) 如果 R_2 为可变电阻,当其阻值为多大时,通过 \mathcal{E}_1 的电流为零? (电源内阻可忽略不计)




8-4 一高压输电线被风吹断,一端触及地面,从而使 200 A 的电流流入地内. 设地面为水平,土地的电导率 $\gamma=1.0\times10^{-2}$ s/m. 当一人走近输电线的触地端,两脚间(约 0.6 m)的电压称为跨步电压(即习题 8-4 图中 U_{ab}). 求距离触地端 1 m 和 10 m 处的跨步电压.

(说明:即图中 a 点距离接地点为 1m 和 10m 两种情况)




13.

如图,一个正方形线圈,边长为 2a,其中有稳恒电流 I,求正方形线圈轴线上任意一点 P 的磁感应强度。




8-20 如习题 8-20 图所示,半径为 R,电荷线密度为 $\lambda(\lambda>0)$ 的均匀带电圆环,绕圆心且与圆平面垂直的轴以角速度 ω 转动,求:(1) 圆心 O 处的磁感应强度 B_0 ;(2) 轴线上距圆心为 a 处的一点的磁感应强度 B 的大小和方向.



15.


有无限大平板导体,板的厚度为 d,导体中有均匀的体电流密度 j,电流平行于板的表面。求各处的磁感应强度。




- 5.3 如图,一无限长圆柱形直导线外包一层相对磁导率为 μ r 的圆筒形均匀磁介质,导线半径为 R_1 ,磁介质的外半径为 R_2 ,导线内通有恒定电流I,方向如图所示,且电流沿导线横截面均匀分布. 试求:
- (1) 介质内、外的磁场强度和磁感应强度的分布,

(略去原题第(1)问中的画图要求)

(2) 介质内、外表面的磁化面电流密度 i'.






习题 5.3


- **6.3** 如图,一无限长直导线通有交变电流 $i = I_0 \sin \omega t$,矩形线圈 ABCD 与它共面,AB 边与直导线平行. 线圈长为 l,AB 边和 CD 边到直导线的距离分别为 a 和 b. 试求:
 - (1) 通过矩形线圈所围面积的磁通量;
 - (2) 矩形线圈中的感应电动势.

(假设矩形线圈的电阻无限大。只考虑电磁感应效应,忽略电磁波)




18.

6.7 如图,均匀磁场 B 处于半径为 R 的圆柱体内,其方向与圆柱体的轴线平行,且 B 随时间作均匀变化,变化率 k 为常量,k>0,圆柱体之外无磁场.有一长为 2R 的金属细棒放在图示位置,其一半位于磁场内部,另一半在磁场外部,试求棒两端的电势差 U_{DA} .



- **6.16** 如图,一自感为 L、电阻为 R 的线圈与一无自感的电阻 R。串联后接到电源上,电源的电动势为 \mathcal{E} ,内阻可忽略不计.
- (1) 试求开关 K_2 闭合 t 时间后,BC 两端的电势差 U_{BC} 和 AB 两端的电势差 U_{AB} ;
- (2) 若 \mathcal{E} = 20 V, R_0 = 50 Ω , R = 150 Ω , L = 5.0 H, 试求 t = 0.5 τ (τ 为电路的时间常数)时 BC 两端的电势差 U_{BC} 和 AB 两端的电势差 U_{AB} ;
- (3) 待电路中电流达到稳定值,闭合开关 K_1 . 试求闭合 0.01 s 后,通过 K_1 中的电流的大小和方向.



20.

如图理想同轴电缆的截面示意图,有同轴圆柱形导体筒半径分别是 a 和 b,导体筒厚度很薄可以忽略。电流平行轴线方向,自内筒向上流,并从外筒向下流回,形成完整的回路。电流在横截面上均匀分布。(1)求单位长度的电缆的自感系数。

(2) 假设通过的电流为 I, 求两筒之间任意一处的磁场能量密度。

