Programmation avancée en C:

Allocation dynamique

Licence informatique 3e année

Université Gustave Eiffel

1/36 2/36

Arithmétique des pointeurs

- ► Un tableau ⇒ un pointeur
- L'addition et la soustraction en fonction de la taille du type

t+3 = pointeur vers l'élément d'indice 3 après t

➤ Si le pointeur t pointe sur la case x du tableau, on peut le décaler sur la case x+1 en faisant t++.

```
int* copy(char* src, char* dst){
   if(src == NULL || dst == NULL){
     return -1;
}

while(*src != '\0'){
   * dst = *src;
   src++;
   dst++;
}

*(++dst) = '\0';
return 0;
}
```

Les pointeurs

- Pointeur = adresse mémoire + type (interprétation)
- type* nom; ⇒ nom pointe vers une zone mémoire interprétée comme type
- Le type peut être quelconque (C doit juste être capable d'évaluer son sizeof).
- ► Valeur spéciale NULL ~ l'adresse 0. (NULL = (void*)0)
- ► Pointeur générique : void* nom;

Transtypage

▶ Pas de problème de conversion pour :

```
void^* \leftarrow foo^*, foo^* \leftarrow void^*
```

- ▶ Problème potentiel pour bar* ← foo*
- On peut chercher à interpréter la mémoire de façon différente, mais il faut une conversion explicite :

```
foo* f = ...;
bar* b = (bar*)f;
```

Lors d'un appel de fonction, le matching des types d'arguments doit être parfait! Il faut caster le cas échéant pour éviter des warning.

Exemple 1

▶ Ordre de rangement des octets en mémoire
 ⇒ voir un int comme un tableau de 4 octets

```
1 int endianness(void) {
     unsigned int i=0x12345678;
     unsigned char* t = (unsigned char*)(\&i);
3
     switch (t[0]){
4
       /* 12 34 56 78 */
5
6
       case 0x12: return BIG_ENDIAN;
       /<sub>*</sub> 78 56 34 12 <sub>*</sub>/
       case 0x78: return LITTLE_ENDIAN;
       /* 34 12 78 56 */
       case 0x34: return BIG_ENDIAN_SWAP:
       /* 56 78 12 34 */
11
       default: return LITTLE_ENDIAN_SWAP;
12
13
14
```

Exemple 2

▶ Voir les octets qui composent un double

```
void show_bytes(double d){
unsigned char* t = (unsigned char*)(&d);
int i;
for(i = 0; i < sizeof(double); i++){
   printf("%X_", t[i]);
}
printf("\n");
}
nborie@perceval:~> ./test 645.36452324
75 13 29 8B EA 2A 84 40
```

e

Façonner la mémoire

- Pour utiliser les données (forcément binaires) dans la mémoire, il faut :
 - l'adresse des données,
 - la taille des paquets et leur interprétation,
 - le nombre de paquets à lire.

Adresse seulement							
void* t	void* c						
Adresse + interprétation							
int* t	char* c						
Adresse + interprétation + nombre de paquets							
int t[64]	char c[8]						

La programmation générique en C consiste à manipuler des void* et leur donner l'interprétation souhaitée au moment où l'on veut exploiter les données pointées. (choisir un cast ⇔ choisir une interprétation)

Allocation dynamique

5/36

- Principe : demander une zone mémoire au système
- ► Zone représentée par son adresse, pris sur le tas
- Zone persistante jusqu'à ce qu'elle soit libérée explicitement par le programme (≠ variables locales)
- ► Il faut une conversion pour donner l'interprétation à ce zone.

Malloc

- ▶ void* malloc(size_t size); dans <stdlib.h>
- ▶ size = taille en octets de la zone réclamée
- ► Retourne la valeur spéciale NULL en cas d'échec
- Si réussi, retourne l'adresse d'une zone au contenu indéfini
 - ⇒ Penser à initialiser la zone avant utilisation!

9/36

Calloc

- ▶ void *calloc(size_t nmemb, size_t size);
- ► Alloue un zone de nmemb éléments de taille size et le remplit avec des zéros :

```
int create_array_zero(int size){
  int* array;
  array = (int*)calloc(size, sizeof(int));
  if(array == NULL){
    fprintf(stderr, "Not_enough_memory\n");
    exit(1);
  }
  return array;
}
```

- ► Attention! Paramètres différents de malloc!
- ► Toujours tester la valeur retournée!

Règles d'or de malloc

- ► Toujours tester le retour de malloc
- ► Toujours multiplier le nombre d'éléments par la taille (sizeof)
- ► Toujours mettre un cast pour indiquer le type (ceci est gcc-facultatif, mais plus lisible)
- ► Usage prototypique :

```
1  Cell* c = (Cell*) malloc(sizeof(Cell));
2  if(c == NULL){
3    /* ... */
4 }
```

Pour un tableau, on multiplie par le nombre d'éléments.

```
1 int* array = (int*)malloc(size * sizeof(int));
2 if(array == NULL){
3    /* ... */
4 }
```

10/36

Realloc

- ▶ void *realloc(void *ptr, size_t size);
- Réalloue la zone pointée par ptr à la nouvelle taille size
 - anciennes données conservées
 - ou tronquées si la taille a diminuée
- Possibles copies de données sous-jacentes (avec le coût que cela produit...)
- ptr doit pointer sur une zone valide!
- ► Toujours tester la valeur retournée!

Exemple de réallocation

```
1 struct array {
     int * data;
     int capacity;
      int current;
 5
 6
   /* Add a given value to a given array
       enlarging it if needed */
 8
   void add_int(struct array* a, int value){
      if (a->current == a->capacity){
11
       a\rightarrow capacity *= 2;
       a->data = (int*) realloc(a->data, a->capacity*sizeof(int));
12
       if(a\rightarrow bata == NULL)
13
          fprintf(stderr, "Not_enough_memory!\n");
14
15
          exit(1);
16
17
18
     a->data[a->current] = value;
19
     a->current++;
20
```

Libération de la mémoire

- void free(void *ptr);
- Libère la zone pointée par ptr
- ▶ ptr peut être à NULL (pas d'effet).
- ➤ Sinon, ptr doit pointer sur une zone valide obtenue avec malloc, calloc ou realloc.
- La zone ne doit pas déjà avoir été libérée.
- ▶ NE JAMAIS lire un pointeur sur une zone libérée
- Attention aux allocations cachées

```
char *strdup(const char *s);
```

13/96

Libération de la mémoire

- ▶ 1 malloc = 1 free
- ► Celle qui alloue est celle qui libère :

Pas bien!

void foo(int* t){ void foo(int* t){ /* ... */ /* ... */ free(t); 4 int main(int argc, char* argv[]){ int main(int argc, char* argv[]) { 6 6 int* t: int* t; t = (int*) malloc(N* sizeof(int)); t = (int *) malloc(N* sizeof(int)) ;8 8 foo(t); 9 foo(t); free(t); 10 return 0; 10 return 0; 11 } 11 }

Mieux!

Allocations de structures

 Solution propre : faire une fonction d'allocation/initialisation et une fonction de libération 14/36

```
typedef struct{
      double real, imaginary;
    } Complex
   Complex* new_complex(double r, double i){
      Complex * c = (Complex *) malloc(sizeof(Complex));
      if(c == NULL){
8
        fprintf(stderr, "Not_enough_memory!\n");
9
        exit(1):
10
      c\rightarrow real = r;
11
12
      c->imaginary = i;
13
      return c:
14
15
   void free_complex(Complex* c){
17
      free(c);
18
```

26

Utilisation de malloc

- L'allocation est coûteuse en temps et en espace.
- À utiliser avec discernement (pas quand la taille est connue par exemple...)

1 int main(int argc, char* argv[]){ 2 Complex* a = new_complex(2,3); 1 3 Complex* b = new_complex(7,4); 2 4 Complex* c = mult_complex(a,b); 3 5 /* ... */ 6 free_complex(a); 5 /* ... */ 7 free_complex(b); 6 free_complex(c); 7 8 free_complex(c); 7 9 return 0; 8 }

17/36

Mieux!

Tableaux dynamiques à 2 dimensions

Pas bien!

- Les éléments ne sont pas toujours contigus!≠ Tableaux statiques
- Les sous-tableaux ne sont pas forcément dans l'ordre.

```
int** t de 2x3 contenant la valeur 7
```

```
      43B2
      44f8
      4532

      4532
      44f8
      ...
      7
      7
      7
      ...
      7
      7
      7

      t
      t[1]
      t[0]
```

Tableaux dynamiques à 2 dimensions

- ► Tableau 2D = tableau de tableaux :
 - allouer le tableau principal (pointeurs vers sous-tableaux)
 - allouer chacun des sous-tableaux

```
1  int ** init_array(int n, int m){
2   int i;
3   int ** t = (int **) malloc(n * sizeof(int *));
4   if(t == NULL){
5     /* Error handling */
6   }
7   for(i = 0; i < n; i++){
8     t[i] = (int *) malloc(m * sizeof(int));
9    if(t[i] == NULL){
10     /* Error handling */
11   }
12   }
13   return t;
14 }</pre>
```

ightharpoonup On peut étendre à n dimensions.

18/36

Tableaux à 2 dimensions

```
Libération :
```

- d'abord les sous-tableaux,
- puis le tableau principal.

```
void free_array(int** t, int n){
if(t == NULL) return;
int i;
for(i = 0; i < n; i++){
free(t[i]); /* free(NULL) is OK */
free(t);
}</pre>
```

19/36 20/3

Listes chaînées

Chaque cellule pointe vers la suivante, donc on peut avoir des listes arbitrairement longues.

```
1 typedef struct cell{
2   float value;
3   struct cell* next;
4 } Cell;
5 
6 void print(Cell* list){
7   while(list != NULL){
8     printf("%f\n", list->value);
9     list = list->next;
10   }
11 }
```

► Représentation en mémoire de la liste : 3 7 15

FB07		FB42		FBAE		
3	FBAE	 15	NULL	 7	FB42	

21/36

Bien allouer

- ► Allocation n'est pas forcément synonyme de malloc, qui présente un surcoût mémoire.
- ► Ne pas utiliser malloc quand :
 - plein de petits objets (par exemple < 32 octets)
 - plein d'allocations, mais pas de désallocation
- Solution possible : gérer sa propre mémoire avec un tableau

Complexités

- Attention aux complexités cachées de malloc et free (et de toutes les autres fonctions)
- Si on a une fonction linéaire sur les listes mais que les malloc en quadratique, on n'aura pas un temps d'exécution linéaire...

22/3

Mauvais malloc

```
1 #define SIZE_STRING 29
   #define N_STRINGS 100000000
3
   int main(int argc, char* argv[]){
      int i;
      for (i = 0; i < N_STRINGS; i++)
        malloc(SIZE_STRING);
      getchar():
      return 0;
11 }
   On voit sur le moniteur :
   nborie@perceval:~> gcc -o test test4.c -Wall -ansi
   nborie@perceval:~> ./test
    top - 11:32:15 up 1 day, 23:33, 6 users, load average: 0,12, 0,21, 0,35
   Tasks: 201 total, 2 running, 199 sleeping, 0 stopped,
   %Cpu(s): 1,1 us, 0,7 sy, 0,1 ni, 97,6 id, 0,4 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
     PTD USER
                   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM
                                                       TIME+ COMMAND
   31039 nborie
                  20 0 4581m 4,5g 372 S 0,0 58,2
                                                       0:02.69 test
```

Bonne allocation personnelle

```
1 #define SIZE_STRING 29
   #define N_STRINGS 100000000
   char memory[SIZE_STRING * N_STRINGS];
   char* my_malloc(long int size){
     static long int pos = 0;
7
     if (pos + size >= SIZE_STRING * N_STRINGS) return NULL;
     char* res = memory + pos; pos += size;
 9
     return res:
10
11
12 int main(int argc, char* argv[]){
     int i; char* adr;
13
     for (i = 0; i < N_STRINGS - 1; i++){
14
       adr = my_malloc(SIZE_STRING); adr[0] = 'a'; adr[1] = 0;
15
16
17
     getchar(); return 0;
18 }
     PID USER
                 PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM
                                                    TIME+ COMMAND
   31710 nborie
                 20 0 2769m 2,7g 328 S 0,0 35,2
                                                    0:00.83 test
```

Bien réallouer

Bonne conduite : doubler la taille lorsqu'elle devient insuffisante. On peut réajuster avec un dernier realloc si la mémoire est critique.

```
void add_int(struct array* a, int value){
      if (a->current == a->capacity){
 3
        a\rightarrow capacity *= 2;
 4
        a->data = (int*) realloc(a->data, a->capacity*sizeof(int));
 5
        if(a\rightarrow data == NULL)
          fprintf(stderr, "Not_enough_memory!\n");
 6
 7
          exit(1);
 8
 9
     a->data[a->current] = value;
10
11
      a->current++;
12 }
```

Bien réallouer

- Si on doit utiliser realloc, il faut éviter de le faire trop souvent.
- ► Mauvais exemple :

```
void add_int(struct array* a, int value){
      if (a->current == a->capacity){
3
        a->capacity++;
        a->data = (int*) realloc(a->data, a->capacity*sizeof(int));
 4
5
        if(a\rightarrow bata == NULL)
          fprintf(stderr, "Not_enough_memory!\n");
 6
          exit(1);
8
     a->data[a->current] = value;
10
11
      a->current++:
12 }
```

26/36


Bien désallouer

25/36

- On ne doit jamais invoquer free plus d'une fois sur un même objet mémoire.
- D'où un problème : libération de mémoire manipulée avec plusieurs points d'entrées (plusieurs pointeurs différents).
- ► Solutions :
 - Ne pas le faire
 - Comptage de références
 - Table de pointeurs
 - Garbage collector

Exemple symptomatique

Comment manipuler un automate (ou un graphe orienté avec un nombre fixé d'arêtes sortants)?



29/36

Solution 2 : comptage de référence

- ► Chaque état est une structure.
- ► On ajoute à cette structure un compteur.
- À chaque fois qu'on fait pointer une adresse sur un état, on augmente son compteur.
- À chaque fois qu'on déréférence un état, on décrémente son compteur et on le libère quand on atteint 0.

Solution 1 : éviter le problème

- Chaque état est une structure.
- ► Automate = tableau de structures
- ► État = indice dans le tableau
- ► Une seule allocation/libération :
 - le tableau de structures
- ► <u>Très bonne solution</u> si on connais une borne du nombre d'états en avance
- ► En cas où il faut aussi supprimer des états, pour l'ajout il faut trouver une case vide. Cela se fait en *O*(1) avec une structure auxiliaire.

Solution 2 : comptage de référence

- ► Lourd à mettre en oeuvre
- ► Risque d'erreur (oubli de mise à jour du compteur)
 - Oubli d'incrémentation ⇒ compteur sous évalué ⇒ libération prématurée ⇒ utilisation d'une zone libérée ⇒ Segfault (dans le meilleur des cas)
 - **Oubli de décrémentation** ⇒ compteur sur évalué ⇒ libération jamais atteinte ⇒ **fuite mémoire**
- Dangereux

Solution 3 : table de pointeurs

- Chaque état est identifié par son indice
- ► Automate = tableau de pointeurs
- ▶ Pour accéder à l'état *n*, on passe par *tableau*[*n*].
- Pour libérer l'état n, on libère tableau[n] et on le met à NULL, s'il n'était pas déjà à NULL
- realloc si besoin
- À n'utiliser que si la solution 1 n'est pas possible (très rare cas...)

33/36 34/36

Manipulation de la mémoire

Le bon programmeur C doit savoir :

- Connaître les différentes opportunités mémoires du langage et leurs comportements (utilisation / localisation / durée de vie)
- Identifier le type de mémoire le plus adapté à son problème
- Allouer / désallouer proprement et efficacement tout type de mémoire
- Jongler avec les bits et leurs interprétations (jouer avec des void*)
- Propager l'objectif du langage de produire des exécutables efficaces

Solution 4: garbage collector

- Allocation explicite, mais pas de libération
- Tâche de fond ou périodique qui vérifie toute la mémoire
- ► Comment faire :
 - https://www.hboehm.info/gc/
 (A garbage collector for C and C++)
 - Changer de langage (Java, Python, ...)
- Objectif : nettoyer ce dont on n'a plus besoin
 - Définir et identifier ces choses (très lié au langage et classes de stockage)

Quelques conseils

- Ce cours est à lire et à relire calmement pour être digéré...
- Connaître les règles des échecs ne suffit pas pour savoir y jouer.
- ► Pour maîtriser un langage, connaître sa syntaxe et ses fonctions de bases ne suffit pas.
- C'est plus l'appréhension de ses paradigmes et la compréhension de son esprit qui fait le bon programmeur.
- S'il y a 1000 façon à résoudre un problème dans un langage, il n'en reste que 10 si on impose de respecter son esprit.