



東南大學
SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU
集成电路学院

计算机科学基础I ——预备知识



东南大学 集成电路学院 朱彬武
E-mail: bwzhu@seu.edu.cn



CHAPTER

0 →

课程预备

主要内容



- 课程信息
- 计算机的发展历史
- 计算机的数据表示
- 计算机的基本组成
- 计算机的基本工作原理



编写程序，程序是为计算机提供执行任务的指令。

随处可见的程序

- 操作系统 (Windows, MacOS, Linux)
- 办公软件 (Microsoft Office, WPS Office)
- 浏览器 (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari)
- 通讯软件 (微信, QQ, 钉钉, 飞书, 腾讯会议)
- 游戏 (王者荣耀, 英雄联盟, CS, 三角洲行动)
-

集成电路中的编程应用



芯片设计

使用硬件描述语言描述电路，
如Verilog

```
// Code your design here
module data_counter(clk, rst_n, count_done);
    parameter WIDTH=4;
    parameter COUNT_LIMIT=15;
    localparam START_COUNT = 1;
    input clk;
    input rst_n;
    output reg count_done;
    reg [WIDTH-1 : 0] count;
    always @posedge clk, negedge rst_n) begin
        if(rst_n) begin
            count_done <= 0;
            count <= START_COUNT;
        end else begin
            if(count_done == 0) begin
                if(count < COUNT_LIMIT) begin
                    count <= count + 1;
                end
            end else begin
                count <= COUNT_LIMIT;
            end
            if(count == COUNT_LIMIT) begin
                count_done <= 1;
            end
        end
    end
endmodule
```

芯片验证与仿真

构建测试平台，通常用
SystemVerilog、C++。

```
module tb();
    reg a, b, c;
    wire y;
    design dut (.a(a), .b(b), .c(c), .y(y));
    // apply input sequence
    initial
        begin
            a = 0; b = 0; c = 0; # 10;
            a = 0; b = 0; c = 1; # 10;
            a = 0; b = 1; c = 0 ; # 10;
            a = 0; b = 1; c = 1 ; # 10;
            a = 1; b = 0; c = 0 ; # 10;
            a = 1; b = 0; c = 1 ; # 10;
            a = 1; b = 1; c = 0 ; # 10;
            a = 1; b = 1; c = 1 ; # 10;
        end
    endmodule
```

编程 Program- ming

嵌入式开发

使用 C/C++ 编写底层驱动和固件。

```
1 //include <stdio.h>
2 //include "platform.h"
3 //include "util.h"
4 //include "sys.h"
5 //include "sleep.h"
6
7 //此文件定义对应于GPIO的编号
8 #define LED1 9
9 #define LED2 12
10 #define LED3 14
11 #define LED4 15
12
13 XGpioP gpi0_mio;
14
15 int MIO_Config(void);
16 void MIO_Led(int led, int status);
17
18 int main()
19 {
20     init_platform();
21
22     xil_printf("test for GPIO MIO\n");
23     MIO_Config();
24
25 }
```

EDA软件开发

使用C++来实现电路布局布线、时序优化等功能。

About

Deep learning toolkit-enabled VLSI placement

deep-learning pytorch gpu-acceleration
vlsi vlsi-physical-design vlsi-placement

Languages





- 掌握编写C++程序的基本语法；
- 掌握面向过程和面向对象的程序设计方法，
实现算法解决实际问题；
- 掌握C++开发工具和程序的基本调试方法。

如何学好这门课程？

- 1) 多实践
- 2) 多提问

- 期末机试 (40%)
- 期末笔试 (50%)
- 平时作业 (10%)

可以用AI大模型学习如何编程

禁止用它替你完成编程作业

如果我们现在偷懒让AI帮我们完成作业，那毕业后的我们可能就被AI替代了。。。

课程交流群



東南大學
SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU
集成电路学院

C++教学讨论QQ:
835451857

Email: bwzhu@seu.edu.cn

助教: 熊忠如



IC学院计算机科学基础
群号: 835451857




课程安排





东南大学
SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU
集成电路学院

周次	理论课	实验课
第1、3周 (9.26, 10.10)	东南院204 周五 6-9 节	无
第4、5、6周 (10.17, 10.24, 10.31)	东南院204 周五8-9节	计算机教学实验中心 周五6-7节
第7周 (11.7)	/ (校运会)	/ (校运会)
第8-16周	东南院204 周五6-7节	计算机教学实验中心 周五8-9节



《C++程序设计》(第2版)、《C++程序设计实践教程》(第2版)




参考书目




東南大學
SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU
集成电路学院

C++ Primer：不适合阅读，当字典使用）



Essential C++：C++ Primer的浓缩，适合有一定基础后看，融会贯通



主要内容



- 课程信息
- 计算机的发展历史
- 计算机的数据表示
- 计算机的基本组成
- 计算机指令

随处可见的计算机



東南大學
SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU
集成电路学院




计算机的发展历史



东南大学
SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU

手工计算



计算机的发展历史



東南大學
SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU
集成电路学院


机械计算



1623年
契克卡德计算钟（德）



1642年
帕斯卡加减机（法）



1674年
莱布尼茨乘法机（德）



1843年
巴贝奇差分机（英）



1874年
鲍德温手摇计算机（美）

数分钟
1次乘法

齿轮结构数字计算

计算机的发展历史



东南大学
SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU
集成电路学院

自动计算（机电计算机）



针会穿过孔，泡入一小瓶汞，联通电路，电路会驱动电机



IBM


1890年

霍尔瑞斯制表机（美）

1935年

IBM穿孔卡片机（美）


1秒3次加法
6秒1次乘法



1943年

最大的机电计算机：Mark-I（美）

自动函数计算，接线编程，
电传打印输出



76万个组件，300万个连接点，500英里长的导线

计算机的发展历史




东南大学
SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU
集成电路学院

电子管计算机

1500个继电器
18800个电子管
十进制计算
接线编程




电子管



1946年
ENIAC (美)

1958年 104机 (中)

1秒400次
乘法



1949年
EDSAC (英)
水银延迟线存储，存储程序
汇编语言诞生



计算机的发展历史




东南大学
SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU
集成电路学院

晶体管计算机

800个晶体管，
磁芯主存储器，
磁盘磁带辅存



1947年
锗晶体二极管



1955年
TRADIC (美)

1秒8千次
乘法



1958年
IBM 7090 (美)

高级程序语言
Fortran诞生

1965年 109乙机 (中)


计算机的发展历史



东南大学
SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU
集成电路学院


集成电路计算机

集成门电路
半导体存储器




TTL集成逻辑门电
路

1973年 150机（中）



1964年
IBM 360 (美)

标准SLT封装
采用印制电路板 (PCB)



操作系统诞生
硬件、软件兼容可扩展

计算机的发展历史




東南大學 SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU


集成電路學院

大规模/超大规模集成电路计算机

商用微处理器诞生 集成2250个晶体管




1971年
Intel 4004



1975年
Altair 8800微机 (美)

CPU: Intel 8080
集成6000个晶体管



1983年 DJS-0520 (中)

摩尔定律：
集成度每18~24
个月翻一倍

现代计算机

小型微型计算机/个人计算机（十亿~百亿次/秒）

中型大型计算机/服务器（千亿~万亿次/秒）

HP Proliant (Intel Xeon E7-8800系列)、IBM Zaius (Power 9系列)

长城擎天 (海光7300系列)、华为泰山 (华为鲲鹏 920系列)

巨型计算机/超级计算机（千万亿次/秒）

2024 No.1 美国Frontier 120.6百亿亿次；No.11中国神威 9.3百亿亿次/秒





本章主要内容

- 课程信息
- 计算机的发展历史
- 计算机的数据表示
- 计算机的基本组成
- 计算机指令

计算机的数据表示



- 计数的一般方法——位值计数法

- 位 (A)、位权 (W)、基数 (B) $W_n=B^n$

$$123 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 \quad N = A_n W_n + \dots + A_0 W_0$$



每个基本的有限计数方法称为位；每位规定一个权重值，称为位权，通过基数的幂来表示。

进制	基数	位计数范围	表示方法举例
十进制 (Decimal)	10	0~9	101、101D、(101) ₁₀
二进制 (Binary)	2	0、1	101B、(101) ₂
八进制 (Octal)	8	0~7	1010、(101) ₈
十六进制 (Hexadecimal)	16	0~9、A~F	101H、(101) ₁₆

- 计算机的世界是二进制的世界

- 进制间的转换
 - 本质
 - 等值转换
 - 不同基数下的表达
 - 转换原则
 - 整数部分和小数部分分别进行转换



- 进制间的转换
 - 其它进制转换为十进制
 - 按位权乘累加

例子：

$$\begin{aligned}(1011.01)_2 \\ = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ = 8 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0.25 \\ = (11.25)_{10}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(136.2)_8 \\ = 1 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} \\ = 64 + 24 + 6 + 0.25 \\ = (94.25)_{10}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1C.8)_{16} \\ = 1 \times 16^1 + 12 \times 16^0 + 8 \times 16^{-1} \\ = 16 + 12 + 0.5 \\ = (28.5)_{10}\end{aligned}$$

计算机的数据表示



東南大學
SCHOOL OF INTEGRATED
CIRCUITS, SEU
集成電路學院

- 进制间的转换
 - 十进制转换为二进制
 - 整数部分反复除以基数取余，余数逆序排列
 - 小数部分反复乘以基数取整，整数顺序排列
 - 注意小数精度

例子1：

(26.375)₁₀

$$\begin{array}{r}
 2 | \underline{\quad 2 \quad 6} \quad 0 \\
 2 | \underline{\quad 1 \quad 3} \quad 1 \\
 2 | \underline{\quad 6} \quad 0 \\
 2 | \underline{\quad 3} \quad 1 \\
 \end{array}$$

$$(26)_{10} = (11010)_2$$

$$(26.375)_{10} = (11010.011)_2$$

270.5 -

$$(0.375)_{10} = (0.011)_2$$

$$2 \times 0.4 = 0.8$$

200

$(0.4)_{10} \approx (0.0110)_2$, (保留4位)



- 进制间的转换
 - 二进制转换为八进制和十六进制
 - 三归一法和四归一法
 - 位数不足，整数部分高位补0，小数部分低位补0

$$A_{3k+2} \times 2^{3k+2} + A_{3k+1} \times 2^{3k+1} + A_{3k} \times 2^{3k} \\ = 2^{3k}(A_{3k+2} \times 2^2 + A_{3k+1} \times 2^1 + A_{3k} \times 2^0)$$

$$A_{4k+3} \times 2^{4k+3} + A_{4k+2} \times 2^{4k+2} + A_{4k+1} \times 2^{4k+1} + A_{4k} \times 2^{4k} \\ = 2^{4k}(A_{4k+3} \times 2^3 + A_{4k+2} \times 2^2 + A_{4k+1} \times 2^1 + A_{4k} \times 2^0)$$

例子：

$$(10011.11)_2$$

$$(\underline{010} \underline{011}. \underline{110})_2$$

$$(\underline{0001} \underline{0011}. \underline{1100})_2$$

$$(010)_2 = (2)_8$$

$$(0001)_2 = (1)_{16}$$

$$(011)_2 = (3)_8$$

$$(0011)_2 = (3)_{16}$$

$$(110)_2 = (6)_8$$

$$(1100)_2 = (C)_{16}$$

$$(10011.11)_2 = (23.6)_8$$

$$(10011.11)_2 = (13.C)_{16}$$

计算机的数据表示



- 进制间的转换
 - 八进制和十六进制转为二进制
 - 一拆三法和一拆四法
 - 八进制和十六进制相互转换
 - 通过二进制中转

例子1：

$$(34.2)_8$$

$$\begin{aligned}(3)_8 &= (011)_2 \\(4)_8 &= (100)_2 \\(2)_8 &= (010)_2\end{aligned}$$

$$(34.2)_8 = (011\ 100.\ 010)_2$$

例子2：

$$(1B.4)_{16}$$

$$\begin{aligned}(1)_{16} &= (0001)_2 \\(B)_{16} &= (1011)_2 \\(4)_{16} &= (0100)_2\end{aligned}$$


$$(1B.4)_{16} = (0001\ 1011.\ 0100)_2$$

- 计算机中数的表示 (机器数)
 - 有限的表示范围: 位数、溢出
 - 有限的表示精度
 - 有符号数的表示: 原码、反码、**补码**、移码
 - 小数的表示: 定点、**浮点**

计算机的数据表示




- 十进制中如何表示负数?
-6, -8, -10, -23, -101, -102
- 然而在计算机中，数据均以一系列二进制位表示而没有额外的标志，因此需要一种编码正负号的方法。




- 计算机中有符号数的表示（原码）
 - 最高位表示数正负：“0”为正，“1”为负；其余位表示数的绝对值大小。
 - 正数不变，负数表示为 $2^{n-1}+X$
 - 0的表示不惟一；加减运算不便

$[+0]_{\text{原}} = (00000000)_2$, $[-0]_{\text{原}} = (10000000)_2$ 不惟一,
有“正零”和“负零”之分




- 计算机中有符号数的表示（反码）
 - 最高位表示数的正负：“0”为正，“1”为负；其余位，正数取原值，负数对各位取反
 - 负数表示为 $2^n - 1 - X$
 - 0的表示不惟一；溢出处理复杂

$$[+0]_{\text{反}} = (00000000)_2 \quad [-0]_{\text{反}} = (11111111)_2 \quad \text{不惟一}$$



- 计算机中有符号数的表示（**补码**）
 - 最高位表示数的正负：“0”为正，“1”为负；其余位，正数取原值，负数取反再加1
 - 负数表示为 $2^n - X$
 - 0的表示惟一；加减运算简单，能处理溢出；

$$[0]_{\text{补}} = [+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}} = (00000000)_2 \quad \text{惟一}$$





- 计算机中有符号数的表示（移码）
 - 无符号位，真值直接加上固定偏移（如： $2^{n-1}+X$ ）。
 - 0的表示惟一，但不是全0；比较运算简单，加减运算稍复杂；

$$[+57]_{\text{移}} = (10000000)_2 + (00111001)_2 = (10111001)_2 = (185)_{10}$$

$$[-57]_{\text{移}} = (10000000)_2 - (00111001)_2 = (01000111)_2 = (71)_{10}$$

$$[-1]_{\text{移}} = (10000000)_2 - (00000001)_2 = (01111111)_2 = (127)_{10}$$


$$[-127]_{\text{移}} = (10000000)_2 - (01111111)_2 = (00000001)_2 = (1)_{10}$$

$$[-128]_{\text{移}} = (10000000)_2 - (10000000)_2 = (00000000)_2 = (0)_{10}$$

$$[+127]_{\text{移}} = (10000000)_2 + (01111111)_2 = (11111111)_2 = (255)_{10}$$

$$[0]_{\text{移}} = (10000000)_2 = (128)_{10} \quad \text{惟一}$$

计算机的数据表示





- 计算机中小数的表示（定点数）
 - 约定小数点固定在某个位置，即表示为定点数。
只能处理定点数的计算机叫做“定点机”。
 - 多用于小数范围和精度有限的场合（数字信号处理DSP）

例如：

把小数点位置固定在数的最高位之前，使机器所表示的数是纯小数。

这种表示中， $|X|_{\min} = 2^{-n}$ ， $|X|_{\max} = 1 - 2^{-n}$ （设尾数有n位）
 $(.1001)_2 = 2^{-1} + 2^{-4} = 0.5625$

计算机的数据表示



- 计算机中小数的表示 (浮点数)
 - 小数点位置可浮动，且在数据格式中显式给出。
 - 浮点数均由**数符、阶和尾数**三个部分构成。
 - 一般规定 (IEEE 754/854标准，规约格式)
 - 数符表示浮点数的正负，0为正，1为负；
 - 尾数是原码表示的二进制定点小数，约定小数点在尾数最高位的左边，整数部分固定是1（省略）；
 - 阶为移码（偏移 $2^{n-1}-1$ ）表示的二进制整数，其隐含基数一般为2。
 - 0的尾数是0，阶也是0，符号位正负无关。

$$(1001.0111010)_2 = +(1.001011101)_2 \times 2^{(1010)_2[\text{移}]}$$

0	1010	001011101
---	------	-----------

$$(-0.0001010011)_2 = -(1.010011000)_2 \times 2^{(0011)_2[\text{移}]}$$

1	0011	010011000
---	------	-----------

	单	双
数符	精度	精度
阶	8	11
尾数	23	52

该例子中所采用移码的偏移量为7：
因此1010表示3 (10-7)，即小数点向右移动3位
0011表示-4 (3-7)，即小数点向左移动4位



- 计算机中符号数据的表示
 - 在计算机中，符号数据的表示一般都是通过对其编码实现，编码是将符号数据数值化的一种处理手段。
 - 西文符号常用编码：ASCII码（ISO/IEC 646）
 - 汉字符号常用编码：外码/输入码（拼音码、五笔字型码等）、交换码/国标码/区位（GB2312、GB18030）、机内码和字型码（点阵字库）等。
 - 国际符号常用编码：Unicode码（ISO/IEC 10646）

计算机的数据表示






编码	字符	编码	字符	编码	字符	编码	字符
0	NUL	32	Space	64	@	96	`
1	SOH	33	!	65	A	97	a
2	STX	34	"	66	B	98	b
3	ETX	35	#	67	C	99	c
4	EOT	36	\$	68	D	100	d
5	ENQ	37	%	69	E	101	e
6	ACK	38	&	70	F	102	f
7	BEL	39	'	71	G	103	g
8	BS	40	(72	H	104	h
9	TAB	41)	73	I	105	i
10	LF	42	*	74	J	106	j
11	VT	43	+	75	K	107	k
12	FF	44	,	76	L	108	l
13	CR	45	-	77	M	109	m
14	SO	46	.	78	N	110	n
15	SI	47	/	79	O	111	o
16	DLE	48	0	80	P	112	p
17	DC1	49	1	81	Q	113	q
18	DC2	50	2	82	R	114	r
19	DC3	51	3	83	S	115	s
20	DC4	52	4	84	T	116	t
21	NAK	53	5	85	U	117	u
22	SYN	54	6	86	V	118	v
23	ETB	55	7	87	W	119	w
24	CAN	56	8	88	X	120	x
25	EM	57	9	89	Y	121	y
26	SUB	58	:	90	Z	122	z
27	ESC	59	;	91	[123	{
28	FS	60	<	92	\	124	
29	GS	61	=	93]	125	}
30	RS	62	>	94	^	126	~
31	US	63	?	95	_	127	DEL



本章主要内容

- 课程信息
- 计算机的发展历史
- 计算机的数据表示
- 计算机的基本组成
- 计算机指令

可编程的计算机



功能固定

功能可变

早期的计算机功能单一，属于专用计算机，随着社会经济的发展，人们需求一个更加灵活的通用计算机

插线编程非常耗时，与其把程序存在插线板上，不如把程序存在内存里，通过读取内存中的程序，让电路实现特定的功能。


冯·诺依曼计算机



John von Neumann
冯·诺依曼

冯·诺依曼计算机特征

- 二进制存储程序和数据
- 顺序自动执行
- 由五个部分组成：运算器、控制器、存储器、输入和输出设备



外设：输入设备

- **输入设备**是向计算机输入信息的装置，用于向计算机输入原始数据和处理数据的程序。
- 分类（按信息类型）
 - 数字和文字输入设备（键盘、写字板等）
 - 位置和命令输入设备（鼠标器、触摸屏等）
 - 图形输入设备（扫描仪，数码相机等）
 - 声音输入设备（话筒，MIDI演奏器等）
 - 视频输入设备（摄像头、摄像机）
 - 温度、压力输入设备（温度、压力传感器）



外设：输出设备

- **输出设备**主要用于将计算机处理过的信息保存起来或以人们能接受的数字、文字、符号、图形、图像和声音等形式显示、打印或播放出来。
- 常用的输出设备有显示器、音箱和打印机等。




主机

- 主机主要包括处理器（以及各种协处理器）、存储器和连接它们的主板。



存储器

- 存储器 (Memory) : 是具有记忆能力的部件，用来存储程序和数据。



内存存储器

(使用半导体存储器
芯片)



外存储器



冯·诺依曼计算机特征：存储程序（二进制）

主机：存储器


- 信息的存储单位量纲
 - 位(bit, 缩写为b), 二进制信息最小单位。
 - 字节(Byte, 缩写为B), 信息存储基本单位。
 - 字(Word)一次能处理、传输或存取的数据位数就是一个字。与计算机的体系结构(位宽)有关。
- 数量单位
 - KB(KiloBytes)= 2^{10} Bytes = 1024Bytes
 - MB(MegaBytes)= 2^{10} KB
 - GB(GigaBytes)= 2^{10} MB
 - TB(TeraBytes)= 2^{10} GB
 - PB(PetaBytes)= 2^{10} TB
 - EB (ExaBytes)= 2^{10} PB

处理器

- 中央处理器 (CPU, Central Processing Unit) 是计算机系统的核心，负责运算和控制。




- 协处理器是辅助的运算和控制单元
 - 浮点协处理器
 - 图形协处理器
 - 音频协处理器
 - 总线控制器



中央处理器的构成

- **运算器 (ALU, Arithmetic Logic Unit)**
 - 进行算术和逻辑运算
- **控制器 (Controller)**
 - 从内存中取出指令
 - 解读指令，并根据指令发出各种控制信号
- **寄存器 (Register)**
 - 存放运算过程中的各种数据、地址或其他信息




冯·诺依曼计算机特征：自动执行

总线

- **总线 (BUS)** 是连接整个计算机硬件系统的公共通道，在各个部件间传递信息。

- 数据总线 (DB, Data Bus)
- 地址总线 (AB, Address Bus)
- 控制总线 (CB, Control Bus)





本章主要内容

- 课程信息
- 计算机的发展历史
- 计算机的数据表示
- 计算机的基本组成
- 计算机指令

- 计算机基本工作原理：存储程序和程序控制
- 存储程序：计算机指令
 - 操作码
 - 操作数（寻址）
 - 立即寻址
 - 寄存器寻址
 - 存储器寻址

指令格式



MOV AL, 7 1011 0000 0000 0111

ADD AL, AP 0000 0111 0000 1010

HLT 1111 0100


(halt)

- 计算机的指令系统
 - 复杂指令系统 (CISC) : IA-32/64 (X86)
 - 精简指令系统 (RISC) : ARM、MIPS、PPC、SPARC
- X86指令系统
 - 传送类指令 (MOV、PUSH、POP、IN、OUT...)
 - 运算类指令 (ADD、SUB、MUL、DIV、CMP...)
 - 逻辑类指令 (AND、OR、NOT...)
 - 转移类指令 (JMP、CALL、RET...)
 - 控制类指令 (HLT、NOP、STC、CLC...)

计算机的基本工作原理



- 指令执行过程
 - 取指令
 - 分析指令
 - 执行指令
- 寄存器功能
 - 通用寄存器用于向运算器提供运算数据或保留运算结果
 - 累加器A是可重复累加数据的通用寄存器
 - 程序计数器PC存放将要执行的指令的地址
 - 指令寄存器IR存放从内存中取出的指令





谢谢!

