Модель ISO/OSI

Модель ISO/OSI История

- До разработки стандарта крупные компании (IBM, Honeywell, Digital и др.) имели закрытые реализации для соединения компьютеров, и приложения, работающие на платформах от различных поставщиков, не имели возможности обмениваться данными через сеть
- В 1978 г. Международная организация по стандартизации (International Standards Organization, ISO) приняла модель сетевой системы, называемую Open Systems Interconnection (OSI) Reference Model рекомендуемая модель взаимодействия открытых систем



Модель ISO/OSI Основные особенности

- Является стандартом передачи данных, позволяющим системам различных производителей устанавливать сетевые соединения
- Состоит из семи уровней со специфическим набором сетевых функций, определенных для каждого уровня, и включает описания межуровневых интерфейсов
- Определяет набор протоколов и интерфейсов для применения на каждом уровне



Модель ISO/OSI Уровни

Прикладной (Application) Представления (Presentation) Сеансовый (Session) Транспортный (Transport) Сетевой (Network) Канальный (Data Link) Физический (Physical)



ISO/OSI Reference Model Недостаточность

- Разработка и принятие стандарта это первый шаг по обеспечению взаимодействия различных систем
- Практическим решением является разработка единого стека протоколов или совместимых стеков протоколов
 - □ Существует стек протоколов OSI (мало популярен)
 - □ Прикладные стандарты (и протоколы) можно с высокой долей независимости разрабатывать для отдельных уровней модели
 - □ К настоящему моменту существуют общепринятые архитектуры и стеки протоколов (TCP/IP)



Физический уровень

- Физический уровень имеет дело с передачей битов по физическим каналам
- Физический уровень определяет характеристики физической среды передачи данных, используемых физических сигналов, метод кодирования данных, а также способ подключения к среде передачи



Физический уровень Характеристики среды передачи

- ■Тип среды (электропроводящий кабель, оптический кабель, радиоэфир, ...)
- ■Полоса пропускания
- ■Помехозащищенность
- ■Волновое сопротивление
- **...**



Физический уровень Метод кодирования

- Метод кодирования определяет
 - □как получатель распознает момент прихода начала и конца кадра (кадр – пакет канального уровня)
 - □как получатель распознает начало завершение поступления битов данных кадра
 - □какие сигналы кодируют двоичную информацию



Физический уровень Метод кодирования





Канальный уровень

- ■Канальный уровень обеспечивает безошибочную передачу кадров данных от одного устройства к другому через физический уровень
- ■Пакеты канального уровня называются **кадрами** (**frame**)



Канальный уровень Функции

- Последовательная передача и прием кадров
- Управление доступом к среде передачи
- Безошибочная передача кадров
- Подтверждение и ожидание подтверждения приема кадров
- Установление и разрыв сетевого соединения
- Контроль трафика
- Анализ адреса получателя вышележащего уровня и доставка данных вышележащему протоколу




Канальный уровень Передача и прием кадров...



- Канальный уровень представляет устройство, выполняющее передачу и прием физического сигнала, например, сетевой адаптер
- Устройство канального уровня должно иметь уникальный в сети адрес канального уровня – МАС-адрес (МАС – Media Access Control)



Канальный уровень Передача и прием кадров



 Кадр обычно содержит МАС-адрес отправителя и МАС-адрес получателя



Канальный уровень Управление доступом к среде передачи



■ Если несколько устройств использую одну среду передачи, необходимо согласовывать доступ к разделяемой среде для исключения наложения передаваемого сигнала



Канальный уровень Безошибочная передача кадров

- Для обеспечения безошибочной передачи на источнике вычисляется CRC (Cyclical Redundancy Check) кадра и записывается в его трейлер
- На приемнике CRC пересчитывается, и в случае несовпадения со значением в трейлере кадра кадр считается поврежденным и уничтожается
- Вероятность совпадения значения СRС в поврежденном кадре, как правило, невелика (например, в Ethernet 2⁻³²)



Канальный уровень Подтверждение приема кадров



■ На канальном уровне может быть реализовано подтверждение приема кадров и повторная передача кадра источником в случае отсутствия такого подтверждения



- ■Примерами протоколов канального уровня являются
 - ■Технология Ethernet
 - ■Технология Token Ring
 - □Технология FDDI
 - **...**



■ Ethernet - стандарт, описывающий подключение к локальным сетям через кабель (различные кабели). Существуют различные стандарты Ethernet, отличающиеся по скорости работы.



- МАС-адрес уникальный идентификатор устройства на втором уровне модели OSI. С МАС
 - адресами работают коммутаторы



■ Коммутатор (или как его называют свич) - устройство, которое работает на втором уровне модели OSI. Свич оперирует с MAC - адресами и в корпоративных сетях; именно в него подключаются оконечные устройства (компьютеры, МФУ и прочее).



Сетевой уровень

- ■Сетевой уровень определяет, какой физический путь должны пройти данные, основываясь на состоянии сети, приоритете сервиса и других факторах
- Сетевой уровне обеспечивает передачу данных между сетевыми устройствами



Сетевой уровень




Среда передачи

■ Как доставить пакет от узла А узлу В?





Сетевой уровень





Сетевой уровень Маршрутизатор

- Маршрутизатор это устройство, которое собирает информацию о топологии межсетевых соединений и на ее основании выполняет продвижение пакетов сетевого уровня в направлении сети назначения
- Маршрут пакета представляет собой последовательность маршрутизаторов, через которые он проходит
- Переход пакета через среду передачи называется хопом (hop)




Сетевой уровень Адресация...

- На сетевом уровне определяются логические адреса, состоящие из двух компонент
 - □Адрес сети должен быть уникален
 - □Адрес узла в сети должен быть уникален в пределах сети




Сетевой уровень Адресация...





администратором

Сетевой уровень Адресация



■ D: C2.У2 и C3.У1

■ B: C3.У2




- ■Таблица маршрутизации содержит информацию о маршрутах в различные сети, позволяющую доставлять пакеты сетевого уровня
- ■Таблица маршрутизации имеется на каждом узле, и на разных узлах они различны




- ■Таблица маршрутизации описывает множество маршрутов, для каждого из которых указываются
 - □Сеть назначения
 - □Какому узлу нужно передать пакет, чтобы он дошел до сети назначения ("следующий шаг")
 - □Стоимость (метрика) маршрута





Сеть назн.	Следующ.шаг	Метрика
C1	С1.У1	1
C2	С1.У2	2
C2	С1.У2	3





- ■Таблица маршрутизации может заполняться
 - □Администратором вручную (статическая маршрутизация)
 - □ Автоматически программным обеспечением маршрутизации на основании информации, полученной от других маршрутизаторов (динамическая маршрутизация)




Сетевой уровень Функции

- Выбор маршрута и передача пакета получателю или следующему маршрутизатору
- Разрешение адресов сетевого уровня в адреса канального уровня
- Фрагментация пакетов
- ■Контроль трафика
- ■Сбор статистики




Сетевой уровень Разрешение адресов



- Если узел А (С1.У1) хочет передать пакет по сетевому адресу С1.У2 из своей сети, для выполнения передачи на канальном уровне необходимо узнать МАС-адрес узла с сетевым адресом С1.У2
- Для решения данной задачи существуют специальные протоколы разрешения адресов



Сетевой уровень Фрагментация пакетов



- Протокол канального уровня, как правило, ограничивает максимальный размер кадра (MTU – Maximum Transmission Unit)
- Протокол сетевого уровня накладывает другие ограничения на размер своих пакетов
- Если пакет сетевого уровня не может быть передан в одном кадре, он разбивается на несколько фрагментов, каждый из которых помещается в кадре, фрагменты передаются независимо и собираются в исходный кадр на получателе
- Каждый фрагмент является пактом сетевого уровня и при необходимости может быть тоже разбит на фрагменты



Сетевой уровень Примеры

- ■Примерами протоколов сетевого уровня являются
 - □Протокол IP стека TCP/IP
 - □Протокол IPX стека Novell



Сетевой уровень Примеры

■ IP-адрес - уникальный внутри подсети идентификатор устройства третьего уровня модели OSI. Сейчас его больше всего четвертой версии, но мир идет в сторону IPv6 (шестая версия).



Сетевой уровень Примеры

■ **ICMP**, Internet Control Message Protocol это протокол третьего уровня модели OSI, который используется для диагностики проблем со связностью в сети. Говоря простым языком, ІСМР помогает определить может ли достичь пакет адреса назначения в установленные временные рамки.



Сетевой уровень Примеры

■ Ping – это самый базовый инструмент инженера, который позволяет понять "А жив ли хост?« Работает по протоколу ІСМР.



Сетевой уровень Примеры

- LAN Local Area Network или просто ЛВС локальная вычислительная сеть локалка. Она бывает домашняя на 5-6 человек, а бывает офисная на 50 человек. LAN покрывает небольшую зону: квартиру, помещение, пару этажей или здание.
- WAN (Wide Area Network) это глобальная вычислительная сеть, которая не ограничена географической локацией квартира, этаж или здание. В контексте домашнего использования WAN разъем вашего роутера в квартире, это порт, из которого идет провод к оборудованию провайдера.



Транспортный уровень



■Транспортный уровень обеспечивает вышележащим уровням стека (или приложениям) передачу данных с той степенью надежности, которая им требуется



Транспортный уровень Мультиплексирование...



- Доставку пакетов между устройствами через интерсеть обеспечивает сетевой уровень
- Транспортный уровень обеспечивает доставку сообщений между программными компонентами (например, приложениями, сервисами или протоколами сеансового уровня)



Транспортный уровень Мультиплексирование



- Мультиплексирование это создание нескольких логических каналов связи на основе одного физического
- Для организации мультиплексирования необходимо задавать адреса программных компонент вышележащих уровней, тогда адресом модуля будет пара "Сетевой адрес устройства + Адрес программного модуля"
 - □ Например, в TCP/IP для этого используется механизм портов и адреса вида IP-адрес: Nпорта




Транспортный уровень Типы сервиса

- Существует 2 типа сервиса
 - □ Датаграммный сервис предоставляет возможность ненадежной доставки
 - □ Сервис, ориентированный на соединение, используется для надежной доставки данных
- Надежная доставка гарантирует передачу данных
 - □ без потерь
 - □ без повторений
 - □ с сохранением порядка следования либо информирование о невозможности такой доставки




Транспортный уровень Датаграммный сервис



 Датаграммный сервис выполняет попытку доставки данных, не интересуясь результатом и не докладывая о результате доставке



Транспортный уровень Сервис, ориентированный на соединение



- Сервис, ориентированный на соединение работает в три этапа
 - Установление соединения
 - □ Надежная передача данных, основанная на подтверждениях
 - □ Разрыв соединения (по инициативе любой стороны)



Транспортный уровень Мультиплексирование



- При использовании сервиса транспортного уровня, ориентированного на соединение, между программными модулями создается "логическое соединение", и транспортный протокол обеспечивает четкое определение принадлежности каждого пакета "своему" логическому соединению
- Два программных модуля могут установить между собой несколько независимых логических соединений



Транспортный уровень Функции

- ■Прием сообщений с вышележащего уровня и разбивка их на пакеты
- Надежная доставка
- Исправление ошибок (аналогично канальному уровню)
- Мультиплексирование потоков сообщений
- ■Контроль трафика



Транспортный уровень Примеры

■ТСР И UDP. Оба термина относятся к транспортному уровню модели OSI и является транспортными протоколами. ТСР - надежный и проверяет доставку - подходит для чувствительного к потерям трафика, а UDP допускает потерю данных.



Сеансовый уровень

- Сеансовый уровень (session layer) управляет взаимодействием сторон:
 - 1 фиксирует, какая из сторон является активной в данный момент;
 - 2 предоставляет средства синхронизации сеанса.

Эти средства позволяют в ходе длинных передач сохранять информацию о состоянии этих передач в виде контрольных точек, чтобы в случае отказа можно было вернуться назад к последней контрольной точке, а не начинать все сначала.

Функции этого уровня часто объединяют с функциями прикладного уровня и реализуют в одном протоколе.



Уровень представления

- Уровень представления (presentation layer) обеспечивает представление передаваемой по сети информации, не меняя при этом её содержания.
- За счет данного уровня информация, передаваемая прикладным уровнем одной системы, всегда понятна прикладному уровню другой системы.



Уровень представления

 На этом уровне могут выполняться шифрование и дешифрирование данных, благодаря которым секретность обмена данными обеспечивается сразу для всех прикладных служб.

Примечание

Примером такого протокола является протокол SSL (Secure Socket Layer — слой защищенных сокетов), который обеспечивает секретный обмен сообщениями для протоколов прикладного уровня.



Прикладной уровень

- ▶ Прикладной уровень (application layer) это набор разнообразных протоколов, с помощью которых пользователи сети получают доступ к общим ресурсам (файлам, принтерам, веб-страницам), а также организуют свою совместную работу.
- Единица данных прикладного уровня называется сообщением.



Прикладной уровень

- Существует очень большое разнообразие протоколов и соответствующих служб прикладного уровня. К наиболее распространённым протоколам относятся:
 - ▶ протоколы доступа к файлам NFS, FTP, SMB, NCP;
 - ▶ почтовые протоколы SMTP, IMAP, POP3;
 - протокол передачи гипертекстовых сообщений HTTP.



Прикладной уровень

- ▶ DHCP протокол прикладного уровня модели TCP/IP, служит для назначения IP-адреса клиенту. Это следует из его названия — Dynamic Host Configuration Protocol. IP-адрес можно назначать вручную каждому клиенту, то есть компьютеру в локальной сети.
- ▶ **DNS** Domain Name System.Это система доменных имен. Когда я открыл сайт hh.ru, чтобы откликнуться на вакансию вашей компании, мой ноутбук отправил запрос на DNS сервер, который преобразовал имя сайта в IP адрес.



Модель ТСР/ІР

Уровень приложений

Представляет данные пользователю, а также кодирование и управление диалоговыми окнами.

Транспортный уровень

Поддерживает связь между различными устройствами в разных сетях.

Межсетевой уровень

Определяет наилучший путь через сеть.

Уровень сетевого доступа

Управляет устройствами и средами, формирующими сеть.




Модель ТСР/ІР

- Протокольная модель сетевого взаимодействия ТСР/IР была создана в начале 70-х годов и нередко называется моделью сети Интернет.
- Архитектура протоколов TCP/IP построена на основе этой модели. Поэтому модель сети Интернет обычно называют моделью TCP/IP.



Сравнение моделей OSI и TCP/IP






TCP/IP – название стека протоколов, также используется как название технологии.


Протокольные блоки данных

Инкапсуляция



Доступ к локальным ресурсам

Сетевые адреса и адреса канала передачи данных



Сетевой адрес

- Логический адрес сетевого уровня (уровень 3) содержит информацию, необходимую для доставки IP-пакета между устройствами.
- ▶ IP-адрес уровня 3 имеет две части:
 - префикс сети;
 - узловую часть.

Префикс сети используется маршрутизаторами, чтобы передать пакет в соответствующую сеть.

Узловая часть используется последним маршрутизатором для доставки пакета к устройству назначения.



Сетевой адрес

- ▶ IP-пакет содержит два IP-адреса:
- ▶ IP-адрес источника IP-адрес отправляющего устройства.
- ▶ IP-адрес назначения IP-адрес принимающего устройства. IP-адрес назначения используется маршрутизаторами для передачи пакета к месту назначения.



Адрес канала передачи данных

- Назначение адреса канала передачи данных (уровень 2)
 доставлять кадр канала передачи данных с одного сетевого интерфейса на другой в одной и той же сети.
- Прежде чем IP-пакет можно будет отправить по проводной или беспроводной сети, его необходимо инкапсулировать в кадр канала передачи данных для последующей передачи по физической среде реальной сети.



Адрес канала передачи данных

- IP-пакет инкапсулируется в кадр канала передачи данных для доставки в сеть назначения.
- Добавляются адреса канального уровня источника и назначения.
- ▶ Адрес канального уровня источника физический адрес устройства, отправляющего пакет. Первоначально им является NIC источника IP-пакета.
- ▶ Адрес канального уровня назначения физический адрес сетевого интерфейса либо следующего маршрутизатора, либо интерфейса устройства назначения.




Обмен данными с помощью устройства в одной сети

Канал передачи данных Заголовок IP-пакета сетевого уровня

Назначение	Источник	Источник		Назначение		
0C-CC-CC-	0A-AA-AA-AA- AA-AA	Сеть 192.168.1.	Узел 110	Сеть 192.168.1.	Узел 9	Данные

ПК1

192.168.1.110 0A-AA-AA-AA-AA



FTP-сервер

192.168.1.9 0C-CC-CC-CC-CC



Обмен данными с помощью устройства в одной сети

- ▶ IP-адрес источника IP-адрес устройстваотправителя, клиентский компьютер ПК1: 192.168.1.110.
- ▶ IP-адрес назначения IP-адрес принимающего устройства, FTP-сервер: 192.168.1.9.



Обмен данными с помощью устройства в одной сети

- ▶ МАС-адрес источника это адрес канального уровня, или МАС-адрес Ethernet устройства, отправляющего IP-пакет, РК1. МАС-адрес сетевой интерфейсной платы Ethernet (NIC) ПК1: ОА-АА-АА-АА-АА.
- ▶ МАС-адрес назначения адрес канального уровня принимающего устройства, если получающее устройство находится в той же сети, что и устройствоотправитель. В этом примере МАС-адрес получателя — МАС-адрес FTP-сервера: 0C-CC-CC-CC-CC-CC.

