# 计算机网络

Not Given

# 2022年7月3日

# 目录

第	一章:	: 计算机网络的基本介绍	1
	<b>–</b> ,	简介	1
	Ξ,	标准化工作	1
	三、	性能指标	1
		(一) 速率	1
		(二) 带宽	2
		(三) 吞吐量	2
		(四) 时延	2
		(五) 利用率	2
	四、	分层结构	2
		(一) 分层结构的基本概述	2
		(二)OSI 参考模型	3
		(三)TCP/IP 参考模型	4
		(四)5 层参考模型	4
A-A-	_ +-	de-rm CI	_
第	-	: 物理层	6
		基本概念	6
	<b>→</b> `	数据通信	6
		(一) 概述	6
		(二) 信号方面的相关概念	6
		(三) 奈氏准则和香农定理	7
	_	(四) 编码与调制	7
	二、	物理层传输介质	8
		(一) 基本介绍	8
		(二) 导向性传输介质	8
	пп	(三) 非导向性传输介质	9
	四、	物理层设备	9
		(一) 中继器	9
		(二) 集线器	9
第	三章:	: 数据链路层	10
	<b>—</b> ,	数据链路层的相关概念	10
	Ξ,	功能概述	10
	三、	封装成帧	10
	四、	差错控制	11

	(一) 简介	11
	(二) 检错编码	11
	(三) 纠错编码	11
五、	流量控制与可靠传输机制	12
	(一) 概述	12
	(二) 停止-等待协议	12
	(三) 后退 N 帧协议	13
	(四) 选择重传协议	13
六、	介质访问控制	14
	(一) 概述	14
	(二) 信道划分介质访问控制	14
	(三) 随机访问介质访问控制	15
	(三) 轮询访问介质访问控制	17
七、	网络形式	17
	(一) 局域网	17
	(二) 以太网	18
	(三) 无线局域网	19
	(四) 广域网	19
八、	链路层设备	21
	(一) 概述	21
	(二) 网桥	21
	(三) 交换机	21

# 第一章: 计算机网络的基本介绍

### 一、简介

- 1. 基本概念: 计算机网络是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统
- 2. 功能
  - (1) 数据通信
  - (2) 资源共享
  - (3) 分布式处理
  - (4) 提高可靠性
- 3. 组成
  - (1) 组成部分: 硬件、软件、协议
  - (2) 工作方式: 边缘部分, 用户直接使用; 核心部分, 为边缘部分服务
  - (3) 功能组成:通信子网,实现数据通信;资源子网,实现资源共享和数据处理
- 4. 计算机网络的分类
  - (1) 按分布范围分类:广域网、城域网、局域网和个人区域网
  - (2) 按使用者分类: 公用网, 专用网
  - (3) 按照交换技术分类: 电路交换, 报文交换, 分组交换
  - (4) 按照拓扑结构分类: 总线型, 星型, 环型, 网状型
  - (5) 按照传输技术分类:广播式网络,点对点网络



# 二、标准化工作

- 1. 标准的分类: 法定标准, 由权威机构指定的标准; 事实标准, 某些公司的产品在竞争中占据了主流, 成为了标准
- 2. RFC
  - (1) 概念: 一种因特网标准形式
  - (2) RFC 上升为正式标准的四个阶段: 因特网草案,建议标准,草案标准,因特网标准
  - (3) 相关组织



### 三、性能指标

### (一) 速率

- 1. 比特:数据传输的基本单位,为0或1
- 2. 速率: 数据传输的快慢, 也叫比特率
- 3. 单位: b/s, kb/s 等

### (二) 带宽

- 1. 带宽的概念:通信线路传输数据的能力,通常指单位时间从一点到另一点所能通过的最高速率。也代表着网络设备所能支持的最高速度
- 2. 辨析: 带宽只决定发送的速率, 不能决定传输的速率

### (三) 吞吐量

- 1. 吞吐量的概念:单位时间内通过某个网络的数据量
- 2. 限制因素: 带宽
- 3. 辨析: 带宽是最大数值, 吞吐量是实际数值

### (四) 时延

- 1. 时延的概念: 从网络的一端传输到另一端的时间
- 2. 分类
  - (1) 发送时延:从发送分组的第一个比特开始,到最后一个比特发送完毕所需的时间,发送时延 = <u>数据长</u>
  - (2) 传播时延: 电磁波在信道中传输一定距离所需的时间,传播时延 =  $\frac{\text{信道长度}}{\text{由磁波在播域率}}$
  - (3) 排队时延: 等待输出或者入链路所需的时间
  - (4) 处理时延: 检错和找出口所需的时间
- 3. 时延带宽积:链路当中的数据容量,时延带宽积 = 传播时延 × 带宽
- 4. 往返时延 RTT: 从发送放发送数据开始,到发送放受到接收方确认总共经历的时间。RTT 越大,收到确认前可以发送的数据 越多。RTT 主要包括两倍的传播时延和末端处理时间

### (五) 利用率

- 1. 利用率的概念: 实际用量和最大用量之间的比值
- 2. 常见分类
  - (1) 信道利用率 = 有数据通过的时间 点时间
  - (2) 网络利用率 = 信道利用率的加权平均值
- 3. 利用率和时延的关系: 利用率越高, 时延越长

# 四、分层结构

### (一) 分层结构的基本概述

- 1. 前置内容-发送文件前需要完成的工作
  - (1) 发起通信的计算机必须将数据通信的通路进行激活。
  - (2) 要告诉网络如何识别目的主机。
  - (3) 发起通信的计算机要查明目的主机是否开机,并且与网络连接正常。
  - (4) 发起通信的计算机要弄清楚,对方计算机中文件管理程序是否已经做好准备工作。
  - (5) 确保差错和意外可以解决。
- 2. 分层结构的作用:将发送文件前的工作进行分类,化整为零进行工作
- 3. 分层结构的相关概念
  - (1) 实体:每一层中的活动元素,在同一层的对等实体

(2) 协议:一些列的规则和约定,只有对等实体之间才有协议 协议的三要素

> 语法: 规定传输数据的格式 语义: 规定所要完成的功能 同步: 规定各种操作的顺序

- (3) 接口: 是每两层之间的联系
- (4) 服务:每两个层次之间提供的事物,在计算机网络中是下层为上层提供服务
- 4. 分层的基本原则
  - (1) 各层之间相互独立,每层只实现一种相对独立的功能
  - (2) 每层之间界面自然清晰,是对接口的要求
  - (3) 结构上可以分隔开,每层都使用最合适的技术来实现
  - (4) 保持下层对上层的独立性,上层单向使用下层的服务
- 5. 每一层中对数据进行的操作: 在每一层中协议对数据操作,并将处理过的数据进行传递



### (二)OSI 参考模型


- 1. 概念: 一种分层结构的法定标准
- 2. 目的: 支持异构网络系统的互联互通
- 3. 基本结构



4. 通信过程



5. 数据操作方式: 在每一层中对数据进行添加或拆解控制信息,相当于打包和拆包的过程



6. 各层功能与对应协议

- (1) 应用层: 所有能和用户交互,并且产生网络流量的程序
- (2) 表示层:用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式(语法和语义)。主要功能有数据格式变换,数据加密与解密,数据的压缩和恢复
- (3) 会话层: 向表示层建立连接并传输数据。主要功能有建立、管理和终止会话, 使用校验点在通信失效时恢复通信
- (4) 传输层:负责主机中两个进程的通信,即端到端的通信。主要功能有可靠传输与不可靠传输,差错控制,流量控制,复用分用(通过端口号实现)。主要协议有 TCP、UDP
- (6) 数据链路层:把网络层中的数据报组装成帧。主要功能有成帧,差错控制,流量控制,访问控制(控制对信道的访问)。主要协议有 SDLC、HDLC
- (7) 物理层: 在物理媒体上实现比特流的透明传输。透明传输的概念是无论是什么比特组合的数据都可以进行传输。主要功能有定义接口特性,定义传输模式(单工、半双工,双工),定义传输速度,比特同步和比特编码。主要协议有 Rj45、802.3

### (三)TCP/IP 参考模型

- 1. 概念: 一种分层结构的事实标准
- 2. 基本结构



- 3. TCP/IP 与 OSI 参考模型的比较
  - (1) 相同点
    - 1.都分层
    - 2.基于独立的协议栈的概念
    - 3.可以实现异构网络互联
  - (2) 不同点




### (四)5 层参考模型

- 1. 概念: 一种综合了两种参考模型有点的模型
- 2. 基本结构



# 3. 数据处理流程



# 第二章: 物理层

### 一、基本概念

- 1. 物理层的概念: 物理层主要解决如何在连接各种计算机上的传输媒体间传输数据比特流,而不是具体的传输媒体
- 2. 物理层的主要任务: 定义接口标准

接口标准的分类

- (1) 机械特性: 规定物理连接时采用的规格、接口形状、引线数目、引脚数量等
- (2) 电气特性: 规定线路上信号的电压范围、阻抗匹配、传输速率和距离限制等
- (3) 功能特性: 指明某条线路上出现某种电平代表何种意义
- (4) 规程特性: 定义各条线路的工作规程和时序关系

# 二、数据通信

### (一) 概述

- 1. 典型的入网方式: 电话线,需要调制解调器(猫);宽带式入网,不需要调制解调器
- 2. 电话线入网的基本模型



#### 3. 数据通信的相关概念


- (1) 数据: 传送信息的实体,通常是有意义的符号序列
- (2) 信号:数据的电气电磁表现,是数据在传输过程中的存在形式。通常分为数字信号和模拟信号,数字信号是离散的,模拟信号是连续的
- (3) 信源:产生和发送数据的源头
- (4) 信宿:接收数据的终点
- (5) 信道:信号的传输媒介

```
信道 性報報等 模型信道(传送模拟信号)数字信道(传送数字信号)
存稿介板 无线信道 有线信道
```

4. 三种通信方式

```
    1.单工通信 只有一个方向的通信而没有反方向的交互,仅需要一条信道。
    2.半双工通信 通信的双方都可以发送或接收信息,但任何一方都不能同时发送和接收,需要两条信道。
    3.全双工通信 通信双方可以同时发送和接受信息,也需要两条信道。
```

5. 两种数据传输方式



### (二) 信号方面的相关概念

1. 码元: 一个固定时常的信号模型。由码元的离散状态决定进制, k 种离散状态就是 k 进制, 有 k 种不同的信号波形

- 2. 速率:数据的传输速率,指单位时间传输的数据量,可以用码元传输速率和信息传输速率表示。码元传输速率指的是 1s 内能传输多少个码元,单位为波特(Baud)。信息传输速率指的是 1s 内能传输多少个比特,单位为 b/s。二者的换算关系为信息传输速率 =  $log_2$ (进制) × 码元传输速率。通常用信息传输速率来衡量系统传输速率的快慢辨析-传输速率与传播速率:传输速率是数据从主机发送到链路上的速率,传播速率是指电磁波在信道中的传播速度
- 3. 带宽: 指的是最高数据传输速率,是理想值

### (三) 奈氏准则和香农定理

- 1. 失真的概念:由于带宽受限、噪声等原因对信号造成的干扰。主要影响因素为码元传输速率、信号传输距离、噪声干扰和传输媒体质量等
- 2. 信道带宽: 信道能通过最高和最低频率之差
- 3. 码间串扰:接收端收到的信号波形失去了码元之间清晰的界限
- 4. 信噪比: 信号平均功率和噪声平均功率的比值。 $r(dB) = 10lg \frac{S}{N}$
- 5. 奈氏准则: 在理想低通条件(无噪声,带宽受限)下,为了避免码间串扰,极限码元传输速率是 V=2W,V 的单位是波特,W 是信道带宽,用 Hz 作为单位

极限数据传输率:  $v = 2Wloq_2K$ , K 为有几种码元,可能有不同的相位与振幅,二者相乘为种类数

- 6. 香农定理:在带宽受限且有噪声的情况下,为了不产生误差,信息的传输速率有上限值。信道的极限数据传输速率为  $v=Wlog_2(1+\frac{S}{N})$ ,W 为带宽,单位为 Hz。这个得出的值是理想的
- 7. 两者的比较



### (四) 编码与调制


1. 信道的分类




2. 信号的分类: 近距离一般使用基带信号, 运距一般使用宽带信号



- 3. 编码与调制的概念:编码是将数据转化为数字数据,调制是将数据转化为模拟数据
- 4. 需要的设备




- 5. 数字数据编码为数字信号
  - (1) 非归零编码: 1 是高电平, 0 是低电平, 一个码元内信号不归零
  - (2) 曼彻斯特编码:将一个码元分为两个相等的间隔,前高后低和前低后高分别代表1和0,调制速率是传输速率的一半
  - (3) 差分曼彻斯特编码: 若上一个码元为 1,则这个码元的前半部分与上一个码元的后半部分相同;为 0则相反(同 1 异 0)




6. 数字数据调制为模拟信号

- (1) 调幅 (ASK): 1 对应有振幅, 0 对应没有振幅
- (2) 调频 (FSK): 1 对应高频, 0 对应低频
- (3) 调相 (PSK): 调整波形,分别对应正弦波和余弦波
- (4) 调幅 + 调相 (QAM): 状态总数为两种相乘



7. 模拟信号编码为数字信号: 脉码调制,包含抽样、量化和编码三个步骤



8. 模拟数据调制为模拟信号: 使用频分复技术,调制成高频信号进行远距离传输

# 三、物理层传输介质

### (一) 基本介绍

- 1. 物理层与传输媒体的差异: 物理层规定了电气特性, 能够识别比特流
- 2. 传输介质分类



### (二) 导向性传输介质

1. 双绞线:由两根并排绞合的、相互绝缘的铜导线组成。绞合的目的是为了减少电磁干扰。为了进一步减少电磁干扰,会使用金属丝编织的屏蔽层




2. 同轴电缆: 分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆



3. 光纤: 带宽大。由实心纤芯和包层组成,在传播过程中会发生全反射,适合进行远距离传输。传输损耗小,抗雷电干扰力强,不 易被窃听,体积小且重量轻



分为多模光纤和单模光纤,多模不适合远距离传输



# (三) 非导向性传输介质



# 四、物理层设备

# (一) 中继器

- 1. 功能:对信号进行再生与还原
- 2. 特点:中继器的两端是网端二不是子网;无法检查数据是否有错误;两端需要是相同协议
- 3. 5-4-3 规则:对中继器信号延迟所做的规定



### (二) 集线器

- 1. 概念: 是多口中继器
- 2. 功能:将信号进行再生放大转发,不具备定向传送能力
- 3. 特点: 集线器不能分割冲突域, 连在集线器上的主机平分带宽

# 第三章:数据链路层

### 一、数据链路层的相关概念


- 1. 结点: 主机或者路由器
- 2. 链路:两个结点之间的物理通道
- 3. 数据链路: 两个结点之间的逻辑通道,把视线数据控制传输协议的硬件和软件加到链路上就构成了数据链路

### 二、功能概述

- 1. 为网络层提供服务。分为无确认无连接,有确认无连接,有确认面向连接三种
- 2. 链路管理
- 3. 组帧
- 4. 流量控制
- 5. 差错控制

### 三、封装成帧

- 1. 概念: 在数据中添加首部和尾部,进行帧定界;接收方从二进制数据中区分出帧的起始和终止的操作为帧同步
- 2. 透明传输的概念: 无论何种比特组合都能在数据链路层上传送
- 3. 组帧方式
  - (1) 字符计数法: 帧首部使用一个字符来标明帧内字符数



(2) 字符填充法: 在首部和尾部分别填充特殊比特组合。如果中间数据出现与首位部相同的比特组合,则需要添加转义字符 ESC



(3) 零比特填充法: 在数据首位部添加零比特进行标识。对中间数据采用了5"1"1"0"操作,防止错误识别首尾部



保证了透明传输:在传送的比特流中可以传送任意比特组合,而不会引起对帧边界的判断错误。

(4) 违规编码法: 使用编码方式中不会出现的码元来进行标记首尾部



### 四、差错控制

### (一) 简介

1. 差错的简介

2. 数据链路层的差错控制: 主要针对比特错,有检错编码和纠错编码两种方式

### (二) 检错编码

- 1. 奇偶校验码:添加校验元后,检测比特组合中"1"的个数为是否为奇数(偶数)。检错能力是50%
- 2. CRC 循环冗余码
  - (1) 冗余码的计算: CRC 循环冗余码: 计算冗余码时,要先加上与生成多项式同阶数(位数-1)的 0,之后使用模二除法进行计算。最终生成的余数为 FCS 帧检验序列(冗余码)。

补充-模二除法的计算: 和基本的除法相似,如果被除数大于除数则进行一次除法,但是原先的计算余数的减法部分用异或的方法代替,同 0 异 1



(2) 检错方式:将余数序列替换原先的四位 0,得到最终发送的数据;在发送端将每一个帧除以同样的除数,如果余数为 0 则没有错误

### (三) 纠错编码

纠错编码通常使用海明码

- 1. 特点: 可以发现双比特错, 只能纠正单比特错
- 2. 工作原理: 动一发而牵全身
- 3. 工作流程
  - (1) 确定校验码位数 r。通过海明不等式  $2^r \ge k + r + 1$  计算得出,其中 r 为冗余信息为,k 为信息位(要发送数据的位数)
  - (2) 确定校验码和数据的位置。校验码只能放在  $2^n$  的位置
  - (3) 求校验码的值。对于一个校验码,由于它满足  $2^n$ ,它只有一位数字是 1。而在相同位置也是 1 的数据就是被它校验的数据。 找出被它校验的所有数据后,将校验码和这些数据的二进制值异或起来,列出结果为 0 的方程  $P\oplus D_1\oplus D_2\cdots\oplus D_n=0$ , 之后解出 P 的值
  - (4) 得出最终的海明码,进行检错和纠错。纠错过程为,使用每一个校验码与各自校验的数据分别进行异或运算,并得出结果。 根据校验码逆序将对应的结果排列,得出出错位数的二进制表达


# 五、流量控制与可靠传输机制

# (一) 概述


- 1. 概念:调节发送速度,使其与接收速度相匹配
- 2. 相关概念

# (二) 停止-等待协议


- 1. 产生的原因: 解决丢包问题和流量控制问题
- 2. 无差错情况




- 3. 有差错情况
  - (1) 数据帧丢失或者帧出错



(2) 确认帧丢失



(3) 确认帧迟到



4. 特点:简单,但是信道利用率低。信道利用率的公式为  $\eta = \frac{L}{CT}$ ,其中 T 为发送第一个数据到收到第一个确认帧所用的时间

# (三) 后退 N 帧协议

1. 基本发送方式



2. 基本发送步骤



3. 基本接收步骤



- 4. 滑动窗口长度: 发送窗口长度为  $1 \le W_T \le 2^{n-1}$ ,接收窗口为 1
- 5. 性能分析: 因连续发送数据帧而提高而信道的利用率; 缺点是在重传是正确发送的帧也重传了

### (四) 选择重传协议

1. 基本发送方式



2. 基本发送步骤



3. 基本接收步骤



如果收到了窗口序号外(小于窗口下界)的帧,就返回一个ACK。 其他情况,就忽略该帧。

4. 滑动窗口长度:发送窗口最好等于接收窗口;窗口的长度满足公式  $W_{max}=2^{n-1}=2^{log_2(N)-1}=\frac{N}{2}$ ,其中 n 为标出帧序号所 用的比特数, N 为进制

# 六、介质访问控制

### (一) 概述

- 1. 链路分类: 点对点链路, 广播式链路
- 2. 介质访问控制的概念: 采取一定的措施, 使两对节点之间的通信不会互相干扰
- 3. 介质访问控制的分类




4. 介质访问控制的基本特点




5. 检测到信道空闲,但仍可能产生冲突的原因:传播时延的影响

### (二) 信道划分介质访问控制


- 1. 概念:将使用介质的每一个设备和来自同一信道上的设备隔离开,将时域和频域资源合理分配给网络上的设备
- 2. 基本示意图




- 3. 分类
  - (1) 频分多路复用



### (2) 时分多路复用




#### (3) 统计时分多路复用



### (4) 波分多路复用




### (5) 码分多路复用




# (三) 随机访问介质访问控制

### 1. ALOHA 协议

#### (1) 纯 ALOHA 协议: 想发就发



(2) 时隙 ALOHA 协议: 在时间片开始发




- 2. CSMA 协议: 发送帧之前监听信道
  - (1) 1-坚持 CSMA

(2) 非坚持 CSMA

(3) p-坚持 CSMA



- 3. CSMA-CD 协议: 先听再说,边听边说。包含碰撞检测。用于以太网
  - (1) 传播时延对监听的影响



(2) 重传时机的确定


```
1.确定基本退避(推迟)时间为争用期 2r。
2.定义参数k。它等于重传次数、但k不超过10. 即kemin(匪传次数,10]。当重传次数不超过10时,k等于重传次数。当重传次数大于10时,k就不再增大而一直等于10。
3.从离散的整数集合(0.1,2-1)中随机取出一个数r,重传所需要退避的时间就是r倍的基本退避时间,即2rr。
4.当重传达16次(仍不能成功时,说明网络太拥挤,认为此帧永远无法正确发出,抛弃此帧并向高层报告出错。第一次重传,ke1,r从(0.1)选; 重传推迟时间为0成 2r,在这两个时间中随机选一个; 若再次確據,则在第二次准传时,ke2,r从(0.1,2,3)选; 面传推迟时间为0或 2r或 4r或 6r,在这四个时间中随机选一个; 若再次確據,则第三次重传时,k=3,r从(0.1,2,3,4,5,6,7)选.....
```

- (3) 最小帧长问题: 帧的长度不能太短, 否则会在发生碰撞后无法及时停发。需要满足的关系为 最小帧长 =  $2\tau \times$  数据传输速率
- 4. CSMA-CA 协议: 先听再说,边听边说。包含碰撞避免。用于无线局域网



### (三) 轮询访问介质访问控制

1. 轮询协议



### 2. 令牌传递协议




# 七、网络形式

# (一) 局域网

1. 基本概念与特点

```
局域网 (Local Area Network): 简称LAN,是指在某一区域内由多合计算机互联成的计算机组、使用广播信道。
特点1: 覆盖的地理范围较小、只在一个相对独立的局部范围内联,如一座或集中的建筑群内。
特点2: 使用专门铺设的传输分质 (双纹线、同轴电缆)进行联网、数据传输速率高 (10Mb/s~10Gb/s)。
特点3: 通信延迟时间短,误码率低、可靠性较高。
特点4: 各结为平等关系,共享传输信道。
特点5: 多军用分布式控制和"插火通信"能进行广播和组播。
决定局域网的主要要素为: 网络拓扑、传输介质与介质访问控制方法。
```

### 2. 网络拓扑结构



### 3. 介质访问控制方法



# 4. 局域网的分类

```
1.以太网 以太网是应用最为广泛的局域网,包括标准以太网(10Mbps)、快速以太网(100Mbps)、干光以太网(1000Mbps)和10G以太网,它们都符合EEE802.3系列标准规范。逻辑拓扑总线型,物理拓扑是星型或拓展星型。使用CSMA/CD.
2.令牌环网 物理上采用了星形拓扑结构,逻辑上是环形拓扑结构。已是"明日黄花"。
3.FDDI网(Fiber Distributed Data Interface) 物理上采用了双环拓扑结构,逻辑上是环形拓扑结构。
4.ATM网(Asynchronous Transfer Mode)较新型的单元交换技术,使用53字节固定长度的单元进行交换。
5.无线局域网(Wireless Local Area Network; WLAN)采用IEEE 802.11标准。
```

#### 5. 网络与 IEEE 标准的对应



6. 数据链路层子层



# (二) 以太网

1. 概述



2. 传输介质与拓扑结构




3. 10BASE-T 以太网



4. 适配器与 MAC 地址



5. 以太网的 Mac 帧: 有帧起始定界符,但没有帧结束定界符,因为没有电压变化就是没有发送数据



# 6. 高速以太网



# (三) 无线局域网

1. 802.11Mac 帧头格式: 发送端和接收端指的是中途基站的地址,源地址和目的地址指的是整个过程中发送和接受的用户


■ MAC †				头 ———			
2	2	6	6	6	2	6	
帧控制	生存周期ID	地址1	地址2	地址3	序列控制	地址4	

2. 其他格式: SA-原地址, DA-目的地址, BSSID-基站


功能	To DS	From DS	Address1(接收端)	Address2(发送端)	Address3	Address4
IBSS	0	0	DA	SA	BSSID	未使用
To AP(基础结构型)	1	0	BSSID	SA	DA	未使用
From AP(基础结构型)	0	1	DA	BSSID	SA	未使用
WDS (无线分布式系统)	1	1	RA	TA	DA	SA

### 3. 无线局域网的分类

(1) 有固定基础设施




### (2) 无固定基础设施



# (四) 广域网

1. 基本概念: 连接很大物理范围,通信子网使用分组交换技术,将不同地区的局域网连接起来。强调资源共享,而不强调速度



# 2. PPP 协议

- (1) 特点: 只支持全双工链路; 面向字节
- (2) 需要满足的要求

```
簡单 对于链路层的帧、无需纠错,无需序号、无需流量控制。
對裝成帧 帧定界符
透明传输 与帧定界符一样比特组合的数据应该如何处理;异步线路用字节填充,同步线路用比特填充。
多种两络层协议 封装的IP数据报可以采用多种协议。
多种类型链路 电行/并行,同步/异步,电/光...
差错检测 情就丢弃。
检测连接状态 链路是否正常工作。
极大传送单元 数据部分最大长度MTU。
网络层地址协衡 知道通信双方的网络层地址。
数据压缩协商
```

(3) 不需要满足的要求

```
纠错
流量控制
序号
不支持多点线路
```


(4) 组成部分

```
    1.一个将IP数据报封装到串行链路(同步串行/异步串行)的方法。
    2.链路控制协议CP:建立并推护数据链路连接。身份验证
    3.网络控制协议NCP: PPP可支持多种网络层协议、每个不同的网络层协议都要一个相应的NCP来配置、为网络层协议建立和配置逻辑连接。
```

(5) 状态过程



(6) 帧格式



#### 3. HDLC 协议

- (1) 特点: 只支持全双工链路; 面向比特; 可以实现透明传输, 使用零比特插入法; 有编号和 CRC 检验
- (2) 站的分类

```
主站、从站、复合站

1.主站的主要功能是发送命令(包括数据信息)帧、接收响应帧,并负责对整个链路的控制系统的初启、流程的控制、差错检测或恢复等。

2.从站的主要功能是接收由主站发来的命令帧,向主站发送响应帧,并且配合主站参与差错恢复等链路控制。

3.复合站的主要功能是既能发送,又能接收命令帧和响应帧,并且负责整个链路的控制。

三种数据操作方式:

1.正常响应方式

2.异步平衡方式

3.异少即而方式
```

(3) 帧的类型:有三种类型,由控制帧决定



### 4. 两种协议的比较




# 八、链路层设备

### (一) 概述

相对于物理层的设备,链路层设备隔离了冲突域

### (二) 网桥


1. 简介:根据 Mac 地址将帧转发到特定接口,实现转发与过滤。网桥两端是不同的网段



### 2. 分类

(1) 透明网桥: 站点不知道发送的帧要经过哪几个网桥

自学习算法: 网桥接收到发送的帧后, 会将发送地址与接口对应, 以便下次遇到目的地址为已记录地址的帧时不转发



(2) 源路由网桥: 在发送帧时, 把最佳路由信息放在帧的首部。通过以广播形式发送一个发现帧实现

### (三) 交换机

- 1. 功能:相当于多端口的网桥
- 2. 特点: 也可以独占媒体带宽
- 3. 分类

