gМИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ)

Институт информационных технологий, математики и механики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

на тему:

«Битовые поля и множества»

Выполнил(а):	студент(ка)	группы
3822Б1ФИ2		
	/ Холин	г К.И./
Подпись		
Проровин к т г	т понона коф	DDπCΠ
Проверил: к.т.н	_	
	/ Кустик	ова В.Д./
Подпись		

Нижний Новгород 2023

Содержание

Вв	ведение	2	3
1	Пос	тановка задачи	4
2	Рук	оводство пользователя	5
	2.1	Приложение для демонстрации работы битовых полей	5
	2.2	Приложение для демонстрации работы множеств	7
	2.3	«Решето Эратосфено»	9
3	Рук	оводство программиста	11
	3.1	Описание алгоритмов	11
	3.1.1	Битовые поля	11
	3.1.2	2 Множества	14
	3.1.3	3 «Решето Эратосфена»	15
	3.2	Описание программной реализации	15
	3.2.1	Описание класса TBitField	15
	3.2.2	2 Описание класса TSet	19
3a	ключен	ние	27
Ли	терату	/pa	28
Пŗ	иложе	ния	29
	Прило	жение А. Реализация класса TBitField	29
	Припо	жение Б. Реапизация класса TSet	33

Введение

В С++ иногда возникают такие ситуации, когда информацию об объекте достаточно хранить в формате состояний (статусов), представляющих из себя 0 и 1. На этом основывается представление множества в виде характеристического массива. Это оптимальный вариант, поскольку формально обеспечивает хранение признака наличия или отсутствия элемента универса во множестве, а не прямое хранение элементов. Обращение к определённому биту позволяет нам узнать его состояние для выполнения конкретной задачи. Битовые поля в этом случае играют важную роль.

1 Постановка задачи

Цель – реализовать классы для представления битовых полей TBitField и множеств TSet.

Задачи:

- 1. Разработать класс TBitField. Написать следующие операции для работы с битовыми полями: установить бит в 1,установить бит в 0,получить значение бита,сравнить два битовых поля,сложить и инвертировать,вывести битовое поле требуемого формата и ввести битовое поле. Добавить вспомогательные операции получения бита,маски бита,длины битового поля.
- 2. Разработать класс TSet. Написать следующие операции для работы с множествами: вставка элемента, удаление, проверка наличия, сравнение множеств, объединение множеств, пересечение, разность, копирование, вычисление мощности множества, вывод элементов множества требуемого формата и ввод. Добавить вспомогательные операции для получения мощности множества.

2 Руководство пользователя

2.1 Приложение для демонстрации работы битовых полей

1. Запустите приложение с названием sample_TBitField.exe. В результате появится окно, представленное ниже (рис. 1).

```
Создание битовых полей...
Битовое поле bf:
                         Длина битового поля bf = 21
Заполните битовое поле bf:
0110101010
Установка битового поля bf..
Битовое поле bf: 011010101000000000000
Заполните битовое поле bf2:
00010100111
Установка битового поля bf2...
Битовое поле bf2: 000101001110000000
Очистка 4-ого бита битового поля bf...
Состояние 4-ого бита bf: 0
Битовое поле bf: 011000101000000000000
Битовые поля bf и bf2 различны
Битовые поля bf и bf2 различны
Выполнение операций над битовыми полями:
operator &: bf и bf2
000000001000000000
operator | bf2 или bf
011101101110000000
operator \sim не bf
1001110101111111111
Результаты операций:
Битовое поле res1: 0000000100000000
Битовое поле res2: 011101101110000000
Битовое поле res3: 100111010111111111
```

Рис. 1. Основное окно программы

2. Сначала создаются 3 битовых поля: bf,copy_bf и bf2 (рис. 2).

Рис. 2. Созлание битовых полей.

- 3. На следующем шаге заполняется битовое поле bf и выводится на экран(рис.
- 3).

```
Заполните битовое поле bf:
0110101010
Установка битового поля bf...
Битовое поле bf: 011010101000000000000
```

Рис. 3. Установка битового поля bf с выводом длины

4. После заполнения битового поля bf заполняется битовое поле bf2(рис. 4)

```
Заполните битовое поле bf2:
00010100111
Установка битового поля bf2...
Битовое поле bf2: 000101001110000000
```

Рис. 4. Установка битового поля bf2

5. На 5 этапе удаляется бит с номером 4 из битового поля bf(рис. 5)

```
Очистка 4-ого бита битового поля bf...
Состояние 4-ого бита bf: 0
Битовое поле bf: 011000101000000000000
```

Рис. 5. Удаление 4-го бита битового поля bf2

6. В первой строке проверяется операция проверки на равенство битовых полей bf и bf2,а во второй- операция на неравенство(рис.6)

```
Битовые поля bf и bf2 различны
Битовые поля bf и bf2 различны
```

Рис. 6. Сравнение битовых полей

7. Выполняются различные операции с битовыми полями, как показано на (рис. 7)




Рис. 7. Операции над битовыми полями

8. И в завершение выводятся все результаты вычислений (рис. 8)

```
Результаты операций:
Битовое поле res1: 00000001000000000
Битовое поле res2: 011101101110000000
Битовое поле res3: 100111010111111111
```

Рис. 8. Результаты вычислений операций над битовыми полями

2.2 Приложение для демонстрации работы множеств

1. Запустите приложение с названием sample_tset.exe. В результате появится окно, показанное ниже (рис. 1).

```
Создание множеств...
Представление мощностей множеств:
Мощность множества A = 11
Мощность множества B = 21
Мощность множества копии B = 21
Мощность множества C = 16
Ввод элементов множества А:
Введите элементы множества A
How many element do you want enter?
Ввод элементов множества В:
Введите элементы множества В
How many element do you want enter?
5 1 9 0 4
Continue?(1/0)0
Ввод элементов множества С:
Введите элементы множества С
How many element do you want enter?
Continue?(1/0)0
Сравнение множеств А и В:
Проверка на равенство:
Множества А и В разной мощности
Проверка на неравенство:
Множества А и В разной мощности
Выполнение теоретико-множественных операций над множествами:
Объединение множества А с элементом 9
A= {0,1,2,3,4,5,9,10,}
Разность множества В с элементом 14
B= {0,1,4,5,9,}
Объединение множества А с множеством В
res1= {0,1,2,3,4,5,9,10,}
Пересечение множества А с множеством С res2= {2,4,}
Дополнение к множеству С
res3= {0,1,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,}
Разность множеств А и С
res4= {0,1,3,5,9,10,}
Множества A,B,C
A= {0,1,2,3,4,5,9,10,}
B= {0,1,4,5,9,}
C= {2,4,6,}
```

Рис. 1. Окно основной программы

2. По началу множества пустые, так как в них не содержится никаких элементов. Максимальные мощности множеств представлены на (рис. 2)

```
Представление мощностей множеств:
Мощность множества А = 11
Мощность множества В = 21
Мощность множества копии В = 21
Мощность множества С = 16
```

Рис. 2. Мощности множеств А,В,С

3. На третьем этапе идёт заполнение множеств с предварительным вводом количества элементов. (рис. 3)

```
Ввод элементов множества A:
Введите элементы множества A
How many element do you want enter?
8
2 3 4 5 9 10 0 1
Continue?(1/0)0

Ввод элементов множества B:
Введите элементы множества В
How many element do you want enter?
5 1 9 0 4
Continue?(1/0)0

Ввод элементов множества C:
Введите элементы множества C:
Введите элементы множества C
How many element do you want enter?
3
2 4 6
Continue?(1/0)0
```

Рис. 3. Заполнение множеств А,В,С

4. В первом случае множества A и B проверяются на равенство,а во втором – на неравенство.(рис. 4)

```
Сравнение множеств А и В:
Проверка на равенство:
Множества А и В разной мощности
Проверка на неравенство:
Множества А и В разной мощности
```

Рис. 4. Сравнение множеств А и В

5. На рисунке ниже приведены основные операции с множествами(рис. 5)

```
Объединение множества A с элементом 9
A= {0,1,2,3,4,5,9,10,}

Разность множества В с элементом 14
B= {0,1,4,5,9,}

Объединение множества A с множеством В res1= {0,1,2,3,4,5,9,10,}

Пересечение множества A с множеством C res2= {2,4,}

Дополнение к множеству C res3= {0,1,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,}

Разность множеств A и C res4= {0,1,3,5,9,10,}
```

Рис. 5. Основные операции с множествами А,В,С

6. Для удобства сравнения результатов на экран выводятся множества A,B,C (рис. 6)

```
Множества А,В,С
А= {0,1,2,3,4,5,9,10,}
В= {0,1,4,5,9,}
С= {2,4,6,}
```

Рис. 6. Вывод множеств А,В,С

2.3 «Решето Эратосфена»

1. Откройте приложение sample_primenumbers.exe.В результате появится окно ниже (рис. 1).

```
Prime numbers
Решето Эратосфена
Введите максимально целое число:
-
```

Рис. 1. Окно основной программы

2. Вам будет необходимо ввести число ,до которого будут выведены все простые числа на экран. Для примера введём число 30 и посмотрим на результат(рис. 2)

```
Prime numbers
Решето Эратосфена
Введите максимально целое число:
30
Простые числа{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,}
```

Рис. 2. Все простые числа от 2 до 30

3 Руководство программиста

3.1 Описание алгоритмов

3.1.1 Битовые поля

Битовые поля представляют из себя последовательность нулей и единиц, которая хранится в характеристическом массиве. Элемент битового поля может находиться в двух состояниях: 1 и 0. 1- элемент содержится в множестве, а 0 — элемент не содержится в множестве. Приведём пример.

Допустим. у нас есть характеристический массив, который интерпретирует работу битового поля. Длина битового поля равна 8. В строке index указаны номера элементов от 0 до 7, которые могут содержаться в битовом поле. В строке bits определяются состояния битов. Например, элемент с индексом 1 имеет состояние бита равным 0,а элемент с индексом 4 – состояние бита со значением 1.

index	0	1	2	3	4	5	6	7
bits	1	0	1	1	1	0	1	0

Рассмотрим базовые операции для работы с битовыми полями.

1. Побитовое сложение

Операция сложения битовых полей реализуется по следующему принципу:

Если один из соответствующих битов битовых полей имеет состояние 1,то результирующее значение равно 1. В противном случае 0.

index	0	1	2	3	4	5	6	7
Bits1	1	0	1	1	1	0	1	0
Bits2	0	0	1	1	0	0	0	1
result	1	0	1	1	1	0	1	1

2. Побитовое умножение

Операция умножения битовых полей реализуется по следующему принципу:

Если один из соответствующих битов битовых полей имеет состояние 0,то результирующее значение равно 0. Если оба бита равны 1,то результирующее значение 1.

index	0	1	2	3	4	5	6	7
Bits1	1	0	1	1	1	0	1	0
Bits2	0	0	1	1	0	0	0	1
result	0	0	1	1	0	0	0	0

3. Инвертирование

Операция инвертирования битовых полей реализуется по следующему принципу: Каждый бит из унивёрса битов меняет своё состояние на противоположное, то есть если бит имел значение 1, то теперь 0. В противном случае состояние бита изменится с 0 на 1.

Length = 8

index	0	1	2	3	4	5	6	7
Bits1	1	0	1	1	1	0	1	0
result	0	1	0	0	0	1	0	1

4. Получение битовой маски

Битовая маска получается путём сдвига 1 на к бит влево.

index	0	1	2	3	4	5	6	7
bits	1	0	1	1	1	0	1	0

Бит с номером 3 будет иметь битовую маску, указанную ниже.

Bit_mask	0	0	0	1	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Установить бит в 1

Установить бит в 1 означает изменение текущего значения бита на 1. Для этого необходимо получить битовую маску того бита, у которого мы хотим поменять состояние, и выполнить побитовое сложение с характеристическим массивом.

index	0	1	2	3	4	5	6	7
bits	1	0	1	1	1	0	1	0
		-						
Bit_mask	0	1	0	0	0	0	0	0
		<u> </u>	•		•	•		<u>. </u>
result	1	1	1	1	1	0	1	0

6. Установить бит в 0

Установить бит в 1 означает изменение текущего значения бита на 0. Для этого необходимо получить битовую маску того бита, у которого мы хотим поменять состояние, инвертировать её и выполнить побитовое умножение с характеристическим массивом.

index	0	1	2	3	4	5	6	7
bits	1	1	1	1	1	0	1	0
Bit_mask	0	1	0	0	0	0	0	0
~Bit_mask	1	0	1	1	1	1	1	1
			,	•		,	,	
result	1	0	1	1	1	0	1	0

7. Получить состояние бита

Для получения состояния бита необходимо выполнить побитовое умножение битовой маски с битовым полем и полученный результат сдвинуть на количество бит, равное номеру бита, для которого создавалась битовая маска.

index	0	1	2	3	4	5	6	7
bits	1	1	1	1	1	0	1	0
	·	·	·		·			
Bit_mask	0	1	0	0	0	0	0	0
result	0	0	0	0	0	0	0	1

8. Получение номера элемента в памяти

В случае с длинными битовыми полями возникает потребность определить номер элемента в памяти. Для этого проделать побитовый сдвиг вправо на количество бит, которое определяется размером фундаментального типа элементов характеристического массива, с номером бита.

Множества

Класс TSet для работы с множествами наследуется от класса TBitField. Говоря иначе, TSet внутри себя содержит битовое поле, которое в будущем будет использоваться для операций над множествами. Такой способ реализации класса наиболее эффективен и понятен. Рассмотрим простейшие теоретико-множественные операции:

- 1. Включить элемент в множество. При заполнении множеств необходимо добавить в него элементы. Вставка основывается на операции Установить бит в 1.
- 2. Исключить элемент из множества. При исключении элемента выполняется удалении его. Удаление основывается на операции Установить бит в 0.
- 3. Проверка на принадлежность. Чтобы проверить принадлежность элемента множеству, нужно получить состояние i-того бита(элемента битового поля). Если значение окажется 1, то элемент принадлежит множеству. Иначе не принадлежит.
- 4. Объединение. Операция объединения основана на побитовом сложении двух битовых полей.
- 5. Пересечение Операция пересечения основана на побитовом умножении двух битовых полей.
- 6. Дополнение Бизируется на операции побитового инвертирования битового поля.
- 7. Разность. Включает в себя дополнительно применение операции дополнения. Выполняется побитовое умножение одного битового поля с битовым полем, которое инвертируется.

3.1.2 «Решето Эратосфена»

Решето Эратосфена — это алгоритм, позволяющий найти все простые числа до заданного числа п. Суть этого алгоритма заключается в следующем:

- 1. Выписать подряд все числа от 2 до п
- 2. Пусть у нас есть переменная p=2 –первое простое число
- 3. Зачёркиваем все числа, кратные 2р, 3р, 4р...
 - 4. Находим первое простое число в списке, большее р. Присваиваем его р
 - 5. Повторяем шаги 3 и 4.

Данный алгоритм позволяет легко и быстро найти все простые числа.

3.2 Описание программной реализации

3.2.1 Описание класса TBitField

```
class TBitField
private:
  int BitLen;
  TELEM *pMem;
  int MemLen;
  // методы реализации
       GetMemIndex(const int n) const;
  TELEM GetMemMask (const int n) const;
  int BitsInMem = 16;
  int shiftsize = 4;
public:
  TBitField(int len);
  TBitField(const TBitField &bf);
  ~TBitField();
  // доступ к битам
  int GetLength(void) const;
  void SetBit(const int n);
  void ClrBit(const int n);
  int GetBit(const int n) const;
  // битовые операции
  int operator==(const TBitField &bf) const;
  int operator!=(const TBitField &bf) const;
  const TBitField& operator=(const TBitField &bf);
  TBitField operator | (const TBitField &bf);
  TBitField operator&(const TBitField &bf);
  TBitField operator~(void);
 friend istream& operator>>(istream& istr, TBitField& obj);
  friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TBitField &bf);</pre>
};
```

Назначение: представление битового поля.

BitLen — длина битового поля — максимальное количество битов.
рмет – память для представления битового поля.
MemLen — количество элементов для представления битового поля.
Методы:
GetMemIndex
TT
Назначение:
Получение индекса элемента памяти
Руолина поромотри
Входные параметры-
n- Номер бита
Выходные параметры
Номер элемента памяти
GetMemMask
Назначение:
Получение битовой маски по номеру бита
Входные параметры-
п- Номер бита
Выходные параметры:
Битовая маска
GetLength
Назначение:
Получение ллины

Поля:

битового поля

Входные
Параметры:
Отсутствуют
Выходные параметры:
Длина битового поля
SetBit
Назначение:
Установить бит в единицу
Входные
Параметры:
n- Номер бита
Выходные параметры:
отсутствуют
GetBit
OCIDII
Назначение:
Назначение:
Назначение:
Назначение: Получение значения бита
Назначение: Получение значения бита Входные параметры:
Назначение: Получение значения бита Входные параметры:
Назначение: Получение значения бита Входные параметры: n- Номер бита
Назначение: Получение значения бита Входные параметры: п- Номер бита Выходные параметры:
Назначение: Получение значения бита Входные параметры: п- Номер бита Выходные параметры: Получение значения бита
Назначение: Получение значения бита Входные параметры: п- Номер бита Выходные параметры: Получение значения бита
Назначение: Получение значения бита Входные параметры: п- Номер бита Выходные параметры: Получение значения бита
Назначение: Получение значения бита Входные параметры: п- Номер бита Выходные параметры: Получение значения бита (0 или 1)
Назначение: Получение значения бита Входные параметры: п- Номер бита Выходные параметры: Получение значения бита (0 или 1) ClrBit

Входные

Параметры:
n- Номер бита
Выходные параметры:
отсутствуют
Вывод
Operator<<
Назначение:
Вывод битового поля
Входные параметры:
ostream& ostr-ссылка на стандартный поток вывода,
const TBitField& bf - константная ссылка на битовое поле
Выходные параметры:
битовая строка формата 10101010 и т.д
Ввод
Operator>>
Назначение:
ввод битового поля
Входные параметры:
Istream& istr-Ссылка на стандартный поток ввода,
TBitFitField& bf- неконстантная ссылкана битовое поле
Выходные параметры:
битовая строка формата 10011001 и т.д
Конструкторы/деструктор
Конструктор инициализатор
Назначение:

```
Входные параметры:
```

Len-Длина битового поля

Выходные параметры:

Отсутствуют

Конструктор копирования

Назначение:

Копирование битовых полей

Входные параметры:

Const TBitField& bf – константная ссылка на битовое поле

Выходные параметры:

отсутствуют

Деструктор

Назначение:

Освобождение памяти

Входные параметры:

отсутствуют

Выходные параметры:

отсутствуют

3.2.2 Описание класса TSet

```
class TSet
private:
  int MaxPower;
  TBitField BitField;
public:
  TSet(int mp);
  TSet(const TSet &s);
  TSet(const TBitField &bf);
  operator TBitField();
  // доступ к битам
  int GetMaxPower(void) const;
  void InsElem(const int Elem);
  void DelElem(const int Elem);
  int IsMember(const int Elem) const;
  // теоретико-множественные операции
  int operator== (const TSet &s) const;
```

```
int operator!= (const TSet &s) const;
  const TSet& operator=(const TSet &s);
 TSet operator+ (const int Elem);
 TSet operator- (const int Elem);
 TSet operator+ (const TSet &s);
 TSet operator* (const TSet &s);
 TSet operator~ (void);
 TSet operator-(const TSet& obj);
 friend istream &operator>>(istream &istr, TSet &bf);
 friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TSet &bf);</pre>
};
    Битовые поля:
     MaxPower - максимальная мощность множества
     TBitField - битовое поле
                                       Методы
    GetMaxPower
    Назначение:
    Получение мощности множества
    Входные параметры:
    Отсутствуют
    Выходные Параметры:
    Мошность множества
    InsElem
    Назначение:
    Добавление элемента в множество
    Входные параметры:
    Elem- добавляемый элемент
    Выходные параметры:
    отсутствуют
```

DelElem
Назначение:
Исключение элемента из множества
Входные
Параметры:
Elem- удаляемый элемент
Выходные параметры:
отсутствуют
IsMember
Назначение:
Проверка на принадлежность
D.
Входные параметры:
Elem – элемент для проверки
Dryve wyy to women to war.
Выходные параметры:
Значение бита
(0 или 1)
Равенство(==)
Operator==
Назначение:
Проверка на равенство двух множеств
проверка на равенетво двух множеств
Входные параметры:
s- множество
5 MILOROVIDO
Выходные параметры:

Целое число

(0 или 1)
Неравенство(!=)
Operator!=
Назначение:
Проверка на неравенство двух множеств
Входные параметры:
s — множество
Выходные
параметры:
Целое число
(0 или 1)
Присваивание(=)
Назначение:
Присвоение значений полей одного объекта класса другому
Входные параметры:
s — множество
Выходные параметры:
Ссылка на объект своего класса TSet
Объединение с элементом
Operator+
Назначение:
Побитовое сложение элемента множества с элементом
Входные параметры:
Elem- добавляемый элемент
Выходные параметры:

Результирующее множество

Разность с элементом
operator-
Назначение:
Исключение соответствующего элемента множества
Входные параметры:
Elem – вычитаемый элемент
Выходные параметры:
Результирующее множество
Пересечение с элементом
operator&
Назначение:
Побитовое умножение соответствующего элемента множества с элементом
Входные параметры:
Elem- добавляемый элемент
Выходные параметры:
Результирующее множество
Дополнение к множеству
operator~
Назначение:
Инвертировать значения битов битового поля.
Входные
параметры:
отсутствуют
Выходные параметры:
Результирующее множество

пересечение множеств
Operator&
Назначение:
Побитовое умножение элементов двух множеств
Входные параметры:
s – множество
Выходные параметры:
Результирующее множество
Вывод
Operator<<
Назначение:
Вывод элементов множества в формате({e1,e2,,en})
Входные параметры:
Ostream& ostr- ссылка на стандартный поток вывода,
Const TSet& s-константная ссылка на объект класса TSet
Выходные параметры:
Строка формата A={e1,e2,,en}
D.
Ввод
Operator>>
Назначение:
Заполнение множества элементами
Входные
параметры: Istream& istr – ссылка на поток, TSet& s –ссылка на объект класса TSet
isticamice isti — cobijika na motok, i setce s —cobijika na oobekt kjiacca i set
Выходные параметры:

Последовательность введённых элементов множества.

Конструктор инициализатор
Назначение:
Создание множеств
Входные параметры:
Мр – мощность множества
Выходные параметры:
Отсутствуют
Оператор преобразования
Operator TBitField()
Назначение:
Преобразование из TSet в TBitField
Входные параметры:
Отсутствуют
Выходные параметры:
Объект класса TBitField
I
Конструктор Копирования
Назначение:
Копирование множеств
Входные параметры:
s — множество
Выходные параметры:
Отсутствуют
J J

Конструктор преобразования типа:
Назначение:
Преобразование из TBitField в TSet
Входные параметры:
Bf – Битовое поле
Выходные параметры:
Отсутствуют

Заключение

По результатам лабораторной работы были реализованы классы TSet и TBitField,а также написаны приложения и тесты для проверки работоспособности реализации классов.

Литература

- 1. Битовые поля и операции над ними $\underline{\text{c.33}}$
- 2. Битовые поля. <u>Урок 32</u>
- 3. Битовые поля раздел Битовые поля

Приложения

Приложение A. Реализация класса TSet

```
TSet::TSet(int mp) : BitField(mp)
   MaxPower = mp;
}
// конструктор копирования
TSet::TSet(const TSet &s) : BitField(s.GetMaxPower())
    MaxPower = s.GetMaxPower();
    BitField = s.BitField;
}
// конструктор преобразования типа
TSet::TSet(const TBitField &bf): BitField(bf)
   MaxPower = bf.GetLength();
   BitField = bf;
}
TSet::operator TBitField()
    TBitField obj(BitField);
    return obj;
}
int TSet::GetMaxPower(void) const // получить макс. к-во эл-тов
{
    return MaxPower;
}
int TSet::IsMember(const int Elem) const // элемент множества?
    return BitField.GetBit(Elem);
}
void TSet::InsElem(const int Elem) // включение элемента множества
    if (Elem < 0 || Elem >= MaxPower) {
        throw "element not exist";
   BitField.SetBit(Elem);
}
void TSet::DelElem(const int Elem) // исключение элемента множества
{
    if (Elem < 0 || Elem >= MaxPower) {
        throw "element not exist";
    BitField.ClrBit(Elem);
}
```

```
// теоретико-множественные операции
const TSet& TSet::operator=(const TSet &s) // присваивание
   MaxPower = s.MaxPower;
    BitField = s.BitField;
    return *this;
}
int TSet::operator==(const TSet &s) const // сравнение
    return BitField == s.BitField;
}
int TSet::operator!=(const TSet &s) const // сравнение
    return !(BitField == s.BitField);
}
TSet TSet::operator+(const TSet &s) // объединение
    if (*this == s) {
        return *this;
    }
    TBitField res(1);
    res = BitField | s.BitField;
    return TSet(res);
}
TSet TSet::operator+(const int Elem) // объединение с элементом
    if (Elem < 0 || Elem >= MaxPower) {
        throw "element not exist";
    if (IsMember(Elem)) {
        return TSet(*this);
    TBitField res(BitField);
    res.SetBit(Elem);
    return TSet(res);
}
TSet TSet::operator-(const int Elem) // разность с элементом
    if (Elem < 0 || Elem >= MaxPower) {
        throw "element not exist";
    if (!IsMember(Elem)) {
        return TSet(*this);
    TBitField res(BitField);
    res.ClrBit(Elem);
    return TSet(res);
}
TSet TSet::operator-(const TSet& obj) {
    TBitField res(1);
    TBitField inv(obj.BitField);
   res = BitField & (~inv);
   return TSet(res);
}
```

```
TSet TSet::operator*(const TSet &s) // пересечение
{
    if (*this == s) {
        return *this;
    1
    TBitField res(1);
    res = BitField &s.BitField;
    return TSet(res);
}
TSet TSet::operator~(void) // дополнение
    TBitField tmp(*this);
    tmp = \sim tmp;
    return TSet(tmp);
}
// перегрузка ввода/вывода
istream& operator>>(istream& istr, TSet& bf) {
    unsigned int e = 1;
    size t count;
    cout << "How many element do you want enter?" << endl;</pre>
    cin >> count;
    int i = 0;
    while (i < count) {</pre>
        istr >> e;
        bf.InsElem(e);
        i++;
    }
    return istr;
}
ostream& operator<<(ostream &stream, const TSet &obj) // вывод
    size_t i, n;
    stream << "{";
    n = obj.MaxPower;
    for (i = 0; i < n; i++) {</pre>
        if (obj.IsMember(i)) {
            stream << i << ",";
        }
    }
    stream << "}";
    return stream;
}
Пример:
int main()
 setlocale(LC ALL, "rus");
 cout << "Создание множеств..." << endl;
 //создание множеств
 TSet A(10 + 1);
 TSet B(20 + 1);
 TSet C(15 + 1);
 TSet copy_B(B);
 TSet res1(1), res2(1), res3(1), res4(1);
 cout << endl;</pre>
```

```
cout << "Представление мощностей множеств:" << endl;
 //мошности множеств
 cout << "Мощность множества A = " << A.GetMaxPower() << endl;
 cout << "Мощность множества В = " << B.GetMaxPower() << endl;
 cout << "Мощность множества копии B = " << copy_B.GetMaxPower() << endl;
 cout << "Mownoctb Mhowectba C = " << C.GetMaxPower() << endl;
 cout << endl;</pre>
 int choice = 1;
 //заполнение множеств
 cout << "Ввод элементов множества A:" << endl;
 cout << "Введите элементы множества A" << endl;
 while (choice == 1) {
       cin >> A;
       cout << "Continue?(1/0)";</pre>
       cin >> choice;
 }
 choice = 1;
 cout << endl;</pre>
 cout << "Ввод элементов множества В:" << endl;
 cout << "Введите элементы множества В" << endl;
 while (choice == 1) {
       cin >> B;
       cout << "Continue?(1/0)";</pre>
       cin >> choice;
 }
 choice = 1;
 cout << endl;</pre>
 cout << "Ввод элементов множества C:" << endl;
 cout << "Введите элементы множества С" << endl;
 while (choice == 1) {
       cin >> C;
       cout << "Continue?(1/0)";</pre>
       cin >> choice;
  //проверка тройного присваивания
 /*A = B = copy B;*/
 /*A = copy_B = B;*/
 //проверка на равенство множеств
 cout << endl;</pre>
 cout << "Сравнение множеств A и В: " << endl;
 cout << endl;</pre>
 cout << "Проверка на равенство:" << endl;
 if (A == B) {
       cout << "Множества А и В равной мощности" << endl;
 else {
       cout << "Множества A и B разной мощности" << endl;
 cout << endl;</pre>
 //проверка на неравенство множеств
 cout << "Проверка на неравенство:" << endl;
 if (A != B) {
       cout << "Множества A и B разной мощности" << endl;
 }
 else {
       cout << "Множества A и B равной мощности" << endl;
 }
 cout << endl;</pre>
 //теоретико-множественные операции над множествами
 cout << "Выполнение теоретико-множественных операций над множествами: "
<< endl;
```

```
cout << endl;</pre>
 cout << "Объединение множества A с элементом 9" << endl:
 A = A + 9;
 cout << "A= " << A << endl;
 cout << endl;</pre>
 cout << "Разность множества В с элементом 14" << endl;
 B = B - 14;
 cout << "B= " << B << endl;
 cout << endl;</pre>
 cout << "Объединение множества A с множеством В" << endl;
 res1 = A + B;
 cout << "res1= " << res1 << endl;</pre>
 cout << endl;</pre>
 cout << "Пересечение множества A с множеством С" << endl;
 res2 = A * C;
 cout << "res2= " << res2 << endl;</pre>
 cout << endl;</pre>
 cout << "Дополнение к множеству С" << endl;
 res3 = ~C;
 cout << "res3= " << res3 << endl;</pre>
 cout << endl;</pre>
 cout << "Разность множеств A и C" << endl;
 res4 = A - C;
 cout << "res4= " << res4 << endl;</pre>
 cout << endl;</pre>
 //Множества А,В,С
 cout << "MHOЖЕСТВА A,B,C" << endl;
 cout << "A= " << A << endl;
 cout << "B= " << B << endl;
 cout << "C= " << C << endl;</pre>
    return 0;
}
```

Приложение Б. Реализация класса TBitField

```
TBitField::TBitField(int len)
{
    if (len < 0) {
        throw "Negative length";
    }
    BitLen = len;
    MemLen = ((len + BitsInMem - 1) >> shiftsize);//количество участков памяти под хранение элементов 1-N
    pMem = new TELEM[MemLen];//создать характеристический массив memset(pMem, 0, MemLen * sizeof(TELEM));//заполнить MemLen кусков нулями }

TBitField::TBitField(const TBitField &obj)
{
    BitLen = obj.BitLen;
    MemLen = obj.MemLen;
    pMem = new TELEM[MemLen];
    memcpy(pMem, obj.pMem, sizeof(TELEM) * MemLen);
}
```

```
TBitField::~TBitField()
{
  delete[] pMem;
  MemLen = 0;
  BitLen = 0;
}
int TBitField::GetMemIndex(const int n) const // индекс Мем для бита n
{
  return n >> shiftsize;
}
TELEM TBitField::GetMemMask(const int n) const // битовая маска для бита n
  return 1 << (n & (BitsInMem-1));</pre>
}
// доступ к битам битового поля
int TBitField::GetLength(void) const // получить длину (к-во битов)
{
  return BitLen;
}
void TBitField::SetBit(const int n) // установить бит
{
  if (n < 0 || n >= BitLen) {
     throw "Negative length";
  pMem[GetMemIndex(n)] = pMem[GetMemIndex(n)] | GetMemMask(n);
}
void TBitField::ClrBit(const int pos) // очистить бит
{
  if (pos < 0 || pos >= BitLen) {
     throw "Negative length";
  pMem[GetMemIndex(pos)] = pMem[GetMemIndex(pos)] & ~GetMemMask(pos);
}
int TBitField::GetBit(const int n) const // получить значение бита
  if (n < 0 || n >= BitLen) {
    throw "Negative length";
  int test = pMem[GetMemIndex(n)] & GetMemMask(n);
  return (pMem[GetMemIndex(n)] & GetMemMask(n) );
}
// битовые операции
const TBitField& TBitField::operator=(const TBitField &bf) // присваивание
{
  if (this == &bf) {
     return *this;
  BitLen = bf.BitLen;
  if (MemLen != bf.MemLen) {
```

```
MemLen = bf.MemLen:
    TELEM* p = new TELEM[MemLen];
    delete[] pMem;
    pMem = p;
  memcpy(pMem, bf.pMem, MemLen * sizeof(TELEM));
  return *this;
}
int TBitField::operator==(const TBitField &bf) const // сравнение
  if (BitLen != bf.BitLen) {
    return false;
  for (size_t i = 0; i < MemLen; i++) {</pre>
    if (pMem[i] != bf.pMem[i]) {
       return false;
    }
  }
  return true;
}
int TBitField::operator!=(const TBitField &bf) const // сравнение
{
  if (BitLen != bf.BitLen) {
    return true;
  for (size t i = 0; i < MemLen; i++) {</pre>
    if (pMem[i] == bf.pMem[i]) {
       return false;
    }
  }
  return true;
}
TBitField TBitField::operator|(const TBitField &bf) // операция "или"
    if (BitLen != bf.BitLen) {
       TELEM* p = new TELEM[bf.MemLen];
       memset(p, 0, bf.MemLen * sizeof(TELEM));
       memcpy(p, pMem, MemLen * sizeof(TELEM));
       delete[] pMem;
       BitLen = bf.BitLen;
       MemLen = bf.MemLen;
       pMem = p;
    TBitField tmp(*this);
    for (size_t i = 0; i < bf.MemLen; i++) {</pre>
       tmp.pMem[i] = tmp.pMem[i] | bf.pMem[i];
    return tmp;
}
```

```
{
  if (BitLen != bf.BitLen) {
     TELEM* p = new TELEM[bf.MemLen];
     memset(p, 0, bf.MemLen * sizeof(TELEM));
     memcpy(p, pMem, bf.MemLen * sizeof(TELEM));
     delete[] pMem;
     BitLen = bf.BitLen;
     MemLen = bf.MemLen;
     pMem = p;
  TBitField tmp(*this);
  for (size_t i = 0; i < bf.MemLen; i++) {</pre>
     tmp.pMem[i] = tmp.pMem[i] & bf.pMem[i];
  }
  return tmp;
}
TBitField TBitField::operator~(void) // отрицание
{
  TBitField tbf = (*this);
  for (int i = 0; i < BitLen; i++)
  {
     if (tbf.GetBit(i))
       tbf.ClrBit(i);
     else
       tbf.SetBit(i);
  return tbf;
}
// вывод
ostream &operator<<(ostream &ostr, const TBitField &bf) // вывод
{
  for (int i = 0; i < bf.BitLen; i++) {</pre>
     if (bf.GetBit(i)) {
       ostr << "1";
     else { ostr << "0"; }
  return ostr;
}
//Ввод
istream& operator>>(istream& istr, TBitField& obj) {
  string BitField;
  istr >> BitField;
  for (int i = 0; i < BitField.length(); i++) {</pre>
     if (BitField[i] == '1') {
       obj.SetBit(i);
     }
     else {
       obj.ClrBit(i);
     }
  }
  return istr;
}
```

Пример:

```
int main()
 setlocale(LC ALL, "rus");
 cout << "Создание битовых полей..." << endl;
 TBitField bf(20 + 1);//оригинал
 TBitField copy_bf(bf);//копия
 TBitField bf2(17 + 1);
 TBitField res1(1), res2(2), res3(3);
 cout << endl;</pre>
                                    11
 cout << "Битовое поле bf: " <<
                                           "<< bf << endl;
 cout << "Битовое поле copy_bf: " << copy_bf << endl;
 cout << "Битовое поле bf2: " << " " << bf2<< endl;
 cout << endl;</pre>
 cout << "Длина битового поля bf = " << bf.GetLength() << endl;
 cout << endl;</pre>
 cout << "Заполните битовое поле bf: " << endl;
 cout << "Установка битового поля bf..." << endl;
 cout << "Битовое поле bf: " << bf << endl;
 cout << endl;</pre>
 //проверка бита на принадлежность
 bool status bit = bf.GetBit(16);
 cout << end\overline{1};
 cout << "Заполните битовое поле bf2: " << endl;
 cin >> bf2;
 cout << "Установка битового поля bf2..." << endl;
 cout << "Битовое поле bf2: " << bf2 << endl;
 cout << endl;</pre>
 cout << "Очистка 4-ого бита битового поля bf..." << endl;
 bf.ClrBit(4);//установить 4-ый бит в 0.
 cout << "Состояние 4-ого бита bf: " << bf.GetBit(4) << endl;
 cout << "Битовое поле bf: " << bf << endl;
 cout << endl;</pre>
 if (bf == bf2) {
       cout << "Битовые поля bf и bf2 одинаковы" << endl;
 else {
       cout << "Битовые поля bf и bf2 различны" << endl;
 if (bf != bf2) {
       cout << "Битовые поля bf и bf2 различны" << endl;
 else {
       cout << "Битовые поля bf и bf2 одинаковы" << endl;
 cout << endl;</pre>
 ///проверка на операции к себе
 //bf = bf | bf;
 //copy_bf = copy_bf & copy_bf;
 //bf2 = ~bf2;
 cout << "Выполнение операций над битовыми полями: " << endl;
 cout << endl;</pre>
 //проверка операций
 cout << "operator &: bf и bf2" << endl;
```

```
res1 = bf & bf2;
 cout << res1 << endl;</pre>
 cout << endl;</pre>
 cout << "operator | bf2 или bf" << endl;
 res2 = bf2 | bf;
 cout << res2 << end1;</pre>
 cout << endl;</pre>
 cout << "operator ~ He bf" << endl;
 res3 = ~bf;
 cout << res3 << end1;</pre>
 //проверка тройного присваивания
 /*bf = bf2 = copy_bf;*/
 cout << endl;</pre>
 cout << "Результаты операций: " << endl;
 //вывод на экран
 cout << "Битовое поле res1: " << res1 << endl;
 cout << "Битовое поле res2: " << res2 << endl;
 cout << "Битовое поле res3: " << res3 << endl;
   return 0;
}
```