厦門大學



信息学院软件工程系

《实用操作系统》实验报告

趔	目 <u>LLF文件格式与虚拟内存实验设计</u>						<u> </u>
任课老师		李贵林					
组员效	生名	周彦妮	任宇	向泽旭	左泽宇	侯好欣	曾予岑
提交时	扩间		2023年12月06日				

ELF文件格式与虚拟内存实验设计

一、 实验目的

- 根据ELF文件格式,修改ELF文件,实现预期效果。
- 观察ELF文件中各个段如何被映射到虚拟内存中。

二、实验环境

- 操作系统:
 - 主机: Windows 10
 - 虚拟机: Ubuntu 18.04
- 开发板: IMAX6ULL MIN
- 文件传输工具: FileZilla
- 终端工具: MobaXterm

三、 实验思路

- 对于实验目的一,通过学习ELF文件相关知识,我们可以知道:
 - ELF (Executable and Linkable Format) 文件是一种广泛使用的文件格式,用于定义可执行文件、目标代码、共享库和核心转储,它是标准的二进制文件格式。它主要有以下几个组成部分:
 - ◆ 头部: 描述了整个文件的布局和属性,包括魔数、文件类型(如可执行文件、共享对象)、机器类型(如 x86、ARM)、入口点地址(程序开始执行的地方)等。
 - ◆ 程序头表:描述了程序运行时需要的各个段,这些段在加载时被映射到虚拟内存中,同时也包括段的类型、偏移、虚拟地址、物理地址、文件大小、内存大小、权限和对齐。
 - ◆ 节头表: 描述了文件中的节(如代码、数据、符号表、重定位信息)。主要用于链接和调试。
 - ◆ 节:包含程序的实际数据,如代码(.text)、数据(.data、.bss)、符号表(.symtab)、字符串表(.strtab)、重定位信息等。
 - ◆ 段:由程序头表描述,用于程序的加载。一个段可以包含多个 节,它描述了如何将节映射到内存中。

基于这些基本了解,本次实验将对ELF文件中的text(代码)段和data(数据)段进行修改,我们首先需要找到其在ELF文件中的位置,然后进行我们期望的修改以实现预期的结果。

对于实验目的二,我们则是通过阅读LiteOS-A中实现ELF加载和执行的源代码,找出并修改其中执行内存映射的函数,增加打印功能,以便我们观察ELF文件中指出的地址与实际映射的虚拟内存地址间的关系。

四、 实验步骤

1. 修改ELF文件

1) 这部分实验研究如何针对ELF可执行文件实现代码注入,这是一个简单的示例,但却可以帮助理解ELF文件的格式。

首先编写一段代码,然后将其编译成可执行的ELF文件:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int array_size = 15; // 全局变量, 被错误赋值
5 // 冒泡排序函数
6 void bubbleSort(int arr[], int n) {
      8
9
10
11
                   temp = arr[j];
arr[j] = arr[j+1];
arr[j+1] = temp;
12
13
15
               }
          }
16
17
      }
18 }
19
20 // 主函数
21 int main()
      int arr[10] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90, 88, 76, 45};
      int n=10;
23
      bubbleSort(arr, array_size);
printf("Sorted array: \n");
24
25
      for (int i = 0; i < n; i++) {
    printf("%d ", arr[i]);</pre>
26
27
      printf("\n");
29
      return 0;
30
31 }
```

ook@ry-virtual-machine:~\$ clang -target arm-liteos --sysroot=/home/book/openharmony/prebuilts/lite/sysroot/ \-o test_program test_program.c ook@ry-virtual-machine:~\$

这个程序有一个明显的错误,那就是全局变量array_size被错误赋值,这会导致越界问题。

2) 全局变量被存储在data段中,为了解决这个问题,我们首先需要找出 data段以及array_size变量在ELF文件中的位置,使用readelf文件检查文件(文件名为test_program):

```
book@ry-virtual-machine:~$ readelf -a test program
ELF 头:
 Magic:
           7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  类别:
                                   ELF32
  数据:
                                   2 补码, 小端序 (little endian)
                                   1 (current)
  版本:
  OS/ABI:
                                  UNIX - System V
  ABI 版本:
                                   0
  类型:
                                   DYN (共享目标文件)
  系统架构:
                                   ARM
  版本:
                                   0x1
```

查看节头部分,发现data段相对文件起始位置的偏移是0x3000:

```
节头:
                                                    0ff
                                                           Size
                                                                  ES Flg Lk Inf Al
 [Nr] Name
                         Type
                                          Addr
  0]
                                          00000000 000000
                                                           000000 00
                                                                           0
                                                                                  0
                         NHILL
                                                                               0
      .interp
                         PROGBITS
                                          00000194 000194 000016 00
                                                                               0
                                                                                  1
   1]
                                                                           0
      .dynsym
                         DYNSYM
                                          000001ac 0001ac 000070 10
                                                                        A
                                                                           5
                                                                               1
                                                                                  4
      .gnu.hash
   31
                         GNU HASH
                                          0000021c 00021c 000020 00
                                                                           2
                                                                               0
                                                                                  4
                                                                        A
                                                                           2
      .hash
                         HASH
                                          0000023c 00023c 000040 04
                                                                        A
                                                                                  1
   5]
                                                                           0
                                                                               0
      .dynstr
                         STRTAB
                                          0000027c 00027c 000053 00
   6]
                                                                           2
                                                                               0
                                                                                  4
                         REL
                                          000002d0 0002d0 000040 08
                                                                        A
      .rel.dyn
   7]
      .ARM.exidx
                         ARM_EXIDX
                                          00000310 000310 000010 00
                                                                       AL
                                                                          12
                                                                               0
                                                                                  4
      .rel.plt
                         REL
                                          00000320 000320
                                                           000020
                                                                  08
                                                                        A
                                                                           2
                                                                              20
                                                                                  4
   9]
     .rodata
                         PROGBITS
                                          00000340 000340 00003e 00
                                                                      AMS
                                                                           0
                                                                               0
                                                                                  4
     .eh frame hdr
                         PROGBITS
                                          00000380 000380 00000c 00
                                                                        A
                                                                           0
                                                                               0
                                                                                  4
                                                                                  4
     .eh frame
                         PROGBITS
                                          0000038c 00038c 000004 00
                                                                        A
                                                                           0
      .text
                                          00001000 001000 000318 00
                                                                       AX
                                                                           0
                                                                               0
                                                                                  4
  12]
                         PROGBITS
      .init
                         PROGBITS
                                          00001318 001318 00000c 00
                                                                       AX
                                                                           0
                                                                               0
                                                                                  1
      .fini
                                          00001324 001324 00000c
                                                                  00
                                                                       AX
                                                                           0
                                                                               0
                                                                                  1
                         PROGBITS
      .plt
                         PROGBITS
                                          00001330 001330 000060 00
                                                                       AX
                                                                           0
                                                                               0
                                                                                 16
      .init_array
                         INIT_ARRAY
                                          00002000 002000 000004 00
                                                                       WA
                                                                           0
                                                                               0
                                                                                  4
      .fini array
                         FINI ARRAY
                                                                                  4
                                          00002004 002004 000004 00
                                                                       WA
                                                                           0
                                                                                  4
                                                                           5
                                                                               0
  18]
      .dynamic
                         DYNAMIC
                                          00002008 002008 0000c8 08
                                                                       WA
                         PROGBITS
                                          000020d0 0020d0 000014 00
                                                                           0
                                                                               0
                                                                                  4
                                                                       WA
      .got
  20]
      .got.plt
                         PROGBITS
                                          000020e4 0020e4 00001c 00
                                                                       WA
                                                                           0
                                                                               0
                                                                                  4
      .bss.rel.ro
                         NOBITS
                                          00002100 002100 000000
                                                                  00
                                                                       WA
                                                                           0
                                                                               0
                                          00003000 003000 000008 00
                         PROGBITS
                                                                      WA
                                                                                  4
                                                                           0
                                                                               0
      .data
      .bss
                         NOBITS
                                          00003008 003008 000025 00
                                                                       WA
                                                                           0
                                                                               0
                                                                                  4
      .comment
                         PROGBITS
                                          00000000 003008 0000db 01
                                                                           0
                                                                               0
                         ARM ATTRIBUTES 00000000 0030e3 000038 00
       ARM.attributes
```

接着查看符号表部分,找到array_size符号,可以发现其位置为

0x3004:

```
47: 00000000
                 0 NOTYPE
                           WEAK DEFAULT UND
                                               register frame in
48: 00003004
                           GLOBAL DEFAULT
                 4 OBJECT
                                            22 array size
49: 00001154
               228 FUNC
                           GLOBAL DEFAULT
                                            12 bubbleSort
50: 00000000
                 0 FUNC
                           GLOBAL DEFAULT
                                           UND printf
```

3) 使用HexEdit修改ELF文件(hexedit test_program),并将程序加载到liteos.bin文件中,接着在开发板上运行观察结果:

可以发现,test_program文件中0x3004的位置确实存储了array_size的值(15),我们将其修改为10。

```
00003000
           00 30 00 00
                            00 00 00
                                       4C
                                          69
                                             6E
                                                     65
                                                           3A
                     30
                         32 34 2D 6D
                                                           74 6F
00003020
           2F
              33 34
                                       65 72 67 65
                                                     64
                                                        2F
                         2F 6C 6C 64
                                       20 63 32 30
00003040
           6A 65 63 74
                                                     63 64 35 66
           39 61 30 64
                         66 37 36 34
                                       39 39 62 65
                                                     66 61 61 34
00003060
     test program
                         --0x3004/0x3B2C-----
```

可以发现,test_program文件中0x3004的位置确实存储了array_size的值(15),我们将其修改为10:

```
0A 00 00 00
00003000
           00 30 00 00
                                          69 6E 6B
                                       4C
                         32 34 2D
                                       65
                                          72 67
00003020
           2F
              33 34
                     30
                                  6D
                                                65
00003040
           6A 65 63
                     74
                         2F
                            6C 6C
                                  64
                                       20 63
                                             32 30
00003060
           39 61 30 64
                         00 37 30 34
                                       39
                                          39 62 65
                         --0x3005/0x3B2C-
     test program
```

可见程序正确运行:

```
OHOS # ./bin/test_program
OHOS # Sorted array:
90 88 76 64 45 34 25 22 12 11
OHOS # ■
```

4) 现在test_program实现的是降序排序,如果我们想实现升序排序且不 更改并编译源文件,我们该怎么做呢?一种简单的方法是修改ELF文 件中代码段的机器指令,首先使用objdump命令反汇编test_program, 找出实现BubbleSort函数的部分,接着确定待修改指令的位置:

```
book@ry-virtual-machine:~$ arm-linux-gnueabi-objdump -d test program
test_program:
                   文件格式 elf32-littlearm
Disassembly of section .text:
00001000 < start>:
    1000:
                e3a0b000
                                mov
                                        fp, #0
                                        lr, #0
    1004:
                e3a0e000
                                mov
    1008:
                e59f1010
                                ldr
                                        r1, [pc, #16]
                                                        ; 1020 < start+0x20>
                e08f1001
                                add
    100c:
                                        r1, pc, r1
    1010:
                e1a0200d
                                mov
                                        r2, sp
                                              r0, [r0, #4]
      11bc:
                   e5900004
                                     ldr
     11c0:
                   e1510000
                                     cmp
                                              r1, r0
      11c4:
                   aa000001
                                              1208 <bubbleSort+0xb4>
                                     bge
                                              11cc <bubbleSort+0x78>
      11c8:
                   eaffffff
                                     b
      11cc:
                   e59d0010
                                     ldr
                                              r0, [sp, #16]
```

在这里,cmp r1,r0指令比较r1和r0寄存器的值,这两个寄存器分别加载了 arr[j] 和 arr[j+1] 的值。紧接着的 bge 指令是一个条件跳转,它基于比较的结果来决定是否跳转到指定的地址。在当前的降序排序实现中,如果 arr[j] 大于等于 arr[j+1],则跳转继续下一个循环迭代。要改为升序排序,我们需要在 arr[j] 小于 arr[j+1] 时进行交换。因 此,需要更改 bge 指令为 blt 指令,它会在 arr[j] 小于 arr[j+1] 时跳转。机器码中,bge 指令的操作码是 AA,而 j1 指令的操作码是 DA。同时可以得到的信息是,这个命令位于test_program的0x11C4位置。

5) 使用HexEdit修改ELF文件,并将程序加载到liteos.bin文件中,接着在开发板上运行观察结果:

```
00001180
                FF FF FF EA
                             00 00 A0 E3
                                           04 00 8D E5
    000011A0
                01 10 82 E0
                             01 00 50 E1 1B 00 00 AA
    000011C0
                00 00 51 E1 0F 00 00 AA FF FF FF EA
     _**
          test program
                             --0x11C8/0x3B2C-------
                        OF 00 00 DA FF FF FF EA
000011C0
           00 00 51 E1
                                                   10 00 9D F
           04 10 9D E5
000011E0
                        01 21 80 E0
                                      04 20 92 E5
                                                   01 21 80 E
           04 00 81 E5
00001200
                        FF FF FF EA
                                      FF FF FF EA
                                                   04 00 9D E
           08 00 9D E5
                                      08 00 8D E5
                                                   CE FF FF
00001220
                        01 00 80 E2
                        00 00 A0 E3
                                                   B0 10 9F
00001240
           40 D0 4D E2
                                      14 00 0B E5
                                      70 50 83 E8
00001260
           70 50 A3 E8
                        70 50 91 E8
                                                   0A 10 A0
00001280
           02 00 A0 E1
                        B2 FF
                              FF EB
                                      7C 00 9F E5
                                                   00 00 8F
     test program
                        --0x11C7/0x3B2C----
             OHOS # ./bin/test program
             OHOS # Sorted array:
             11 12 22 25 34 45 64 76 88 90
            0H0S #
```

可以发现程序成功改为升序排序。

2. 观察ELF如何映射到虚拟内存

修改los_load_elf.c文件,为其增加一个测试用的函数,当加载特定 名称的ELF文件时打印段地址(此处为test program),修改 OsLoadELFSegment函数,增加下图所示代码:

```
1003
1004
1005
1006
1007
```

编写测试函数,这里的测试函数参照OsMmapELFFile函数设计,只不 过在每次循环中打印段地址:

```
572 STATIC INT32 OsMmapELFFileTest(INT32 fd, const LD_ELF_PHDR *elfPhdr, const LD_ELF_EHDR *elfEhdr, UINTPTR *elfLoadAddr, UINT32 mapSize, UINTPTR *loadBase)
```

为了方便在用户态下观察打印信息,这里使用PRINT ERR输出。函数 会遍历 ELF 文件的程序头数组并过滤非加载段。函数仅处理类型为 LD PT LOAD 的段,这些是需要被加载到内存的段。接着会使用 OsDoMmapFile 函数将段映射到虚拟内存。映射地址存储在 mapAddr 变量中。如果返回正确, 对于每个映射的段,打印映射的段号和地址,以便于调试和验证。

编译内核,并加载到开发板中运行:

```
OHOS # ./bin/test_program
OHOS # [ERR]Mapping segment 2 at address: 0x2000000
[ERR]Mapping segment 3 at address: 0x2001000
[ERR]Mapping segment 4 at address: 0x2002000
[ERR]Mapping segment 5 at address: 0x2003000
Sorted array:
11 12 22 25 34 45 64 76 88 90
```

4) 观察输出结果,并于ELF文件中指出的虚拟地址作比较:

```
程序头:
 Type
PHDR
                           VirtAddr
                                       PhysAddr
                                                   FileSiz MemSiz Flg Align
                  0x000034 0x00000034 0x00000034 0x00160 0x00160 R
                                                                         0x4
  INTERP
                  0x000194 0x00000194 0x00000194 0x00016 0x00016 R
                                                                         0x1
      [Requesting program interpreter: /lib/ld-musl-arm.so.1]
 LOAD
                  0x000000 0x0000000 0x00000000 0x00390 0x00390 R
                                                                         0x1000
                  0x001000 0x00001000 0x00001000 0x00390 0x00390 R E 0x002000 0x00002000 0x000000 0x00100 0x00100 RW
 LOAD
                                                                         0x1000
 LOAD
                                                                         0x1000
                  0x003000 0x00003000 0x00003000 0x00008 0x0002d RW
 LOAD
                                                                         0x1000
                  0x002008 0x00002008
                                       0x00002008 0x000c8
  DYNAMI(
 GNU RELRO
                  0x002000 0x00002000 0x00002000 0x00100 0x01000 R
                                                                         0x1
 GNU EH FRAME
                  0x000380 0x00000380 0x00000380 0x0000c 0x0000c R
                                                                         0x4
 GNU STACK
                  0x000000 0x00000000 0x00000000 0x00000 0x00000 RW
                                                                         0
                  0x000310 0x00000310 0x00000310 0x00010 0x00010 R
 EXIDX
                                                                         0x4
```

观察ELF的程序头,我们可以发现0x00000000、0x00001000、0x000002000、0x00003000 这些地址被映射到了0x2000000、0x2001000、0x2002000、0x2003000。也就是说在加载时,加载器将ELF文件中指出的这些地址映射到了实际的虚拟内存地址上。这是因为操作系统为每个进程提供了一个独立的虚拟地址空间。ELF 文件中指定的虚拟地址是相对于这个地址空间的起始地址。同时还要注意一种情况,那就是操作系统加载器在将程序加载到内存时有可能进行地址重定位。这是一种常见的情况,尤其是在支持地址空间布局随机化(ASLR)的系统中。

5)补充:在Ubuntu18.04中的ELF文件与LiteOs-A中的ELF文件有何不同?

首先最明显的区别就是两者格式不同,但这是由于编译导致的:

LiteOS-A:

```
ELF 头:
 Magic:
           7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 类别:
                                  ELF32
                                  z 补码,小端序 (little endian)
 剱姑:
 版本:
                                  1 (current)
                                 UNIX - System V
 OS/ABI:
 ABI 版本:
                                  0
 类型:
                                  DYN (共享目标文件)
 系统架构:
                                  ARM
 版本:
                                  0x1
  入口点地址:
                          0x1000
 程序头起点:
                      52 (bytes into file)
 Start of section headers:
                                  13988 (bytes into file)
```

Ubuntu18.04:

```
ELF 头:
           7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Magic:
 类别:
                                 ELF64
                                 2 补码,小端序 (little endian)
  数据:
  版本:
                                 1 (current)
                                 UNIX - System V
 OS/ABI:
 ABI 版本:
 类型:
                                 DYN (共享目标文件)
 系统架构:
                                 Advanced Micro Devices X86-64
  版木・
                                 Ay1
 入口点地址:
                          0x630
```

我们可以观察Ubuntu18.04平台上能运行的ELF文件头,会发现其也为各个段指定了映射到哪个虚拟地址:

```
程序头:
                           VirtAddr
 Type
            0ffset
                                          PhysAddr
                                           Flags Align
             FileSiz
                           MemSiz
 PHDR
             0x00000000000001f8 0x0000000000001f8 R
                                                0x8
 INTERP
             0x000000000000238 0x00000000000238 0x000000000000238
            0x00000000000001c 0x00000000000001c R
                                                0x1
    [Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
 LOAD
             0x0000000000000b08 0x000000000000b08 R E
                                                0x200000
            0x000000000000da0 0x000000000200da0 0x0000000000200da0
 LOAD
             0x0000000000000274 0x0000000000000278 RW
                                               0x200000
 DYNAMIC
             0x000000000000db0 0x000000000200db0 0x0000000000200db0
             0x0000000000001f0 0x0000000000001f0 RW
                                                0x8
 NOTE
             0x0000000000000254 0x000000000000254 0x000000000000254
             0x0000000000000044 0x00000000000000044 R
                                                0x4
 GNU EH FRAME
```

其中offset是指相对于ELF文件的偏移量,而VirtAddr则是指定的虚拟内存地址,我们运行这个程序并观察其内存分布:

```
book@ry-virtual-machine:~$ ./test program
Sorted array:
11 12 22 25 34 45 64 76 88 90 ^Z
[1]+ 已停止(SIGTSTP)
                           ./test program
book@ry-virtual-machine:~$ ./test_program
Sorted array:
11 12 22 25 34 45 64 76 88 90 ^Z
                          ./test program
     已停止(SIGTSTP)
book@ry-virtual-machine:~$ ps
                   TIME CMD
   PID TTY
 60545 pts/1
               00:00:00 test program
60588 pts/1
               00:00:00 test program
 60620 pts/1
               00:00:00 ps
113112 pts/1
               00:00:00 sh
```

执行两个test program进程,并查看其/proc/pid/maps:

```
book@ry=virtual=machine:~$ cat /proc/60588/maps

55e35b6a3000-55e35b6a4000 r-xp 00000000 08:01 944394 /home/book/test_program
55e35b8a3000-55e35b8a5000 rw-p 00001000 08:01 944394 /home/book/test_program
55e35b8a4000-55e35b8a5000 rw-p 00001000 08:01 944394 /home/book/test_program
55e35c37000-55e35c35c38000 rw-p 00001000 08:01 944394 /home/book/test_program
57e35c35c37000-55e35c35c38000 rw-p 00000000 08:01 94394 /home/book/test_program
57e35c35c37000-55e35c35c38000 rw-p 00000000 08:01 403253 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.27.so
7f2da3fbc000-7f2da3fbc000 r--p 001e7000 08:01 403253 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.27.so
7f2da3fbc000-7f2da3fc2000 rw-p 001e0000 08:01 403253 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.27.so
7f2da3fc2000-7f2da3fc6000 rw-p 00000000 08:01 403253 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.27.so
7f2da3fc2000-7f2da3fef000 r-xp 00000000 08:01 403249 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.27.so
7f2da4164000-7f2da41f0000 rw-p 00000000 08:01 403249 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.27.so
7f2da41f0000-7f2da41f1000 rw-p 00020000 08:01 403249 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.27.so
7f2da41f1000-7f2da41f1000 rw-p 00020000 08:01 403249 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.27.so
7f2da41f1000-7f2da41f1000 rw-p 00020000 08:01 403249 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.27.so
7f2da41f1000-7f2da41f2000 rw-p 00000000 08:01 403249 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.27.so
7f2da41f1000-7f2da41f2000 rw-p 00000000 08:01 403249 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.27.so
7ffd3e363000-7ffd3e384000 rw-p 00000000 08:00 0 [stack]
7ffd3e362000-7ffd3e384000 rw-p 00000000 08:00 0 [vdso]
7ffd3e362000-7ffd3e384000 rx-p 00000000 08:00 0 [vdso]
7fffffffffff600000-ffffffffff601000 --xp 00000000 00:00 0 [vdso]
```

可以发现尽管执行的是同一个ELF文件,但是装入到虚拟内存时却是装入了不同的地址。选择一个进行观察:

55c5855f5000-55c5855f6000 r-xp /home/book/test_program //这个段标记为 r-xp, 即可读、可执行,不可写。它对应于包含程序代码的 LOAD 段。在程序头表中,第一个 LOAD 段(位于文件偏移 0x00000000)是可执行的(标记为 RE),与这个段匹配。

55c5857f6000-55c5857f7000 rw-p /home/book/test_program //对应ELF文件头中的数据段,0x201000+55c5855f5000=55c5857f6000

五、 实验总结

本次实验的目标是深入理解ELF(Executable and Linkable Format)文件格式,并观察ELF文件如何被映射到虚拟内存中。我们首先学习了ELF文件的基本组成部分,包括文件头部、程序头表、节头表和各个节。特别地,我们关注了ELF文件中的text(代码)段和data(数据)段,以及这些段如何映射到内存中。

实验的第一部分涉及对ELF文件进行修改。我们通过修改data段中的变量值和text段中的机器指令,实现了对程序行为的控制。例如,我们成功修改了全局变量的值,以及改变了程序的排序算法。这不仅展示了ELF文件的灵活性,也加深了我们对程序编译和链接过程的理解。

第二部分的实验重点在于观察ELF文件映射到虚拟内存的过程。通过修改LiteOS-A内核的源代码和增加打印功能,我们能够观察到不同段的映射地址。这一过程帮助我们理解了操作系统如何将程序文件中的地址映射到进程的地址空间,以及地址重定位的机制。

总体而言,这次实验不仅加深了我们对ELF文件格式的理解,还让我们对程序如何被操作系统加载到内存中有了更加直观的认识。通过实际操作和观察,我们更加深刻地理解了程序运行时的内存管理和映射机制。此外,实验过程中的挑战也提升了我们的问题解决能力和团队合作技巧。

六、 遇到的问题及如何解决

1. 在反汇编test_program文件时,发现使用objdump并不能够处理arm架构的文件,解决方案是:

安装 ARM 架构的交叉编译工具链。对于 ARM, 通常的包是 binutils-arm -linux-gnueabi。使用 ARM 版本的 objdump 来反汇编ELF 文件:

arm-linux-gnueabi-objdump -d test program

2. 在修改los_load_elf.c文件时发现,如果只是在内核代码中增加PRINTK函数是无法在用户态下输出信息的,解决方案是: 使用PRINT_ERR宏进行打印,这样就可以在用户态下输出信息且不会影响程序的正常运行。

七、参考文献

- 1. 深入浅出ELF 知乎 (zhihu.com)
- 2. 一个elf程序实现代码注入的实例-腾讯云开发者社区-腾讯云 (tencent.com)
- 3. <u>kernel liteos a: LiteOS kernel for embedded devices</u> with rich resources | 适用于资源较丰富嵌入式设备的 <u>LiteOS内核 (gitee.com)</u>