Dans cette feuille d'exercice, vous utiliserez emuMIC, le simulateur de la micro-architecture MIC1. Pour sauver votre code le plus simple est de faire des copier/coller.

Exercice 1.Lancez le simulateur emuMic qui est dans Célène. Vous obtenez cet affichage :

a. Repérez:

- i. la zone pour le code,
- ii. la zone où s'affiche le microcode binaire
- iii. la machine IJVM:
 - registres
 - ALU
 - Bus
 - décodeur
 - registres de contrôle :
 - 1. MPC
 - 2. MIR
 - flag de retour d'état : N et Z

iv. Flèches figurant l'accès à la mémoire.

- b. Tester ce microcode élémentaire : main1 : H=1
- c. Que signifie cet affichage? Expliquez-le en détail.

$0 \mid 000000000000001100011000000000001111$

- d. Exécuter le code « sous-cycle par sous-cyle ». Comment évolue le fonctionnement de la machine ?
- e. Comment la machine boucle-t-elle?

Exercice 2. Proposez un microprogramme qui permet de:

- a. mettre la valeur 1 dans les registre OPC, TOS
- b. et 0 dans MAR et MDR.
- c. Poursuivez en ajoutant à la fin la microinstruction de l'exercice 1 (pour cela positionnez le label main1 sur la première ligne). Observez le champ *Adresse Suivante*


Exercice 3. Concevez un microprogramme qui permet d'affecter ainsi les registres:


- a. OPC=1, TOS=-1, MAR=0 et MDR=1
- b. OPC=2, TOS=4, MAR=6 et MDR=8

Exercice 4.Dans la mémoire de votre simulateur positionnez le mot de 32 bits 8 à l'adresse de mot:1 via un microprogramme Exercice 5.Avec l'interface du simulateur (menu « Initiatize/Memory ») affectez la valeur 11 à l'adresse 0. Écrivez ensuite un programme qui lit cette valeur et la met dans TOS.

Exercice 6. Ecrire un microcode qui additionne 2 valeurs consécutives (par exemple 11 et 8) en mémoire (adresses 0x00 et 0x01) et place en mémoire le résultat à l'adresse 0x02.


Exercice 7.Placez la valeur x=252313600 à l'adresse mémoire 0x00.





- a. Puis lisez l'adresse 0x00 en utilisant MAR/MDR/rd. Que récupère-t-on comme valeur ?
- b. Recommencez avec l'adresse 0x01 en utilisant MAR/MDR/rd. Que récupère-t-on comme valeur ?
- c. Puis lisez à nouveau l'adresse 0x01 mais cette fois en utilisant PC/MBR/Fetch. Placez le résultat dans OPC. Que ce passe-t-il? Expliquez. (Vous pouvez observer la valeur de x en hexadécimal pour mieux comprendre ce qui c'est passé)
- d. Conclusion sur le rôle de PC/MBR/Fetch ? Pourquoi se comporte-t-il différemment ? A quoi sert-il ?

Exercice 8. Ecrivez un microcode qui lit le mot n à l'adresse 0 (par exemple 9) et qui rempli les n (par exemple 9) premières adresses mémoires avec les nombres allant de 1 à n. Exemple ci-contre:



Exercice 9.Écrivez ce microprogramme qui effectue un if :

MDR=0

boucle: N=0; if (N) goto fin; else goto deb

deb:TOS=0 ; goto fin

T0S=1

fin:H=0

POS | MIC-INSTRUCTION

- |1000000000000001000000100000000001111
- |000000011000000100000000000100001111
 - |1000000000000011000100100000000001111
 - |00000000001000010000000000000000001111
- 256 | 0000000010000001000010000000000001111
- a. Observez le binaire généré du microcode et repérez chacune des lignes de code.
- b. Expliquez l'ordre des microinstructions.
- c. Faite tourner le code avec MDR=0 en première ligne puis avec MDR=1. Observez la différence et expliquez comment le microcode effectue un goto conditionnel.

Exercice 10. Testez les exemples du TD et en particulier les cas interdits par le compilateur MAL.