

## Rechnerarchitektur

Vorlesung 16: Funktionen, Von C zu Assembler, Buffer Overflow Exploits, Kapitelabschluss

Prof. Dr. Martin Mauve

# Haben Sie noch Fragen zur letzten Vorlesung?

Thema: Sprünge, Schleifen und der Stack

## **Funktionen**

- Für die Unterstützung von Funktionen müssen drei wichtige Probleme gelöst werden:
  - Rücksprungadresse merken
  - Parameterübergabe regeln
  - Übergabe des Rückgabewertes regeln
- Der Instruktionssatz stellt Hilfsmittel zur Lösung dieser Probleme zur Verfügung.
- Die Regelung, wie diese Hilfsmittel angewendet werden, ist abhängig von Compiler und Programmiersprache.
- Man nennt diese Regelung "Aufrufkonvention" oder "Calling Convention".
- Wir betrachten im Folgenden die Calling Convention von C.
- Wenn man Assembler mit anderen Hochsprachen kombinieren will, muss man deren Calling Convention verwenden.

## Rücksprungadresse: Erste Idee

- Im Prinzip könnte man einen Funktionsaufruf durch eine jmp-Instruktion realisieren.
- Problem: Merken, wohin nach Ende der Funktion zurückgekehrt werden soll.
- Idee:
  - Adresse der ersten Instruktion hinter dem Sprungbefehl in die Funktion in ein Register packen (via Label),
  - dann in die Funktion springen und
  - am Ende der Funktion an die gespeicherte Adresse springen.
- Umständlich: Label für jeden Rücksprungpunkt notwendig
- unintuitiv und fehleranfällig
- Größtes Problem: Was machen, wenn die Funktion wieder eine andere Funktion aufruft?
   Das Register ist schon belegt ...

## Rücksprungadresse: Nachgebessert

- Statt die Rücksprungadresse in ein Register zu schreiben, könnten wir sie auf den Stack packen.
- Also:
  - Adresse der ersten Instruktion hinter dem Sprung in die Funktion auf den Stack legen,
  - dann in die Funktion springen und
  - am Ende der Funktion die Rücksprungadresse vom Stack holen und dort hinspringen.
- Funktioniert auch bei geschachtelten Funktionsaufrufen.
- Ist aber immer noch ziemlich umständlich.
- Deshalb: "Komfortfunktionen", die das für uns erledigen.

## Rücksprungadresse: call und ret

- In Assembler wird eine Funktion mit call aufgerufen:
  - Beispiel: call eingabe
  - ESP wird um 4 verringert, die Rücksprungadresse (Adresse des Befehls nach call) wird an diese Stelle gelegt (wie bei push)
  - dann wird zur Instruktion mit dem Label eingabe gesprungen
  - benötigt kein Label mehr auf den Rücksprungpunkt
- In Assembler kehrt man mit ret aus einer Funktion zurück:
  - Beispiel: ret
  - Das Register EIP wird vom Stack geladen, ESP wird um 4 erh
    öht
    - EIP ist der Extended Instruction Pointer, er zeigt auf den als nächstes auszuführenden Befehl.
  - Dazu muss natürlich der ESP auf die richtige Position im Stack zeigen:
    - aufpassen, wenn die Funktion den Stack selbst verwendet!

## Beispiel: Funktionsaufrufe I

429

```
mov eax, 0x10 ; Die größere der beiden Zahlen
mov ebx, 0x20 ; soll in ecx gespeichert werden
dump_regs 1 ; Registerwerte ausgeben
dump_stack2 1,0,2 ; Stack ausgeben
call max
dump_regs 2 ; Registerwerte ausgeben
...
max: dump_stack2 2,0,2 ; Stack ausgeben
cmp eax, ebx ; Der Vergleich
jl bgr
mov ecx, eax
jmp ende
bgr: mov ecx, ebx
ende: ret
```

(dump\_stack2 ist nicht in asm\_io.asm enthalten.)

## Beispiel: Funktionsaufrufe II

#### Ausgabe:

430

```
Register Dump # 1
EAX = 00000010 EBX = 00000020 ECX = 401579A8 EDX = 40158E90
ESI = 40014580 EDI = BFFFF544 EBP = BFFFF4E8 ESP = BFFFF4C8
ETP = 0.804843F FLAGS = 200286
                                             PF
Stack Dump # 1
ERP = BFFFF4E8 ESP = BFFFF4C8
      BFFFF4D0
               BFFFF4E8
      BFFFF4CC
               40014580
      BFFFF4C8
               BFFFF544
Stack Dump # 2
EBP = BFFFF4E8 ESP = BFFFF4C4
      BFFFF4CC
               40014580
      BFFFF4C8
               BFFFF544
     BFFFF4C4
                08048462
Register Dump # 2
EAX = 00000010 EBX = 00000020 ECX = 00000020 EDX = 40158E90
ESI = 40014580 EDI = BFFFF544 EBP = BFFFF4E8 ESP = BFFFF4C8
EIP = 08048462 FLAGS = 200287
                                    SF
                                             PF CF
```

## Parameterübergabe

- Bei den Calling Conventions von C werden Parameter auf dem Stack übergeben.
- Ablauf:
  - Der Aufrufer legt die Parameter auf den Stack (push).
  - Der Aufrufer ruft die Funktion auf (call).
  - Die Funktion wird bearbeitet.
  - Die Funktion kehrt mit ret zurück.
  - Der Aufrufer nimmt die Parameter vom Stack (add esp, wert).
- Achtung: Parameter bleiben auf dem Stack liegen.
  - Der Aufrufer muss aufräumen!

## Beispiel: Parameterübergabe I

432

```
push dword 0x10    ; Parameter auf den Stack legen
push dword 0x20
dump_stack2 1,0,2 ; Stack ausgeben
call max    ; Funktion aufrufen
dump_regs 1    ; Registerwerte ausgeben
add esp, 8    ; Parameter vom Stack nehmen
...
max: mov ebx, [esp+8]    ; Achtung Rücksprungadr. steht auf dem Stack
cmp ebx, [esp+4]
jl bkl
mov eax, ebx    ; Rückgabe über eax
jmp ende
bkl: mov eax, [esp+4]
ende: ret
```

# Beispiel: Parameterübergabe II

#### Ausgabe:

433

```
Stack Dump # 1
EBP = BFFFDF58 ESP = BFFFDF30
+8 BFFFDF38 BFFFDFB4
+4 BFFFDF34 00000010
+0 BFFFDF30 00000020
```

# Beispiel: Parameterübergabe III

434

## Beispiel: Parameterübergabe IV

#### Ausgabe:

435

```
Register Dump # 1
EAX = 00000020 EBX = 00000010 ECX = 00000001 EDX = 401570C0
ESI = 40014020 EDI = BFFFDFB4 EBP = BFFFDF58 ESP = BFFFDF30
EIP = 08048418 FLAGS = 0287 SF PF CF
```

#### Lokale Variablen

- Lokale Variablen werden ebenfalls auf dem Stack abgelegt.
- Wenn sich ESP innerhalb einer Funktion ändert, wird es schwierig auf die Parameter und die lokalen Variablen zuzugreifen.
- daher: ein weiteres spezielles Register
  - Extended Base Pointer (EBP)
  - EBP markiert den Beginn einer Funktion auf dem Stack.
  - Bei Funktionseintritt wird der alte Wert von EBP auf den Stack gelegt (push),
    - ... um ihn für die Rückkehr zur aufrufenden Funktion zu speichern.
  - Dann wird EBP der Wert von ESP zugewiesen.
  - Dann wird Platz für lokale Variablen geschaffen:
    - Addiere zu ESP die Größe der lokalen Variablen.
  - Bei Funktionsende werden die lokalen Variablen vom Stack gelöscht und der alte Wert von EBP wieder hergestellt.

# Vereinfachung

- Das Setzen von EBP und das Reservieren von Speicher für lokale Variablen nennt man Prolog einer Funktion.
- Das Löschen der Variablen vom Stack und das Wiederherstellen von EBP nennt man Epilog einer Funktion.
- Da Prolog und Epilog sehr häufig vorkommen, gibt es spezielle Instruktionen dafür:
  - enter op1, op2
    - push ebp
    - mov ebp, esp
    - sub esp op1
    - op2 wird bei den C Calling Conventions nicht benötigt
  - leave
    - mov esp, ebp
    - pop ebp
- Achtung: enter benötigt mehr Zeit für die Ausführung, als die einzelnen Instruktionen zusammen!

## Aufruf einer C-Funktion

- C-Funktionen können direkt von Assembler aus aufgerufen werden.
- Parameter werden in umgekehrter Reihenfolge auf den Stack gelegt (der letzte Parameter als erstes):
  - sinnvoll, da bei manchen Funktionen in C die Anzahl der Parameter variabel ist;
  - Einer der nicht variablen Parameter bestimmt, wie viele Parameter vorhanden sind.
  - Die nicht variablen Parameter stehen damit relativ zum EBP an einer festen Stelle.
  - Beispiel: printf("x = %d\n", 100);
- Unter Windows: "\_" dem Funktionsnamen voranstellen
- Rückgabe: erfolgt bei Integer-Werten über eax

## Beispiel: Aufruf von printf

```
extern printf ; Versprechen, dass das Symbol printf später hinzukommt
segment .data
       dd 100
format: db "X = %d",10,0 ; 10=1f, 0=Ende des Strings (C Konvention)
segment .text
       global asm main
asm main:
       enter 0.0 : Funktion initialisieren
       pusha
       push dword [x] ; x auf den Stack legen
       push dword format : die Adresse (!) von format auf den Stack legen
       call printf
                        : Funktion aufrufen
       add esp, 8
                      ; zu C zurückkehren
       popa
               eax. 0
       mov
       leave
       ret
```

## Retten von Registern

- C erwartet, dass einige Register nach Rückkehr aus einer Funktion wieder ihren alten Wert beinhalten.
- Unterstützt durch pusha und popa:
  - pusha schreibt die Register EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI und EDI auf den Stack (=32 Byte) und reduziert dann ESP um 32.
  - popa holt die Register in umgekehrter Reihenfolge vom Stack und erhöht ESP dann um 32.

## Beispiel: Retten von Registern

441

```
%include "asm io.inc"
segment .text
       global asm main
asm main:
              0.0 : Funktionseintritt
       enter
       pusha
              ebx, 1 ; lade eine 1 in das Register ebx
       mov
       dump_regs 1 ; gib Register aus
                     ; nach C zurückkehren
       popa
              eax, 0 ; Rückgabeparameter setzen
       mov
       leave
       ret
```

# Übergabe von Zeigern

In C werden häufig Zeiger auf lokale Variablen als Parameter übergeben:

```
#include<stdio.h>
void red(int* x) {
   *x=*x - 5;
}
int main(int argc, char* argv[]) {
   int x=10;
   red(&x);
   printf("Inhalt von x : %d\n",x);
   return 0;
}
```

In Assembler bedeutet das:

442

• Übergebe die Adresse (auf dem Stack), an der x steht.

## Wie berechnet man Adressen?

- Wie kann man die Adresse von x berechnen, um sie dann als Parameter auf den Stack zu legen?
- mühsam:
  - EBP in EAX laden
  - dann davon den Offset zum Speicherplatz von x abziehen
- einfacher: Adressberechnung mit lea (load effective address)
- lea op1, op2
  - op2 muss eine Speicheradresse sein z.B. [ebp-8]
  - dann wird die Speicheradresse berechnet und das Ergebnis in op1 gespeichert
  - es wird NICHT der Inhalt dieser Speicheradresse in op1 gespeichert

## Beispiel: load effective adress

```
mov dword [ebp-4], 10
   lea eax, [ebp-4] ; Speicheradresse von x bestimmen
  call red
   add esp, 4
   dump_stack 1,1,0 ; Stack ausgeben (hier relativ zu ebp)
red:enter 0.0
  mov eax, [ebp+8]
   sub dword [eax], 5
  leave
  ret
```

#### Ausgabe:

```
Stack Dump # 1
EBP = BFFFE4D8 ESP = BFFFE4B4
  +0 BFFFE4D8 BFFFE4E8
  -4 BFFFE4D4 00000005
```

## Stack Frame

- Mit Stack Frame bezeichnet man den Bereich auf dem Stack, der zu einer Funktion gehört.
- Das ist der Bereich von EBP bis zum ESP:
  - alter EBP
  - · gesicherte Register-Inhalte
  - lokale Variablen
  - sonstiges
- Achtung: Übergebene Parameter und Rücksprungadresse gehören daher zum Stackframe der aufrufenden Funktion.
  - darüber kann man sich streiten . . .

## 5 x86 Assembler

Einstieg

Grundlagen der x86 Architektur

Programmaufbau eines Assemblerprogramms

Arithmetische und Logische Instruktionen

Verschiebungen und Rotationen

Sprünge und Schleifen

Der Stack

Funktioner

#### Von C zu Assembler

**Buffer Overflow Exploits** 

Von C zu Assembler

**Buffer Overflow Exploits** 

Dynamische Speicherverwaltung

Von C zu Assembler Rechnerarchitektur

## Von C zu Assembler

- Ein Compiler übersetzt Programme einer Hochsprache in Instruktionen des Befehlssatzes eines Prozessors.
- Das kann man mit gcc sehr gut ausprobieren.
- Was macht gcc, wenn er für eine .c Datei aufgerufen wird:
  - zuächst wird der C-Präprozessor (cpp) ausgeführt
    - Resultat: eine .C Datei
  - dann wird kompiliert: das C-Programm wird in ein Assembler-Programm übersetzt
    - Resultat: eine .s Datei (leider nicht in NASM-, sondern in GAS-Syntax)
  - Dann wird assembliert (mit gas): das Assembler-Programm wird in Instruktionen des Prozessors umgesetzt.
    - Resultat: eine lo Datei
  - Dann werden alle benötigten Dateien und Bibliotheken zusammengelinkt (mit Id).
    - Resultat: ausführbares Programm

Von C zu Assembler Rechnerarchitektur

# Beispiel: Von C zu Assembler

```
#include <stdio.h>
int main() {
  printf("Hello World!\n");
  return 0;
}
```

- Übersetzen mit gcc hello.c -S
- Ergebnis: hello.s

Von C zu Assembler Rechnerarchitektur

#### Assembler-Code

```
file "hello.c"
  .section
           .rodata
. LCO:
   .string "Hello World!\n"
  .text
.globl main
  .type
        main, @function
main:
                       # push ebp
  pushl %ebp
  movl %esp, %ebp
                       # mov ebp, esp
  subl $8, %esp # sub esp, 8
  andl $-16. %esp # and esp. -16 (löscht die unteren 4 Bit)
  movl $0, %eax # mov eax, 0
  subl %eax, %esp # sub esp, eax
  movl $.LC0, (%esp) # mov [esp], .LC0
  call printf
                       # call printf
         $0, %eax
                       # mov eax. 0
  mov1
  leave
                       # leave
  ret
                       # ret
   .size main. .-main
   .section .note.GNU-stack, "", @progbits
   .ident
            "GCC: (GNU) 3.3.2 20040119 (Gentoo Linux 3.3.2-r7)"
```

## Handoptimierte Version

```
file "hello.c"
  .section .rodata
.LCO:
  .string "Hello World!\n"
  .text
.globl main
  .type main, @function
main:
  pushl %ebp # push ebp
  movl %esp, %ebp # mov ebp, esp
  subl $4, %esp # sub esp, 4
  movl $.LCO, (%esp) # mov [esp], .LCO
  call printf # call printf
        $0, %eax
                     # mov eax, 0
  mov1
  leave
                     # leave
  ret
                     # ret
```

Unfair! Optimierung automatisch mit gcc -O<Grad> hello.c. Beispiel: gcc -O3 hello.c

## Disassembler

- Ein Disassembler kann die Maschineninstruktionen in einem Programm in Assembleranweisungen "zurückübersetzen".
- Dabei geht normalerweise einiges verloren: Labels und Kommentare sind im Maschinencode nicht mehr enthalten.
- Aber der Weg über den in den Debugger gdb eingebauten Disassembler kann interessant sein:
  - wenn mit der Kommandozeilenoption -ggdb kompiliert wurde. . .
  - ...dann kann gdb beispielsweise gezielt einzelne Funktionen des fertig übersetzten Programms disassemblieren.
  - Hierfür zunächst gdb programmname aufrufen...
  - ...dann mit disas funktionsname eine Funktion disassemblieren.
  - gdb kann mit dem Befehl quit beendet werden.
- (Auch sonst lohnt sich ein Blick auf gdb oder andere Debugger das kann ein sehr wertvolles Werkzeug sein!)

## Disassemblieren mit gdb

```
$ acc -aadb -o test test.c
$ adb test
GNU gdb 6.8-debian
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
(gdb) disas main
Dump of assembler code for function main:
0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 4 \times 3 \times 4 \times 5 \times 10^{-4}
                                lea
                                         0 \times 4 (\$ esp), \$ ecx
0 \times 0.80483c8 < main + 4 > :
                                and
                                         $0xffffffff0,%esp
0x080483ch <main+7>:
                                pushl
                                         -0x4(%ecx)
0 \times 0.80483ce <main+10>:
                                push
                                         %ebp
0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 4 \times 3 = 0 \times 10 \times 10 \times 10^{-1}
                                         %esp,%ebp
                                mov
0 \times 080483d1 < main+13>:
                                push
                                        %ecx
sub
                                          $0x4, %esp
0x080483d5 <main+17>.
                                mov1
                                         $0x80484b0. (%esp)
0 \times 080483 dc < main + 24 > :
                                call
                                         0x80482f4 <puts@plt>
0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 4 \times 3 = 1 < main + 29 > :
                                          $0x0.%eax
                                mosz.
0x080483e6 <main+34>.
                                add
                                         $0x4,%esp
0 \times 080483e9 < main + 37 > :
                                          %ecx
                                gog
0 \times 080483 ea <main+38>:
                                gog
                                          %ebp
0 \times 0.80483 eb <main+39>:
                                168
                                         -0x4(%ecx),%esp
0 \times 0.80483 ee < main + 42 > :
                                ret
End of assembler dump.
(adb) auit
Ś
```

## 5 x86 Assembler

Einstieg

Grundlagen der x86 Architektur

Programmaufbau eines Assemblerprogramms

Arithmetische und Logische Instruktionen

Verschiebungen und Rotationer

Sprünge und Schleifen

Der Stack

453

Funktioner

Von C zu Assembler

#### **Buffer Overflow Exploits**

Von C zu Assembler

**Buffer Overflow Exploits** 

Dynamische Speicherverwaltung

## **Buffer Overflow Exploits**

## Hacken auf dem Stack

Exploit (engl. to exploit = ausnutzen):

• Programm oder Daten, die eine Sicherheitslücke in anderen Computerprogrammen ausnutzen, um die Funktion zu stören oder sich illegitim Privilegien zu verschaffen.

## Exploits mittels Pufferüberläufen I

- Eine sehr bekannte Form von Exploits nutzt so genannte Pufferüberläufe auf dem Stack aus. Grundprinzip:
  - Ein Programm nimmt Eingaben entgegen (von der Tastatur, aus einer Datei, aus dem Netzwerk, ...).
  - Die Eingabe wird in eine lokale Variable einer Funktion kopiert, die eine festgelegte Größe hat.
  - Die Eingabe ist länger als diese Größe.
  - Der Programmierer hat vergessen, dies zu überprüfen.
  - Damit werden die vom Benutzer gelieferten Daten über das Ende des dafür reservierten Speicherbereiches hinaus geschrieben und überschreiben andere Daten...
  - ...insbesondere die Rücksprungadresse auf dem Stack!
  - Beim Zurückkehren aus der aktuellen Funktion wird so an die "falsche" Adresse zurückgesprungen.
  - Wenn der Angreifer geschickt vorgeht, kann er die Rücksprungadresse beliebig wählen!

## Exploits mittels Pufferüberläufen II

- Im Prinzip also ein ganz einfaches Vorgehen:
  - Bestimme, an welche Adresse gesprungen werden soll.
  - Bestimme, wie groß der Puffer ist, in den geschrieben wird.
  - Bestimme, wie weit hinter dem Ende des Puffers die Rücksprungadresse liegt.
  - Baue eine entsprechende Eingabe.
  - "Füttere" sie in das angegriffene Programm.
- Durch Pufferüberläufe ausnutzbare Schwachstellen waren (und sind) sehr häufig.
- Moderne Compiler und Betriebssysteme enthalten zunehmend ausgefeilte Schutzmechanismen dagegen – das heißt aber nicht, dass man als Programmierer/in nicht aufpassen muss!

# Vertiefungsübung

Was? Sicherheitslücken: Von Gespenster in Prozes-

soren

Wann? Donnerstag, 08:30 Uhr

Wo? 2522.U1.55

457

