Evaluation de performances

Analyse opérationnelle

Plan du cours:

- Introduction
- Formulation d'indicateurs de perf.
- Taux d'occupation d'un système
- Système interactif / Système complexe
- Analyse asymptotique
- Conclusions

- ☐ Système physique donné quelconque
- ☐ Observation sur une période de temps finie
- ☐ Ensemble de **grandeurs mesurables**:
 - les sondes matérielles permettent de ne regarder que ce que l'on veut, si on peut identifier ce que l'on veut
 - les sondes logicielles permettent de mesurer ce qui n'est pas mesurable matériellement (e.g. nombre d'appels)

■ Objectifs:

- Contrôle des mesures (relations cohérentes, redondantes)
- Explication des phénomènes observées
- Définir des critères caractérisant le système, à partir des mesures effectuées
- Donner d'autres critères, non directement mesurables

Approche d'analyse opérationnelle

- ☐ L'analyse opérationnelle a été appliquée après la théorie des files d'attente
- ☐ En 1978, Denning et Buzen adoptent une approche opérationnelle qui consiste à dériver un ensemble de relations à partir des observations faites sur un système
- Ces relations fondamentalement sont vérifiées quelques soient le système et la période de mesure. Ces hypothèses se trouvent en théorie des files d'attente sous l'aspect probabilistes

Principe de l'analyse opérationnelle

□ Le système est vu comme une boîte noire recevant des requêtes et les restituant après un certain temps de traitement




- ☐ Deux compteurs permettent de connaître le nombre total de requêtes entrantes et sortantes du système
- ☐ Aucune hypothèse (ordre de traitement, parallélisme etc.)

 EP/2A-FI/TELECOM Nancy 2021

Formulation d'indicateurs de perf.

■ Mesures élémentaires :

- Durée de la mesure: T
- Nombre total d'arrivées de requêtes: A
- Nombre total de départs de requêtes: D



- Durée cumulée pendant laquelle le système a contenu n requêtes: T(n)
- Nombre maximum de requêtes dans le système : nmax

□ On recherche les critères de performances suivants:

- Débit du système à l'entrée: $\Lambda = \frac{A}{T}$
- Débit du système à la sortie: $X = \frac{D}{T}$
- Nombre moyen de requêtes dans le système:
- Temps de réponse du système: $R = \frac{\sum_{1}^{\infty} n.T(n)}{D}$

$$L = \frac{\sum_{1}^{n \max} n. T(n)}{T}$$

Formulation d'indicateurs de perf.

- \square Relation: L=x.R
 - Si A=D alors $L=\Lambda$.R
- ☐ Formule de Little:


Le nombre moyen de requêtes dans un système est égal au produit du débit de ce système par le temps moyen d'une requête passé dans ce système

Formulation d'indicateurs de perf.

Formule de Little: exemple

Déterminer:

- X
- \
- L
- R



1. T=15

$$A = 7$$

 $D = 5$
 $X = 1/3$
 $A = 7/15$
 $A = 29/15$
 $A = 1/10$
 $A = 1/$

2. T=12




Taux d'occupation d'un système

Définitions

□ Soit B, la durée d'occupation d'un système pendant une période d'observation T: B=T-T(O)

- ☐ Taux d'occupation: U=B/T
 - U est toujours inférieur ou égal à 1



- □ Durée apparente du service S:
 - Temps de service moyen, demandé par requête
 - S=B/D

Relation: U=X.S car U=B/T=D/T.B/D

ou X=U/S

Taux d'occupation d'un système

Exemple


- ☐ Soit un système ayant un processeur et un disque
- ☐ Caractéristique du disque:
 - Temps de service: S_d =25ms
 - Taux d'utilisation: U_d=20%
 - Chaque transaction du système génère 8 requêtes sur disque
- ☐ Calculer le débit du système en nombre de transactions par seconde ?

Solution:

- Débit du disque:
 - $X_d = U_d / S_d = 0.2 / (25*10^{-3}) = 8 \text{ requêtes/seconde}$
- □ Débit du système:
 - X=X_d/8=1transaction/seconde

Système interactif


- Considérons un serveur accédé à partir d'un ensemble de terminaux.
- ☐ A chaque terminal, on associe un processus alternant entre 2 phases:
 - Réflexion : l'utilisateur réfléchit ou frappe au clavier (avant le ENTER)
 - **Traitement** : la requête est traitée par le serveur, attente de réponse.



- On s'intéresse à évaluer les critères de performance suivantes:
 - Temps de réponse moyen du système
 - Temps de réflexion moyen du système
 - Débit en sortie du système

Mesures élémentaires :

- Durée de la mesure: T
- Nombre de terminaux connectés: N
- Nombre de requêtes envoyées depuis les terminaux: A
- Nombre requêtes traitées par le système: D
- Durée cumulée passée en réflexion par le processus k: z(k)
- Durée cumulée passée en traitement par le processus k: r(k)



On a:

- Temps de réponse moyen du système: $R = \sum_{k=1}^{\infty} r(k) / D$
- Temps de réflexion moyen du système: $Z = \sum_{k=0}^{\infty} z(k) / A$
- Débit en sortie du système: $X = \frac{D}{T}$

$$r(k) + z(k) = T \implies \forall k \Rightarrow R.D + Z.A = N.T \quad d' \circ u \qquad R = \frac{N}{X} - \frac{A}{D}Z$$


The En régime stationnaire:
$$\frac{A}{D} \approx 1$$

$$R = \frac{N}{X} - Z$$

$$R = \frac{N}{X} - \frac{A}{D}Z$$

Système complexe

- ☐ On considère un système constitue de **plusieurs stations mono-serveur** de traitement.
 - Les travaux envoyées au système engendrent des requêtes élémentaires.
 - Un travail peut engendre plusieurs requêtes et celles-ci peuvent être traitées simultanément sur différentes stations.
 - Aucune autre hypothèse n'est faite sur le fonctionnement interne du système
 - On considère chaque station comme un sous-système



Mesures élémentaires :

- T= durée de la mesure
- D = nombre total de requêtes globales traitées par le système
- D_i = nombre total de requêtes élémentaire traitées par la station i
- T_i(n) = durée cumulée pendant laquelle la station i a contenu n requêtes élémentaires

Evaluation de performances: on cherche les critères suivantes:

- Débit de la station *i*: $X_i = D_i / T$
- Taux d'occupation de la station *i*: $U_i = (T T_i(0)) / T$
- Durée moyenne de service de la station i: $S_i = (T T_i(0)) / D_i$
- Nombre moyen de visite à la station i par travail: $e_i = D_i / D$
- Temps de réponse de la station *i*: $R_i = \frac{\sum n. T_i(n)}{D_i}$
- Nombre moyen de requêtes élémentaires dans la station *i*: $L_i = \frac{\sum n.T_i(n)}{T}$
- Débit global du système: $X = \frac{D}{T}$

 $S_i . e_i$ = temps total de service demandé à la station i

Cas particulier

☐ Hypothèses supplémentaires : si une requête globale (travail) ne peut générer plusieurs requêtes élémentaires alors:

$$L = \sum_{i} L_{i}$$

$$R = \sum_{i} R_{i} \cdot e_{i}$$

$$L = X \cdot R$$

$$L_{i} = X_{i} \cdot R_{i}$$

- ☐ Toutes les relations précédentes peuvent être appliquées à des populations (classes) distinctes de travaux
 - Il suffit de restreindre les mesures aux requêtes issues de chaque population.
 - Au niveau d'une station, additionner des débits et des taux d'occupation

$$X_s = \sum_j X_s^j$$
 $U_s = \sum_j U_s^j$ où j désigne une population, s la station EP/2A-FI/TELECOM Nancy 2021

Analyse de saturation

- ☐ Un système est dit saturé si au moins un de ses sous-système l'est.
- □ Le taux d'occupation du sous-système saturé est 1

- ☐ Considérons un sous-système saturé, noté sous-système b:
 - Son taux d'occupation: U_b=1
 - Son débit maximum: $X_b = \frac{1}{S_b}$
- ☐ Débit maximum du système:

$$X_{\text{max}} = \frac{X_{\text{b}}}{e_{\text{b}}} = \frac{1}{S_{\text{b}}e_{\text{b}}}$$

☐ L'analyse opérationnelle a permit d'introduire de manière simple quelques critères de performance en se basant uniquement sur des observations.

Limites de l'analyse opérationnelle

- Problème de collecte des informations
- Instrumentation lourde
- Interprétation délicate des résultats
- Réalisation impossible dans la phase de conception
- Si on désire connaître, par exemple, le temps de réponse d'une station, connaissant le débit d'arrivé et le temps moyen de service, on en est incapable



Il est nécessaire d'étudier plus finement les <u>interactions</u> entre <u>arrivées et service.</u>

- Introduction des hypothèses de nature statistique sur le comportement des requêtes.
- Processus stochastiques et files d'attente fournissent des résultats utilisables dans un grand nombre de situations