NBMiner GPU挖矿软件

用于Nvidia显卡的 Bytom(比原链) 、 Ethereum(以太坊) 挖矿软件。

之前名为 BTMiner NebuTech .

下载地址

从这里下载

功能特点

- 支持比原链(Bytom, BTM) 挖矿(Tensority算法)
 - o 默认频率下算力, P106达到1900H/s, 1070ti达到3400H/s
 - o 支持英伟达GTX 10xx, RTX 20xx系列显卡
- 支持以太坊(Ethereum, ETH)挖矿(ETHash算法)
 - o 最高的矿池收益
 - o 支持ethproxy协议的矿池
- 支持BTM + ETH双挖,收益比单挖高20%以上
- 支持Windows和Linux
- 支持备用矿池的设置
- 支持SSL方式连接矿池
- 开发手续费: BTM+ETH 3%, BTM 2%, ETH 0.65%

使用方法

- 驱动版本,大于等于377
- BTM挖矿:
 - o 编辑 start_btm.bat 文件,修改 -o 参数后的矿池地址和 -u 参数后的钱包地址或用户名。双击 start_btm.bat 开始挖矿。
- ETH挖矿:
 - o 编辑 start_eth.bat 文件,修改 -o 参数后的矿池地址和 -u 参数后的钱包地址或用户名。双击 start eth.bat 开始挖矿。
 - o 若使用1080、1080ti、1060-5X等使用GDDR5X显存的用户,在挖矿之前先用管理员权限运行 OhGodAnETHlargementPill-r2.exe 补丁,并保持在后台运行。
- BTM+ETH双挖:
 - o 编辑 start btm eth.bat 文件
 - o 修改 -o 参数后的矿池地址为BTM的矿池地址,修改 -u 参数后的钱包地址为BTM的钱包地址。
 - o 修改 -do 参数后的矿池地址为ETH的矿池地址,修改 -du 参数后的钱包地址为ETH的钱包地址。
 - o 双击 start_btm_eth.bat 开始挖矿。
 - o 不同卡双挖时的配置不同,请自行测试合适的挖矿强度参数 -di 最佳值。

- 使用配置文件进行配置
 - o 配置文件的样例在 config.json 中,参考上述挖矿方法以及下述命令行参数修改对应的参数设置。
 - o 双击 start_config.bat 进行挖矿。

命令行参数

nbminer [参数]

典型用法:

- ETH: nbminer -a ethash -o ethproxy+tcp://eth.f2pool.com:8008 -u 0xxxxxxxxxxxworker
- BTM+ETH: nbminer -a tensority_ethash -o stratum+tcp://btm.f2pool.com:9221 -u
 btm_wallet_address.worker -do ethproxy+tcp://eth.f2pool.com:8008 -du 0x_eth_wallet_address.worker

参数:

- -?, -h, --help 显示帮助信息.
- -v, --version 显示版本号.
- -c, --config <config file path> 通过json格式配置文件启动挖矿程序.
- -a, --algo <algo> 选择挖矿算法(BTM用 tensority , ETH用 ethash , 双挖用 tensority_ethash)
- --api <host:port> REST API监听端口.
- -o, --url <url> 矿池地址.
 - o BTM: stratum+tcp://btm.f2pool.com:9221
 - o BTM with SSL: stratum+ssl://btm.f2pool.com:9443
 - ETH: ethproxy+tcp://eth.f2pool.com:8008
 - ETH NiceHash: ethnh+tcp://daggerhashimoto.eu.nicehash.com:3353
- -u, --user <user> 挖矿使用的用户名或钱包地址.
 - o 格式: [用户名|钱包地址].矿机名:密码
 - o 举例: bmxxxxxx.worker mypc.worker:password
- -o1, --url1 <url> 备用矿池1的URL
- -u1, --user1 <user> 备用矿池1的用户名
- -o2, --url2 <url> 备用矿池2的URL
- -u2, --user2 <user> 备用矿池2的用户名
- -di, --secondary-intensity <intensity> 双挖时ETH的相对挖矿强度,默认16,建议在8-24之间调整
- -do, --secondary-url <url> 双挖时ETH的矿池地址
- -du, --secondary-user <user> 双挖时ETH的用户名
- -do1, --secondary-url <url> 双挖备用矿池1的矿池地址
- -du1, --secondary-user <user> 双挖备用矿池1的用户名
- -do2, --secondary-url <url> 双挖备用矿池2的矿池地址
- -du2, --secondary-user <user> 双挖备用矿池2的用户名
- -d, --devices <devices> 指定使用哪些显卡来挖矿. 比如: "-d 0,1,2,3" 使用前4个显卡.
- --strict-ssl 使用SSL连接时验证矿池证书

- --log 生成日志文件,文件名为 log_<;时间戳>;.txt.
- --long-format 使用更长的日期时间格式

API查询接口

网页监控

在浏览器中打开 http://api host:port/ 启动网页监控.

注: 双挖时的网页监控暂时不完善。

请求

GET http://api host:port/api/v1/status

返回

```
{
   "miner": {
       "devices": [{
           "core clock": 1556,
           "core_utilization": 100,
           "fan": 36,
           "hashrate": 1499,
           "id": 0,
           "info": "GeForce GTX 1080 Ti 11178 MB",
           "power": 182,
           "temperature": 65
           "core_clock": 1518,
           "core utilization": 100,
           "fan": 34,
           "hashrate": 1490,
           "id": 1,
           "info": "GeForce GTX 1080 Ti 11178 MB",
           "power": 172,
           "temperature": 62
       }],
       "total_hashrate": 2989,
       "total_power_consume": 354
   },
   "start_time": 1532482659,
   "stratum": {
       "accepted share rate": 0.99,
       "accepted_shares": 99,
       "password": "",
       "rejected share rate": 0.01,
       "rejected shares": 1,
       "url": "btm.pool.zhizhu.top:3859",
       "use_ssl": false,
       "difficulty": "0003fffff",
       "latency": 65
   },
   "version": "v10.0"
}
```

FAO

BTM+ETH双挖时如何调整强度?

- 合适的双挖强度取决于 核心算力/显存带宽 这个比例。
- 显存带宽占比较低的卡,如1070ti,可以适当降低双挖强度。反之如1060等卡,可以尝试增大双挖强度。
- 显存带宽占比会随着核心和显存超频数值不同而变化。
- 用户需根据卡的型号、超频、电费、当前币价等综合考虑需要采用的双挖强度。

为什么我的矿池算力比本地算力低?

- 矿池的显示算力 = 本地实际算力 x (1.0 手续费比例0.03 本地跳过提交的过期share率) x (1.0 矿池过期 拒绝率 ± 误差率)
- 本地实际算力: 挖矿程序中显示的 Hashrate
- 本地跳过提交的过期share率:源于挖矿程序中对 nonce 值计算采用批处理,若在批处理任务计算完成后,有可以提交的share,但此时矿池已经下发新的任务(New Job),则会跳过该过期share的提交(Skip expired submit),即使提交到矿池也会被拒绝掉(reject)。跳过的share数量占全部share的比例即为本地跳过提交的过期share率。
- 矿池的过期拒绝率: 从挖矿程序发现share向矿池提交,到矿池验证完成这段时间内,若矿池任务有更新,会导致本次提交的share过期被拒绝。从其产生的原因看,若要改善矿池的过期拒绝率,需用户优化网络部署,减小矿机到矿池之间的网络延迟; 同时矿池也需要尽量快的做nonce值的验证。
- 误差率: 矿池的显示算力,来源于矿池根据其设定的挖矿难度以及用户矿机提交的有效share数推算而得。 而挖矿过程中,发现有效 nonce 获得share在短期内有运气成分,造成误差(偏高偏低都有可能),理论上挖矿时间越长误差率越低。所以对比矿池算力和本地算力应采用 矿池24小时的平均算力 来减小运气因素导致的差别。

为什么会出现CUDA错误导致内核重启?

- 驱动版本过低会导致 CUDA error: insufficient driver ,请更新驱动版本,满足<u>使用方法</u>部分的版本要求。
- 当核心超频过度,或者显卡本身的核心体质不好时,会因为显卡内部计算错误,导致出现各种的CUDA错误。 此时应该尝试降低核心频率、降低功耗,再做尝试。

显卡超频参数应如何设置才能更好的挖BTM?

- Bytom挖矿主要依靠GPU核心(相对而言,ETH挖矿则更依靠显存带宽),因此若需超频应该增大核心频率,一般建议核心+100~+200。
- 由于主要依赖核心,因此矿工在实际挖矿中可以通过将显存调整为-500,基本不会影响BTM的挖矿算力(仅供参考,以实测为准)。
- 如果限制了功耗在100%以下,此时降低显存频率甚至可以带来算力的提升(因为功耗限制,降显存频率以后可以有更多的电能共给到GPU核心)。

致谢

@earthGavinLee

修改记录

v12.3(2018-12-30)

• 修复双挖时ETH一定概率出现较多拒绝share的情况

v12.2(2018-12-26)

- 修复双挖强度 -di 较大时, ETH延迟拒绝率较高的问题
- 完善web监控页面对双挖的显示
- 修复部分潜在的bug

v12.1(2018-12-24)

- 完善ETH协议对鱼池pps+模式的支持
- 新增ETH对NiceHash协议的支持(url协议头用 ethnh)

- rest api增加双挖的算力内容(网页监控暂时还没有)
- 修复部分潜在的bug

v12.0(2018-12-19)

- 新增BTM+ETH双挖
- 降低对显卡驱动版本的要求,最低可用377版本驱动
- 暂时去掉对XMR挖矿的支持
- 完善配置文件启动
- 矿池参数增加默认协议头

v11.0(2018-12-12)

- 大幅提升BTM算力
- 加入对ETH、XMR挖矿的支持
- 优化新任务的处理,提高矿池端实际收益
- 带颜色的日志输出
- 加入对备用矿池的支持
- BTM开发手续费降为2%

v10.0(2018-10-03)

• 提升算力

v9.0(2018-08-28)

- 提升算力30%左右
- 稳定性提升

v8.0(2018-08-17)

- 提升算力10%-15%
- 优化本地提交Skip率过高造成本地与矿池算力差距较大的问题,提升矿池实际算力1%-2%
- 增加矿池延迟显示
- 增加矿池难度显示
- 完善API监控页面