StockAgent · Sistema de Inventario y Control Logístico

Manual de Procedimiento y Uso de Botones (Rol Picker)

Perfil de Aplicación: Rol Picker (Preparación de Pedidos, Recepción Express y Despachos)

Guía técnica y operativa botón por botón: botonera express (Ingreso, Egreso y Descontar Mercado Libre), recepción de mercadería de fábrica con remito, pedidos a planta productora, transferencias masivas a Mercado Full, conteo físico ciego de inventario y consulta de stock en tiempo real.

Tabla 1

Ficha Técnica de Control Documental y Aprobación Institucional

Código Documental:	MAN-PROC-PCK-2026	**Versión Vigente:**	v3.0.0
Fecha de Vigencia:	06/11/2026	**Estado del Documento:**	Aprobado / Nivel Producción
Elaborado por:	Gregory Rodriguez	**Revisado por:**	
Aprobado por:		**Clasificación de Seguridad:**	Información Interna Confidencial

Nota. Sistema de Gestión Documental de UltraTech S.A. Conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022.

Tabla 2

Historial de Versiones y Trazabilidad de Cambios del Manual

Versión	Fecha	Responsable	Descripción Detallada del Cambio / Actualización	Aprobador
v1.0.0	15/01/2026	Dev Team	Lanzamiento inicial en arquitectura monopuesto de escritorio.	Gerencia
v1.5.0	10/05/2026	Logística / TI	Incorporación de Mercado Libre DOCX, Rótulos QR continuos y SQLite WAL.	Operaciones
v2.0.0	18/08/2026	Dev Team	Servidor LAN HTTPS Multi-equipo, PWA offline-first y cliente móvil Flutter nativo.	Dirección TI
v3.0.0	06/11/2026	Gregory Rodriguez	Manuales procedimentales botón por botón, auditoría de Cierres de Operarios descendente y nuevas hojas de ruta.	

Nota. Control de versiones gestionado bajo la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

1. Principios de Segregación SoD y Responsabilidades del Rol Picker

El **Picker** es el rol operativo especializado en la agilidad de los movimientos físicos y digitales del inventario. Bajo el principio de Segregación de Funciones (SoD) de la Norma ISO/IEC 27001, el usuario Picker cuenta con permisos enfocados estrictamente en el flujo de mercadería: entradas rápidas, salidas tipificadas, despachos de Mercado Libre y Mercado Full, ingresos con remito de fábrica y conteos ciegos de inventario físico. Tiene restringido el acceso a la administración de cuentas IAM, configuraciones técnicas de sistema y aprobación de cierres de auditoría general.

2. Panel de Acceso Rápido (Botonera Trío Express)

Ubicada en la parte superior de la interfaz, presenta en primer lugar el acceso directo a **Descontar Mercado Libre**, seguido de las operaciones express de **Ingreso de Stock** y **Egreso de Stock** para máxima velocidad de preparación:

[■■ Descontar ML] BOTÓN: ■ DESCONTAR MERCADO LIBRE	Sección / Módulo: *ACCESO RÁPIDO (CABECERA)*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Apertura directa y prioritaria del módulo de lectura y procesamiento de etiquetas/órdenes de Mercado Libre para picking y deducción instantánea.	**2. Registros y archivos que modifica:** Actualiza 'productos' y asienta la orden de venta con trazabilidad.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón amarillo **'Descontar ML'** ubicado en primera posición en la cabecera. **2.** Pegar el texto o escanear el remito/etiqueta de la venta de Mercado Libre. **3.** El sistema extrae SKU y unidades; verificar en pantalla. **4.** Pulsar **'Procesar y Descontar'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Descuento automático de las existencias vendidas y orden despachada. **5. Reglas y Advertencias:** Protección con soft-locks para evitar doble despacho de una misma orden.

[■ Entrada] BOTÓN: ■ ENTRADA RÁPIDA (INGRESO)	Sección / Módulo: *ACCESO RÁPIDO (CABECERA)*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Recepción express de productos por devoluciones, reingresos o sobrantes con escáner de código de barras y motivo obligatorio.	**2. Registros y archivos que modifica:** Incremento en tabla 'productos' de SQLite, 'stock_movements' y 'logs_auditoria'.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón verde **'Entrada'** en la cabecera. **2.** Escanear el código de barras o ingresar el SKU. **3.** Digitar la cantidad e indicar el motivo del ingreso. **4.** Pulsar **'Confirmar Entrada'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Aumento inmediato en stock y registro de auditoría con identificación del Picker. **5. Reglas y Advertencias:** Motivo y cantidad estrictamente obligatorios.

[■ Salida] BOTÓN: ■ SALIDA RÁPIDA (EGRESO)	Sección / Módulo: *ACCESO RÁPIDO (CABECERA)*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Baja express de stock por roturas, mermas de depósito, muestras comerciales o entrega inmediata en mostrador.	**2. Registros y archivos que modifica:** Descuento en SQLite y asiento tipificado en 'stock_movements' y auditoría.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón ámbar **'Salida'** en la cabecera. **2.** Escanear código del artículo o buscar por descripción. **3.** Ingresar cantidad y seleccionar motivo tipificado. **4.** Pulsar **'Confirmar Salida'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Disminución de existencias y comprobante digital. **5. Reglas y Advertencias:** Alerta preventiva si la cantidad solicitada supera el stock disponible.

3. Módulo: STOCK Y OPERACIONES DE MERCADERÍA (Botón por Botón)

[■] BOTÓN: INGRESO DE FÁBRICA (RECEPCIÓN CON REMITO)	Sección / Módulo: *OPERACIONES DE MERCADERÍA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Recepción formal de mercadería enviada desde la planta de producción o fábrica central, con validación de remito de entrega.	**2. Registros y archivos que modifica:** Incremento masivo de stock, tabla 'ingresos_fabrica' y bitácora de auditoría.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Ingreso de Fábrica'** en el panel lateral. **2.** Ingresar el número de remito y transportista. **3.** Cargar las cantidades recibidas por cada producto enviado por la planta. **4.** Pulsar **'Confirmar Recepción de Fábrica'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Comprobante de ingreso de fábrica y actualización de inventario consolidado. **5. Reglas y Advertencias:** El número de remito es verificado para evitar duplicaciones.

[■] BOTÓN: GENERAR PEDIDO A FÁBRICA	Sección / Módulo: *OPERACIONES DE MERCADERÍA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Emisión formal de solicitud de reposición de artículos hacia la planta manufacturera según necesidades de depósito.	**2. Registros y archivos que modifica:** Genera registro de pedido a fábrica y comprobante PDF / Excel.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Generar Pedido a Fábrica'**. **2.** Seleccionar los productos a reponer y las unidades requeridas. **3.** Revisar el consolidado y pulsar **'Emitir Solicitud'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Documento oficial de solicitud de reposición despachado por correo o impreso. **5. Reglas y Advertencias:** Las cantidades deben ser números enteros positivos mayores a cero.

[■] BOTÓN: DESCONTAR MERCADO FULL	Sección / Módulo: *OPERACIONES DE MERCADERÍA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Módulo especializado para preparar y descontar lotes de mercadería enviados masivamente a las bodegas de fulfillment de Mercado Libre (Mercado Full).	**2. Registros y archivos que modifica:** Deduce el stock del depósito local y genera el comprobante de transferencia a bodega externa.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Descontar Mercado Full'**. **2.** Ingresar o importar el listado de envío Full con los SKUs y cantidades a remitir. **3.** Validar el total de bultos y pulsar **'Confirmar Envío Full'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Comprobante de despacho a Mercado Full con saldo actualizado en depósito. **5. Reglas y Advertencias:** Verifica disponibilidad previa de existencias en el depósito propio antes de autorizar la salida.

[■] BOTÓN: CARGA DE STOCK FÍSICO (INVENTARIO CIEGO)	Sección / Módulo: *OPERACIONES DE MERCADERÍA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Módulo de conteo ciego de inventario: permite al Picker ingresar las cantidades físicas contadas en los estantes sin ver el saldo del sistema, garantizando imparcialidad.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla 'stock_fisico_relevamientos' con fecha, hora, usuario Picker y unidades contadas.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Carga de Stock Físico'**. **2.** Recorrer los pasillos y escanear cada producto en su estantería. **3.** Digitar el número exacto de unidades presentes físicamente. **4.** Pulsar **'Finalizar y Enviar Conteo a Supervisión'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Planilla de relevamiento asentada para posterior comparación y ajuste por Administración. **5. Reglas y Advertencias:** El Picker no puede alterar el saldo maestro directamente; su función es registrar la evidencia física fiel.

[■] BOTÓN: VER STOCK EN TIEMPO REAL	Sección / Módulo: *CONSULTA Y AYUDA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Consulta ágil del inventario con buscador por SKU, código o descripción para verificar saldos y ubicación física sin salir de la operativa.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno (consulta de solo lectura).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Ver Stock'**. **2.** Escribir parte del nombre o código del producto. **3.** Visualizar existencias, stock de seguridad y ubicación en racks.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Localización y disponibilidad inmediata del artículo solicitado. **5. Reglas y Advertencias:** Actualización en vivo conforme otros operarios registran despachos.

[■] BOTÓN: PALETA DE COMANDOS PICKER (F2)	Sección / Módulo: *CONFIGURACIÓN Y ACCESOS RÁPIDOS*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Lanzador instantáneo de funciones por teclado: pulsar F2 en cualquier pantalla para abrir directamente el diálogo de Entrada, Salida, Mercado Libre o Ver Stock.	**2. Registros y archivos que modifica:** Preferencia de interfaz.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Presionar la tecla **F2** en el teclado. **2.** Escribir 'entrada', 'salida', 'ml' o 'stock'. **3.** Presionar Enter para saltar inmediatamente a la pantalla deseada sin usar el ratón.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Velocidad récord en el empaque y preparación de envíos. **5. Reglas y Advertencias:** Disponible en todos los navegadores y clientes de escritorio.

Tarjeta de Referencia Rápida para Estaciones de Trabajo (Cheat Sheet)

Esta carilla sintética está diseñada para su impresión plastificada y exhibición directa en muelle de despacho y estaciones de picking:

Comando / Atajo	Acción Ejecutada	Contexto de Aplicación
Ctrl + K o F2	Abre la Paleta de Búsqueda Rápida de artículos en vivo.	Global en cualquier pantalla del sistema.

Enter (en lector)	Valida código de barra o QR leído por pistola óptica.	Inventario en Vivo y Carga de Remitos.
Esc	Cierra ventanas modales, diálogos emergentes o cancela.	Todos los formularios activos.
Beep 880 Hz (Agudo)	Transacción confirmada y stock descontado exitosamente.	Confirmación acústica en depósito ruidoso.
Beep 440 Hz (Medio)	Advertencia operativa: artículo en stock mínimo o cercano a quiebre.	Descuento de pedidos y alertas.
Beep 220 Hz (Grave)	Error crítico: Hash SHA-256 duplicado o comprobante ya ingresado.	Filtro anti-duplicados.
[■■] Deshacer	Revierte la última unidad escaneada sin desarmar el lote.	Escáner en vivo Mercado Libre.
Semáforo LED	Verde (<50ms), Amarillo (50-200ms) o Rojo (Desconectado / Offline).	Monitor de conectividad en cabecera.

Tabla 2

Formulario de Validación Institucional y Firmas Autorizadas (ISO 9001:2015 §7.5.2)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Desarrollo & Procesos de Software	*Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)*	*Dirección General de Operaciones y TI*
Nombre: Ing. Equipo de Desarrollo **Cargo:** Líder Técnico de Software **Fecha:** 06/11/2026	**Nombre:** Lic. Auditoría de Calidad **Cargo:** Auditor Líder ISO 9001 **Fecha:** 06/11/2026	**Nombre:** Dirección de Operaciones **Cargo:** Gerente General de TI y Logística **Fecha:** 06/11/2026
[RÚBRICA DIGITAL VALIDADA] *Ing. Dev Team Lead* SHA-256: 4a9fe821bc7d3a01...e4	**[SELLO DE CONFORMIDAD QA]** *Lic. Auditoría ISO 9001* Dictamen: CONFORME SIN OBJ.	**[AUTORIZACIÓN GERENCIAL]** *Dirección TI & Operaciones* Resolución: RES-2026-STK-088

Nota. Validación y suscripción electrónica conforme a los requerimientos de información documentada de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 7.5.2) y directrices de control interno SoD de ISO/IEC 27001.

Tabla 3

Matriz de Asignación y Distribución de Copias Controladas

Copia N°	Destinatario / Custodio	Área / Ubicación	Soporte / Formato	Tipo de Copia
Copia 01	Encargado de Depósito	Muelle de Carga y Despacho	Digital / Impreso	**Controlada**
Copia 02	Supervisor Administrativo	Oficina Central de Logística	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 03	Auditor Interno de Calidad	Oficina de Aseguramiento ISO	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 04	Repositorio Central de TI	Servidor LAN (`/documentacion/`)	Digital (.pdf)	**Maestra**
Copia 05	Personal Operativo y Consulta	Terminales Web y Móviles	Pantalla (HTML / PDF)	No Controlada

Nota. Las copias marcadas como 'Controlada' están sujetas a retiro y sustitución automática ante la promulgación de nuevas versiones del manual.