





- 1.实验报告如有雷同,雷同各方当次实验成绩均以0分计。
- 2. 当次小组成员成绩只计学号、姓名登录在下表中的。
- 3.在规定时间内未上交实验报告的,不得以其他方式补交,当次成绩按0分计。
- 4.实验报告文件以PDF格式提交。

院系	计算机学院	班	<u> </u>		组长	林隽哲
		级				
学号	<u>21312450</u>	22365043		22302056		
学生	林隽哲	江颢怡		刘彦凤		

OSPF 实验

【实验题目】OSPF 路由协议实验

【实验目的】

通过在路由器上配置 OSPF 多区域,实现不同网络的互联。

【实验内容】



图 1 实验拓扑图

- 1. 阅读实验教程 P246-247,掌握 OSPF 路由协议基本概念。
- 2. 阅读实验教程 P247-P250,掌握 OSPF 数据包类型和工作过程。
- 3. 阅读实验教程 P251-P252, 了解 OSPF 基本配置命令。
- 4. 按照如上图 1 实验拓扑图(两组组队)完成 OSPF 路由协议实验。具体实验步骤请参考(但不完全一致)教材 P255 的实验 7-4 "OSPF 多区域"。回答教材实验 7-4 步骤 1、步骤 7 和步骤 8 的问题。重要实验过程和结果请截图。

【实验原理】

OSPF 实现动态路由学习和更新的过程

- 1. 建立邻居关系 (Neighbor Discovery)
 - 。 路由器通过向其直接连接的网络发送 Hello 包 来发现其他 OSPF 路由器。
 - 。 如果配置一致(如区域 ID、Hello 间隔时间等),它们会建立邻居关系。

2. 建立邻接关系 (Adjacency Formation)

- 。 部分邻居之间会建立更紧密的 **邻接关系(Adjacency)**,这些路由器将交换完整的路由信息。
- 。 邻接关系是通过交换以下信息建立的:
 - Hello 包:保持邻居关系的活跃性。
 - LSA (链路状态广告): 通告网络拓扑的具体信息。
 - LSDB (链路状态数据库): 每台路由器维护一个 LSDB, 包含整个网络的拓扑信息。

3. **计算路由表 (Route Calculation)**

- \circ OSPF 使用 **Dijkstra 最短路径算法** 计算从本路由器到其他网络的最优路径。
- 。 计算结果存储在 路由表 (Routing Table) 中,用于实际数据转发。

4. 动态更新

- 。 当网络拓扑发生变化 (如链路断开或新增) , OSPF 路由器会生成新的 LSA 并传播。
- 。 路由器会更新 LSDB 并重新计算路由表,实现动态调整。

【实验步骤】

分析:本实验的预期目标是通过配置动态路由协议 OSPF,自动学习网段的路由信息,实现多区域间 网络的互连互通。



步骤 1:

- (1) 按照拓扑图配置 PC1 和 PC2 的 IP 地址、子网掩码、网关,并测试它们的连通性。
- (2) 在路由器 R1、R2、R3、R4 上执行 show ip route 命令,记录各路由器的路由表信息。 R1 初始路由表: R2 的初始路由表:

```
10-RSR20-1>enable 14
                                                                                                                                                                                                             10-RSR20-2>en 14
 Password:
10-RSR20-1#show ip route
                                                                                                                                                                                                               assword
                                                                                                                                                                                                                0-RSR20-2#configure terminal
                  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP

O - OSPF, IA - OSPF inter area

NI - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default
                                                                                                                                                                                                              Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/7.
                                                                                                                                                                                                              10-RSR20-2(config)#show ip route
                                                                                                                                                                                                              Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
                                                                                                                                                                                                                             C - connected, 5 - static, R - RLT, B - Ber
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, M2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, sur IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default
Gateway of last resort is no set
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
C 192.168.1.1/32 is local host.
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial 2/0
C 192.168.2.1/32 is local host.
0 192.168.3.0/24 [110/51] via 192.168.2.2, 01:06:24, Serial 2/0
                                                                                                                                                                                                               Sateway of last resort is no set
                                                                                                                                                                                                               10-RSR20-2(config)#
```

R4 的初始路由表:

```
C - commected. S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSFP, IA - OSFP inter area
NI - OSFP RSSA external type 1, N2 - OSFP NSSA external type 2
E1 - OSFP external type 1, E2 - OSFP external type 2
i - IS-IS. sur - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default
      ateway of last resort is no set
192.168.2.0/24 is directly connected. GigabitEthernet 0/0
192.168.2.1/32 is local host.
192.168.3.0/24 is directly connected. Serial 2/0
192.168.3.2/32 is local host.
192.108.3.2/32 is local host.
C 192.168.30.0/24 is directly connected. GigabitEthernet 0/1
C 192.168.30.1/32 is local host.
```

步骤 2: 路由器 R1 的配置

```
R1#configure terminal
 R1 (config) # interface serial 2/0
 R1(config-if)#ip add 202.103.1.1 255.255.255.0
 R1(config-if) # no shut
 R1(config-if)#exit
 R1 (config) # interface gigabitethernet 0/0
 R1(config-if) #ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
 R1(config-if)#no shut
 R1(config-if)#exit
 R1 (config) # interface loopback 1
 R1 (config-if) # ip add 1.1.1.1 255.255.255.0
 R1(config-if)#end
10-RSR20-1>enable 14
Password:
10-RSR20-1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
         ia - IS-IS inter area, * - candidate default
Gateway of last resort is no set
     192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/1 192.168.1.1/32 is local host.
      192.168.2.0/24 is directly connected, Serial 2/0
     192.168.2.1/32 is local host.
192.168.3.0/24 [110/51] via 192.168.2.2, 01:06:24, Serial 2/0
10-RSR20-1#
```

步骤 3: 路由器 R2 的配置



R2#configure terminal

R2(config)#interface serial 2/0

R2(config-if) # ip add 202.103.1.2 255.255.255.0

R2(config-if) # no shut

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface serial 1/0

R2(config-if) #ip add 202.103.2.1 255.255.255.0

R2(config-if) # no shut

R2(config-if)#exit

R2(config) # interface loopback 1

R2(config-if) # ip add 2.2.2.2 255.255.255.0

R2(config-if)#end

R2 配置后的端口 IP 和状态表:

10-RSR20-2 (config)#show ip in b

Interface IP-Address(Pri) IP-Address(Sec) Status Protocol Serial 2/0 no address no address down Serial 3/0 down down no address no address 202.103.2.1/24 no address GigabitEthernet 0/0 down down GigabitEthernet 0/1 202.103.1.2/24 no address down down 2.2.2.2/24 Loopback 1 no address up up VLAN 1 no address down no address up 10-RSR20-2(config)#

步骤 4: 路由器 R3 的配置

R3#configure terminal

R3(config)#interface serial 1/0

R3(config-if)#ip add 202.103.2.2 255.255.255.0

R3(config-if) # no shut

R3(config-if)#exit

R3(config)#interface serial 2/0

R3(config-if) #ip add 202.103.3.1 255.255.255.0

R3(config-if) # no shut

R3(config-if)#exit

R3(config)#interface loopback 1

R3(config-if) #ip add 3.3.3.3 255.255.255.0

R3(config-if)#end

配置之后的端口 IP 和状态:

11-RSR20-1#show ip interface b	rief		
Interface	IP-Address(Pri)	<pre>IP-Address(Sec)</pre>	Status
Serial 2/0	192.168.3.1/24	no address	up
SIC-3G-WCDMA 3/0	no address	no address	up
GigabitEthernet 0/0	202.103.2.2/24	no address	down
GigabitEthernet 0/1	202.103.3.1/24	no address	up
Loopback 1	3.3.3.3/24	no address	up
Loopback 10	no address	no address	up
VLAN 1	no address	no address	up



R4#configure terminal

R4(config)#interface serial 2/0

R4(config-if) #ip add 202.103.3.2 255.255.255.0

R4(config-if) # no shut

R4(config-if)#exit

R4(config)#interface gigabitethernet 0/0

R4(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

R4(config-if) # no shut

R4(config-if)#exit

R4(config) # interface loopback 1

R4(config-if)#ip add 4.4.4.4 255.255.255.0

R4(config-if)#end

配置后的端口 IP 和状态信息:

11-RSR20-2#show ip interface brief

IP-Address(Sec) Interface IP-Address(Pri) Protocol Serial 2/0 192.168.3.2/24 no address up Serial 3/0 down down no address no address GigabitEthernet 0/0 192.168.2.1/24 no address up up GigabitEthernet 0/1 202.103.3.2/24 no address up up Loopback 1 4.4.4.4/24 no address up up VLAN 1 no address no address down up 11-RSR20-2#

步骤 6: 路由器 R1~R4 的路由配置

路由器 R1:

R1 (config) # router ospf 1

R1 (config-ospf) #net 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1

R1 (config-ospf) #net 202.103.1.0 0.0.0.255 area 1

R1(config-ospf) # net 1.1.1.0 0.0.0.255 area 1

路由器 R2:

R2 (config) # router ospf 2

R2(config-ospf) # net 202.103.1.0 0.0.0.255 area 1

R2(config-ospf) # net 202.103.2.0 0.0.0.255 area 0

R2(config-ospf) # net 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0 路由器 R3:

R3(config) # router ospf 3

R3(config-ospf) # net 202.103.2.0 0.0.0.255 area 0

R3(config-ospf) # net 202.103.3.0 0.0.0.255 area 2

R3(config-ospf) # net 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0

路由器 R4:

R4(config) # router ospf 4

R4(config-ospf) # net 202.103.3.0 0.0.0.255 area 2

R4(config-ofps) # net 192.168.2.0 0.0.0.255 area 2

R4(config-ospf) # net 4.4.4.0 0.0.0.255 area 2

步骤 7: 实验验证

分析路由器 R1 的路由表,表中有几个 O 条目?是如何产生的?

R1#sh ip route



6个 OSPF 条目,通过动态路由协议 OSPF 产生。相比于原来的路由表,新增了很多 O 条目,这些是通过动态路由协议 OSPF 学习到的。

请解读邻居信息,指出路由器 R2 的邻居。

R2#sh ip ospf nei

```
10-RSR20-2#sh ip ospf nei

OSPF process 2, 2 Neighbors, 2 is Full:
Neighbor ID Pri State BFD State Dead Time Address Interface
1.1.1.1 1 Full/DR - 00:00:37 202.103.1.1 GigabitEthernet 0/1
3.3.3.3 1 Full/DR - 00:00:33 202.103.2.2 GigabitEthernet 0/0
```

分析路由器 R3 的路由表, 表中有几个 O 条目? 是如何产生的?

R3#sh ip ospf nei

有 4 个 OSPF 条目,是通过动态路由协议 OSPF 产生的。

解释路由表的 O 条目信息: O 代表区域内路由, O IA 代表区域间路由(inter-area), [110/3]代表的是距离 110 和度量 3,度量越小优先级越高。从左往右第一个 IP 代表目的 IP, via ip 表示达到目的 IP 的路由器下一条地址。最后加端口,代表数据是从哪个端口转发出去的。

请解读邻居信息,指出路由器 R3 的邻居。

R3#sh ip ospf nei





```
11-RSR20-1#sh ip ospf nei

OSPF process 3, 2 Neighbors, 2 is Full:
Neighbor ID Pri State BFD State Dead Time Address Interface
2.2.2.2 1 Full/BDR - 00:00:37 202.103.2.1 GigabitEthernet 0/0
4.4.4.4 1 Full/BDR - 00:00:34 202.103.3.2 GigabitEthernet 0/1
```

分析路由器 R4 的路由表,表中有几个 O 条目?是如何产生的?

R4#sh ip route

有6个O条目,是通过动态路由协议OSPF产生的。


请解读邻居信息,指出路由器 R4 的邻居。

R4#sh ip ospf nei

```
11-RSR20-2(config)#sh ip ospf nei
OSPF process 4, 1 Neighbors, 1 is Full:
Neighbor ID Pri State BFD State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 1 Full/DR - 00:00:32 202.103.3.1 GigabitEthernet 0/1
```

步骤 8:连通性测试。

- (1)将此时的路由表与步骤1的路由表进行比较,有什么结论?
- (2)分析 traceroute PC1(或 PC2)的执行结果。



从 192.168.1.2 到 192.168.2.2 的 traceroute 执行结果如下图所示。注意这里的 traceroute,只显示了流经每个路由器的输入端口的 IP 地址,没有显示输出端口的。可以看到下面经过的路由器的路径,正确地实现了我们想要的搭建的网络。

```
PS C:\Users\D502〉 tracert 192.168.2.2
通过最多 30 个跃点跟踪
到 D52_33 [192.168.2.2] 的路由:

2 1 (1 臺秒 〈1 臺秒 〈1 臺秒 202.103.1.2
(2 〈1 臺秒 〈1 臺秒 〈1 臺秒 202.103.2.2
(3 〈1 臺秒 〈1 臺秒 〈1 臺秒 202.103.2.2
(4 〈1 臺秒 〈1 臺秒 ~2 ms 202.103.3.2
:5 〈1 臺秒 〈1 臺秒 ~2 ms D52_33 [192.168.2.2]


2 限除完成。
PS C:\Users\D502\
```



(3) 测试连通性。



(4) 捕获数据包,分析 OSPF 头部结构。



OSPF 报文头部的关键字段如下:

版本号(Version):表示 OSPF 协议的版本号,此处为 OSPFv2,常用于 IPv4 网络。

数据报类型(Message Type):此处为 Hello Packet (1),说明 OSPF 报文是 Hello 报文,用于邻居发现与维持邻居关系。此外,还有 LSU(链路状态更新)、LSR(链路状态请求)等

包长度(Packet Length):表示整个 OSPF 报文的长度(单位:字节),包括头部和数据部分此处为 44 字节.

源 OSPF 路由器(Source OSPF Router): 表示发送此 OSPF 报文的路由器的 Router ID, 是路由器在 OSPF 域内的唯一标识。

区域 ID(Area ID): 标识发送方所在的 OSPF 区域。

检验和(Checksum): 用于验证 OSPF 报文的完整性,确保数据未被篡改。

身份认证类型(Auth Type):字段值: Null (0),表示当前 OSPF 报文未启用认证。

身份认证数据(Auth Data):由于未启用认证,此字段为空。

【实验反思和总结】

- 1、一开始经过 ping 测试各个端口的连通性的时候,排查了各种可能的问题,比如排查 show ip route,都没有找到原因。最后在执行了一键清命令之后,找到了原因,这说明可能的原因是网络本身的环境比较复杂,干扰了我们要搭建的网络。这提醒我们,在每次实验开始的时候,可以先清除上一组同学做实验搭建过的网络,避免对我们要搭建的网络产生干扰。
- 2、配置命令解读



R3#configure terminal

R3(config)#interface serial 1/0

R3(config-if)#ip add 202.103.2.2 255.255.255.0

R3(config-if) # no shut

R3(config-if)#exit

R3(config)#interface serial 2/0

R3(config-if) # ip add 202.103.3.1 255.255.255.0

R3(config-if) # no shut

R3(config-if)#exit

R3 (config) # interface loopback 1

R3(config-if) #ip add 3.3.3.3 255.255.255.0

R3(config-if)#end

No shut:在配置完 IP 之后,要加一个 no shut,保持端口的状态打开,否则端口的状态是关闭的。 Interface loopback:创建一个环回接口。这种接口和我们上面配置的物理接口(比如 Gi0/0)不同,它 是一种纯软件的虚拟接口,它的接口状态永远是 up 的,这是一个很重要的特性。

2)ospf 路由配置命令

R3(config) #router ospf 3

R3(config-ospf) # net 202.103.2.0 0.0.0.255 area 0

R3(config-ospf) # net 202.103.3.0 0.0.0.255 area 2

R3(config-ospf) #net 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0

Router ospf 3:这段代码配置了一个 OSPF, 指定编号为 3, 用了反掩码机制。

Net 202.103.2.0 0.0.0.255 area 0:将 202.103.2.0/24 网段接口加入 OSPF 的 Area 0 区域,下同。

3、为什么要设置 loopback , 它有什么用处?

Router ID 在 OSPF 中的作用: OSPF 协议使用 Router ID 作为其邻居关系建立的基础。在 LSA(链路状态通告)中,Router ID 用来标识发布该通告的路由器。Router ID 的唯一性可以避免拓扑结构中路由信息的混淆。

- 一旦 Router ID 被选定,通常不会轻易改变,除非手动重新配置或设备重启。
- 通过手动配置或使用 Loopback 接口,可以确保 Router ID 的长期稳定。

学号	学生	自评分
<u>21312450</u>	林隽哲	<u>100</u>
<u>22365043</u>	江颢怡	<u>100</u>
<u>22302056</u>	刘彦凤	<u>100</u>