



- 1.实验报告如有雷同,雷同各方当次实验成绩均以0分计。
- 2. 当次小组成员成绩只计学号、姓名登录在下表中的。
- 3.在规定时间内未上交实验报告的,不得以其他方式补交,当次成绩按0分计。
- 4.实验报告文件以PDF格式提交。

院系	计算机学院	班 级	<u>计科二班</u>		组长	林隽哲
学号	<u>21312450</u>	<u>22365043</u>		<u>22302056</u>		
学生	<u>林隽哲</u>	江颢怡		刘彦凤		
自评分	<u>100</u>	<u>100</u>		<u>100</u>		

## RIP 实验

## 【实验题目】RIP 路由协议实验

### 【实验目的】

- 1. 掌握 RIP 路由协议基本概念
- 2. 掌握 RIP 数据包类型和工作过程
- 3. 了解 RIP 基本配置命令
- 4. 通过在路由器上配置 RIP, 实现不同网络的互联

#### 【实验内容】




图 1 实验拓扑图

- 1. 阅读实验教程 P235-241, 7.3 RIP 路由,掌握 RIP 路由协议基本概念和工作过程。
- 2. 阅读实验教程 P242,了解 RIP 基本配置命令。
- 3. 按图 1 (两组组队) 完成 RIP 路由协议实验。具体实验配置请参考(但不完全一致)教材 P244 的 实验 7-2 步骤(2)、步骤(3)-(4)和步骤(6)-(7) 。

#### 【实验步骤】

1. 使用 show ip route 命令,查看 R3 与 R4 在未配置 RIP 时的路由表,并记录。

```
RSR20-1#show ip route

es: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
0 - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default

eway of last resort is no set
192.168.5.16/28 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
192.168.5.18/32 is local host.
202.103.2.32/28 is directly connected, Serial 2/0
202.103.2.33/32 is local host.
RSR20-1#
```



图 1 R3 未配置 RIP 时的路由表(此时已经配置了实验拓扑与路由器端口)

```
2-RSR20-2(config)#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP

0 - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is no set

C 202.103.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0

C 202.103.1.1/32 is local host.

C 202.103.2.32/28 is directly connected, Serial 2/0

C 202.103.2.34/32 is local host.
2-RSR20-2(config)#
```

图 2 R4 未配置 RIP 时的路由表(此时已经配置了实验拓扑与路由器端口)

### 2. 按照图 1 配置所有设备,并在路由器上配置 RIP v2 协议。

### (1) 配置路由器 R1

```
O3-RSR20-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
O3-RSR20-1(config)#
O3-RSR20-1(config)#int giga 0/0
O3-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip addr 172.16.1.1 255.255.255.0
O3-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shutdown
O3-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
O3-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
O3-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#ip addr 172.16.2.1 255.255.255.0
O3-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#no shut
O3-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#exit
    03-RSR20-1#conf ter
  Interface
Serial 2/0
SIC-3G-WCDMA 3/0
GigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet 0/1
                                                                                                                                                                                  IP-Address(Pri)
172.16.2.1/24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     IP-Address(Sec)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Protocol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Status
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   no address
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        up
                                                                                                                                                                                  no address
172.16.1.1/24
no address
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    no address
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          up
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  no address
no address
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          down
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       down
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         down
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       down
                                                                                                                                                                                    no address
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     no address
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         up
    03-RSR20-1(config)#_
```

#### 图 3 配置路由器 R1 端口

```
03-RSR20-1(config)#router rip
03-RSR20-1(config-router)#version 2
03-RSR20-1(config-router)#no auto-summary
03-RSR20-1(config-router)#network 172.16.1.0 255.255.255.0
03-RSR20-1(config-router)#network 172.16.2.0 255.255.255.0
103-RSR20-1(config-router)#exit
03-RSR20-1(config)#
```

图 4 在 R1 上配置 RIPv2 协议

### (2) 配置路由器 R2

```
% Invalid input detected at '^', marker.
3-RSR20-2(config-if-Serial 2/0)#no shut
3-RSR20-2(config-if-Serial 2/0)#exit
3-RSR20-2(config)#int giga 0/0
3-RSR20-2(config)#int giga 0/0
3-RSR20-2(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip addr 192.168.5.17 255.255.255.240
3-RSR20-2(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ho shut
3-RSR20-2(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exti
% Unknown command.
3-RSR20-2(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
3-RSR20-2(config)#show ip int b
 Interface
Serial 2/0
Serial 3/0
                                                                                     IP-Address(Pri)
                                                                                                                                           IP-Address(Sec)
                                                                                                                                                                                                  Status
                                                                                                                                                                                                                                                             Protocol
                                                                                   17-Address (717)
172.16.2.2/24
no address
192.168.5.17/28
no address
no address
                                                                                                                                          no address
no address
no address
no address
                                                                                                                                                                                                 up
down
                                                                                                                                                                                                                                                             up
down
 Serial 3/0
GigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet 0/1
VLAN 1
3-RSR20-2(config)#
                                                                                                                                                                                                  down
down
                                                                                                                                                                                                                                                             down
                                                                                                                                           no address
                                                                                                                                                                                                  up
```



#### 图 5 配置路由器 R2 端口

```
3-RSR20-2(config)#router rip
3-RSR20-2(config-router)#version 2
3-RSR20-2(config-router)#no auto-summary
3-RSR20-2(config-router)#network 172.16.2.0 255.255.255.0
3-RSR20-2(config-router)#network 192.168.5.16 255.255.255.240
3-RSR20-2(config-router)#exit
3-RSR20-2(config)#
```

图 6 在 R2 上配置 RIPv2 协议

#### (3) 配置路由器 R3

```
12-RSR20-1>en 14
Password:
12-RSR20-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
12-RSR20-1(config)#int giga 0/0
12-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#$68.5.18 255.255.255.240
12-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shut
12-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
12-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
12-RSR20-1(config)#int s 2/0
12-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#ip addr 202.2.33_255.255.255.240
% Invalid input detected at '^' marker.
12-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#ip addr 202.103.2.33 255.255.255.240 12-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#no shut 12-RSR20-1(config-if-Serial 2/0)#exit 12-RSR20-1(config)#show ip int b
                                                                                     IP-Address(Pri)
202.103.2.33/28
no address
192.168.5.18/28
Interface
Serial 2/0
SIC-3G-WCDMA 3/0
                                                                                                                                                                                                                                                               Protocol
                                                                                                                                            IP-Address(Sec)
                                                                                                                                                                                                   Status
                                                                                                                                            no address
                                                                                                                                                                                                    up
                                                                                                                                                                                                                                                                up
down
                                                                                                                                            no address
no address
                                                                                                                                                                                                   up
down
GigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet 0/1
VLAN 1
                                                                                                                                             no address
                                                                                   no address
no address
 12-RSR20-1(config)#
```

#### 图 7 配置路由器 R3 端口

```
Router3(config)#router rip
Router3(config-router)#version 2
Router2(config-router)#poison-reverse
Router3(config-router)#no auto-summary
Router3(config-router)#network 192.168.5.16 255.255.255.240
Router3(config-router)#network 202.103.2.32 255.255.255.240
```

图 8 在 R3 上配置 RIPv2 协议

## (4) 配置路由器 R4

```
2-RSR20-2(config)#int s 2/0
2-RSR20-2(config-if-Serial 2/0)#ip add 202.103.2.34 255.255.250
2-RSR20-2(config-if-Serial 2/0)#exit
2-RSR20-2(config-if-Serial 2/0)#int giga 0/0
2-RSR20-2(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip add 202.103.1.1 255.255.255.0
2-RSR20-2(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shut
2-RSR20-2(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shut
2-RSR20-2(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
2-RSR20-2(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exi
```

图 9 配置路由器 R4 端口



- 2-RSR20-2(config)#router rip
- 2-RSR20-2(config-router)#version
- % Incomplete command.
- 2-RSR20-2(config-router)#version 2
- 2-RSR20-2(config-router)#poison-reverse
- % Unknown command.
- 2-RSR20-2(config-router)#no auto-summary

在路由器 R2 上使用 debug ip rip 命令后,输出信息如下:

- 2-RSR20-2(config-router)#network 202.103.2.32 255.255.255.240
- 2-RSR20-2(config-router)#network 202.103.1.0 255.255.255.0

图 10 在 R4 上配置 RIPv2 协议

3. 配置 RIP 后,在路由器上,学会使用 debug ip rip 命令,对该命令的输出信息做分析。 debug ip rip 命令会输出 RIP 的详细运行信息,命令的使用方法如下:

```
Router#debug ip rip
                         # 开启调试
Router#undebug ip rip
                        # 关闭调试
Router#debug ip rip events # 查看 RIP 事件
```

\*Jan

∏an



## 分析如下:

### 1) 数据包接收信息:

- "RIP received packet from 192.168.5.18 len=44"含义: R2 从 IP 地址 192.168.5.18 接收到一个 RIP 数据包,长度为 44 字节。
- "Received version 2 response packet on GigabitEthernet 0/0"含义:在 GigabitEthernet 0/0 接口上接收到 RIPv2 的响应数据包。

#### 2) 路由更新处理:

- "RIP route update, protocol(4)"含义: RIP 正在处理路由更新,协议号为 4(表示 RIP)。
- "Old path is: nhop=192.168.5.18 routerc=192.168.5.18 intf=4"含义:显示更新前的路由信息。
- "New path is: nhop=192.168.5.18 routerc=192.168.5.18 intf=4"含义:显示更新后的路由信息。
- "Update timer schedule via interface Serial 2/0"含义: 通过 Serial 2/0 接口调度了一个更新定时器。

#### 2) 定时器操作:

- "cancel Route timer"含义:取消当前路由的定时器。
- "route timer schedule..."含义:为路由设置新的定时器。
- "Update timer expired via interface Serial 2/0"含义: Serial 2/0 接口的更新定时器到期。

## 4) 认证信息:

- "Both do not need auth, Auth ok"含义:双方都不需要认证,认证状态正常。

## 5) 路由通告准备:

- "Prepare to send MULTICAST response"含义:准备发送多播响应包。
- "Send packet to 224.0.0.9 Port 520 on GigabitEthernet 0/0"含义: 通过 GigabitEthernet 0/0 接口向 RIP 多播地址 224.0.0.9 的 520 端口发送数据包。

#### 6) 路由条目详情:

- "route-entry: 2 tag 0 ip 202.103.1.0 mask 255.255.255.0 nhop 0.0.0.0 metric 2"含义:显示一个路由条目的详细信息,包括标签、IP 地址、掩码、下一跳和度量值。(nhop 指的是 next hop)

### 7) 对等体操作:

- "Peer[192.168.5.18] remove timer schedule..."含义: 移除与 192.168.5.18 对等体相关的定时器。

调试信息的含义大致如上,不难看出 RIP 在路由器上正常运行。

## 4. 查看 4 台路由器的路由表,验证是否学习到了其他网段的路由信息。



#### 图 13 路由器 R2 的路由表

```
12-RSR20-1(config)#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        0 - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default
Gateway of last resort is no set
     172.16.1.0/24 [120/2] via 192.168.5.17, 00:19:49, GigabitEthernet 0/0
     172.16.2.0/24 [120/1] via 192.168.5.17, 00:19:49, GigabitEthernet 0/0
     192.168.5.16/28 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
     192.168.5.18/32 is local host.
     202.103.1.0/24 [120/1] via 202.103.2.34, 00:15:45, Serial 2/0
R
     202.103.2.32/28 is directly connected, Serial 2/0
     202.103.2.33/32 is local host.
12-RSR20-1(config)#
```

#### 图 14 路由器 R3 的路由表

```
2-RSR20-2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        0 - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default
Gateway of last resort is no set
    172.16.1.0/24 [120/3] via 202.103.2.33, 00:21:01, Serial 2/0
R
     172.16.2.0/24 [120/2] via 202.103.2.33, 00:21:01, Serial 2/0
     192.168.5.16/28 [120/1] via 202.103.2.33, 00:21:01, Serial 2/0
С
     202.103.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
     202.103.1.1/32 is local host.
     202.103.2.32/28 is directly connected, Serial 2/0
     202.103.2.34/32 is local host.
2-RSR20-2#
```

#### 图 15 路由器 R4 的路由表

#### 分析如下:

可以观察到四个路由其中均出现了带有其它网段信息的 R 类型的路由条目,说明了 4 台路由表均学习到了其它网段的路由信息。



5. 对比步骤 1 中路由器 R3 和 R4 的路由表,分析此时路由器 R3 和 R4 的路由表中的 R 条目是 怎样产生的?

#### R3 中新增了三条 R 类型路由:

- 1) 172.16.1.0/24 [120/2] via 192.168.5.17, GigabitEthernet 0/0
- 2) 172.16.2.0/24 [120/1] via 192.168.5.17, GigabitEthernet 0/0
- 3) 202.103.1.0/24 [120/1] via 202.103.2.34, Serial 2/0

其中前两条来自 R1 和 R2, 在 R2 通过 GigabitEthernet 0/0 发送到了 R3。R3 将这些路由添加到路由表,下一跳为 R2 的接口 IP (192.168.5.17)。

第三条来自 R4, 在 R4 通过 Serial 2/0 接口传播给 R3。R3 将此路由添加到路由表,下一跳为 R4 的接口 IP (202.103.2.34)。

### 6. 测试网络的连通性,分析 tracerout PC1(或 PC2)的结果。

PC2 ping PC1 的结果如下:




图 16 测试 PC1 与 PC2 的连通性

从 ping 的结果可以看出,PC1 与 PC2 正常连通。tracert 命令执行结果的图片丢失,其输出为从 PC2 一级级通过端口路由到 PC1,结果符合预期。

7. 捕获数据包,分析 RIP 封装结构,并给出从捕获的数据包中哪里可以查看到 RIP 版本号和发 布到的网段? RIP 包在 PC1 或 PC2 上能捕获到吗?

RIP 封装结构如下:




图 17 RIP 封装结构

在 wireshark 中可以看到 RIP 的数据包结构如下:






图 18 wireshark RIP 数据包结构

可以在 Routing Information Protocol 中看到 RIP 版本号和发布到的网段。

RIP包在PC1与PC2上都能够捕获到。

8. 进行拔线实验,拔掉任一根网线,在相关路由器上使用 debug ip rip 命令,查看实验拓扑中 链路状态发生改变时,路由表的前后信息对比及 debug 信息的变化,查看是否出现毒性反转?

拔掉路由器 R4 与 PC2 之间的连线,通过 debug ip rip 命令得到的信息如下:



```
172.16.2.5
*Oct 21 12:05:33: %7
                                    [RIP] Send packet to 224.0.0.9 Port 520 on GigabitEthernet 0/0
*Oct 21 12:05:35:
                           %7:
                                    [RIP] Update timer expired via interface Serial 2/0[202.103.2.34/28]
                                    [RIP] Update timer schedule via interface Serial 2/0[202.103.2.34/28] [RIP] Prepare to send MULTICAST response...
*Oct. 21 12:05:35: %7:
*Oct 21 12:05:35:
*Oct 21 12:05:35:
                                    [RIP]
                                            Building update entries on Serial 2/0
                                   202.103.1.0/24 via 0.0.0.0 metric 1 tag 0 [RIP] Send packet to 224.0.0.9 Port 520 on Serial 2/0
*Oct. 21 12:05:35: %7:
*Oct 21 12:05:35:
*Oct 21 12:05:37:
                           %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet 0/0, changed state to down. %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet 0/0, changed state to down.
*Oct 21 12:05:37:
*Oct 21 12:05:37: %7:
                                 NSM Message Header
*Oct 21 12:05:37: %7:
                                   VR ID: 0
*Oct 21 12:05:37: %7:
                                   VRF ID: 0
                                   Message type: Link Down (30)
Message length: 96
Message ID: 0x00000000
*Oct 21 12:05:37: %7:
*Oct 21 12:05:37: %7:
*Oct 21 12:05:37: %7:
*Oct 21 12:05:37: %7:
                                  NSM Interface
*Oct 21 12:05:37: %7:
                                   Interface index: 4
*Oct 21 12:05:37: %7:
                                   Name: GigabitEthernet 0/0
*Oct 21 12:05:37: %7:
*Oct 21 12:05:37: %7:
                                   Flags: 0x00001042
[RIP] Received interface[GigabitEthernet 0/0][vrf:0] DOWN event
*Oct 21 12:05:37:
                                    [RIP] Interface[GigabitEthernet 0/0] is downing
                                   [RIP] [202.103.1.0/24] RIP route disabling...
[RIP] [202.103.1.0/24] route timer schedule..
*Oct 21 12:05:37: %7
*Oct 21 12:05:37: %7:
                                    [RIP] Trigger timer Schedule, by instance 0
[RIP] [202.103.1.0/24] ready to add into kernel...
[RIP] NSM delete: IPv4 Route 202.103.1.0/24
*Oct 21 12:05:37:
*Oct 21 12:05:37: %7
*Oct 21 12:05:37: %7
                                   [RIP] Cancel all timers of interface GigabitEthernet 0/0[202.103.1.1/24]
[RIP] Interface[GigabitEthernet 0/0] is to be deleted
[RIP] GR: Remove graceful restart data of Interface GigabitEthernet 0/0, ifindex:4.
[RIP] Setsockopt IP_LEAVE_MEMBERSHIP success: GigabitEthernet 0/0
[RIP] Trickerping and the interface GigabitEthernet 0/0
*Oct 21 12:05:37:
*Oct 21 12:05:37:
                           %7
                           %7
*Oct 21 12:05:37: %7
*Oct 21 12:05:37: %7:
*Oct 21 12:05:39: %7:
                                    [RIP] Trigger timer expired, by instance 0
*Oct 21 12:05:39: %7
                                    [RIP] Prepare to send MULTICAST response.
                                    [RIP] Building update entries on Serial 2/0 [RIP] Skip route[172.16.1.0/24] in trigger
*Oct 21 12:05:39: %7
*Oct 21 12:05:39:
                                   [RIP] Skip route[172.16.2.0/24] in trigger
[RIP] Skip route[192.168.5.16/28]_in trigger
*Oct 21 12:05:39: %7:
*Oct 21 12:05:39:
                           %7
                                   202.103.1.0/24 via 0.0.0.0 metric 16 tag 0
[RIP] Skip route[202.103.2.32/28] in trigger
[RIP] Send packet to 224.0.0.9 Port 520 on Serial 2/0
*Oct 21 12:05:39:
*Oct 21 12:05:39: %7:
*Oct 21 12:05:39: %7:
*Oct 21 12:05:58:
                                   [RIP] RIP recveived packet, sock=32979 src=202.103.2.33 len=64
*Oct 21 12:05:58: %7:
*Oct 21 12:05:58: %7:
                                    [RIP] Received version 2 response packet on Serial 2/0 [RIP] Cancel peer[202.103.2.33] remove timer
*Oct 21 12:05:58:
                                    [RIP] Peer[202.103.2.33] remove timer shedule.
                                   [RIP] Both do not need auth, Auth ok
route-entry: family 2 tag 0 ip 172.16.1.0 mask 255.255.255.0 nhop 0.0.0.0 metric 3
*Oct 21 12:05:58: %7:
*Oct 21 12:05:58:
                                    route-entry: family 2 tag 0 ip 172.16.2.0 mask 255.255.255.0 nhop 0.0.0.0 metric 2 route-entry: family 2 tag 0 ip 192.168.5.16 mask 255.255.255.240 nhop 0.0.0.0 metric 1 [RIP] [172.16.1.0/24] RIP route update, protocol(4)
*Oct 21 12:05:58: %7:
*Oct 21 12:05:58: %7
*Oct 21 12:05:58:
*Oct 21 12:05:58:
*Oct 21 12:05:58:
                                    [RIP] Old path is: nhop=202.103.2.33 routesrc=202.103.2.33 intf=2
[RIP] New path is: nhop=202.103.2.33 routesrc=202.103.2.33 intf=2
                           9.7
*Oct 21 12:05:58: %7:
                                    [RIP] [172.16.1.0/24] RIP distance apply from 202.103.2.33!
                                            [172.16.1.0/24] cancel Route timer
[172.16.1.0/24] route timer schedule...
*Oct 21 12:05:58:
                           96.7
                                    [RTP]
*Oct 21 12:05:58:
                                    [RIP]
                                   [RIP] [172.16.2.0/24] RIP route update, protocol(4)
[RIP] Old path is: nhop=202.103.2.33 routesrc=202.103.2.33 intf=2
[RIP] New path is: nhop=202.103.2.33 routesrc=202.103.2.33 intf=2
[RIP] [172.16.2.0/24] RIP distance apply from 202.103.2.33!
[RIP] [172.16.2.0/24] cancel Route timer
*Oct 21 12:05:58: %7:
*Oct. 21 12:05:58:
                           %7:
*Oct 21 12:05:58:
*Oct 21 12:05:58: %7:
*Oct 21 12:05:58:
                           %7:
                                             [172.16.2.0/24] route timer schedule..
*Oct 21 12:05:58:
                                    [RIP]
                                   [RIP] [192.168.5.16/28] RIP route update, protocol (4)
[RIP] Old path is: nhop=202.103.2.33 routesrc=202.103.2.33 intf=2
*Oct 21 12:05:58:
*Oct 21 12:05:58: %7:
```

#### 分析如下:

从信息中我们可以看到: 202.103.1.0/24 via 0.0.0.0 metric 16 tag 0, 这是毒性反转的关键步骤。路由器将断开链路相关的网段(202.103.1.0/24)标记为不可达(metric 16),准备通告给邻居。

(另外值得一提的是,从各个[RIP] Skip 中我们可以看出路由器还用水平分割规则)

9. RIP v1 必须使用自动汇总,不支持不连续网络,请分析若使用 RIP v1,路由器 R1-R4 的路由表最终将会是怎样的?在这种情况下,PC1 和 PC2 是否仍可以联通?

若使用 RIPv1, 那么 202.103.2.32/28 与 202.103.1.0/24 将会被汇总, 随后导致路由失败, PC1 和 PC2 无法联通。