SQLiteマニュアル



SQLiteのダウンロードと、主にcsvデータの 扱い方を説明する資料となります.


I SQLiteダウンロード p2 - 5

Ⅱ SQLiteの動作確認 p6 - 8

p9 - 14 Ⅲ csvデータの扱い方

I SQLiteダウンロード - Windows

- 1. ブラウザからSQLiteの公式ページ[1]へアクセス.
- 2. 上部メニューから「Download」をクリック.





I SQLiteダウンロード - Windows

3. ダウンロードの一覧が表示されたら, 環境に合わせてコマンド ラインツールをダウンロードする. Windows10(64bit) 環境の場合, 「sqlite-tools-win32-x86-3380000.zip」をクリック.

Drece	ompiled Binaries for Li	nuv	1	
	sqlite-tools-linux-x86- 3380000.zip (2.13 MiB)	A bundle of command-line tools for managing SQLite database files, including the command-line shell program, the sqldiff program, and the sqlite3 analyzer program. (sha3: 64c487a27a3db9d7683654e43510682e6c5f6a65316593eead499fc11626201b)		Linux
Prece	ompiled Binaries for M	ac OS X (x86)		
	<u>sqlite-tools-osx-x86-</u> <u>3380000.zip</u> (1.50 MiB)	A bundle of command-line tools for managing SQLite database files, including the <u>command-line shell</u> program, the <u>sqldiff</u> program, and the <u>sqlite3 analyzer</u> program. (sha3: 43e10188b8d19f40654ebbd1dfc77511f9efba9a468085d67e913754d59ffc32)		Mac
Precompiled Binaries for Windows				
	<u>sqlite-dll-win32-x86-</u> <u>3380000.zip</u> (553.37 KiB)	32-bit DLL (x86) for SQLite version 3.38.0. (sha3: c19d707c1de9d30b2945605e08c51ea70993e583193dfab5dd85ced8877b3651)		
	<u>sqlite-dll-win64-x64-</u> <u>3380000.zip</u> (895.32 KiB)	64-bit DLL (x64) for SQLite version 3.38.0. (sha3: 38768abff31145f90f38e04b004989c226b1456a5d72a82175104dbad010289c)		
	<u>sqlite-tools-win32-x86-</u> <u>3380000.zip</u> (1.87 MiB)	A bundle of command-line tools for managing SQLite database files, including the <u>command-line shell</u> program, the <u>sqldiff.exe</u> program, and the <u>sqlite3 analyzer.exe</u> program. (sha3: 968813d415a78867ef67b16f704033d770c5f4436b1a58156863793eb140a15d)		Windows

ダウンロードが開始されたら、任意の場所に保存して下さい.

I SQLiteインストール - Windows

4. ダウンロードした圧縮ファイルを解凍し、任意のディレクトリに設置して下さい.この資料では、c:\Program Files\sqlite というディレクトリに設置しています.ダウンロードは以上で完了です.

sqlite3.exe


… コマンドラインツール.

sqldiff.exe

… **2**つのデータベースの差分 を分析する.

sqlite3_analyzer.exe

... データベースの分析結果 を表示する.



I SQLiteダウンロード - Mac & Linux (ubuntu)

Mac の場合

基本的に最初からSQLiteが入っています.

Linux(ubuntu)の場合

次のapt-getコマンドでSQLite3をインストールします.


sudo apt-get install -y sqlite3

sqlite3コマンドが /usr/bin にインストールされていることを確認して下さい.

name@ubuntu:~\$ which sqlite3 /usr/bin/sqlite3

II SQLiteの動作確認

1. コマンドラインツールである sqlite3.exe ファイルを設置した ディレクトリ(ここではc:¥Program Files¥sqlite)へ移動して コマンドプロンプト(Macではターミナル)を起動してください.



Windows では、アドレスバーに「cmd」 と入力し、Enterを押す.



※参考画像^[2]

Mac では、Finderでフォルダを右クリックし、「サービス」から「フォルダに新規ターミナル」を選択する.

II SQLiteの動作確認

2. コマンドプロンプトの場合,次のように開かれます.

```
C:¥Windows¥System32¥cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1526]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:¥Program Files¥sqlite>_
```

データベースに接続することで、SQLiteの動作確認をします. 試しに、test.sqlite3というデータベースを次のように作成します.

```
C:\text{Windows\text{\text{System}}32\text{\text{cmd.exe}} - \text{sqlite}3 \\
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1526]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\text{\text{\text{Program Files\text{\text{\text{sqlite}}}}} \text{\text{sqlite}3} \text{test.sqlite}3 \\
SQLite version 3.37.0 2021-11-27 14:13:22 \\
Enter ".help" for usage hints.

sqlite\text{\text{\text{sqlite}}} \text{\text{\text{sqlite}}}
```

プロンプト sqlite> が表示されていることで、SQLiteへの接続を確認します. 以降、講義で扱ったSQL文を実行できます.

Ⅱ SQLiteの動作確認 - Tips

Tips. コマンドの入力を誤ると、入力待ちとなることがあります.

...> # 入力待ち (継続行のプロンプト)

SQL文は末尾の「;」までを一文として認識するため,「;」を入力, Enter押下でプロンプト sqlite> に戻ります.


```
...> ;
sqlite>
```

SQL文の続きを入力すれば、実行することもできます.

```
...> # SQL文の続きを入力
-- 実行結果 --
sqlite>
```

Ⅲ csvデータの扱い方

配布資料「sqlite_manual.ipynb」に沿って、csvデータの扱い方に関して、重点的に補足します.「3. データベースの観察」 は講義で学んだSQL操作が基本となります.



Ⅲ csvデータの扱い方 1.データベースの新規作成・接続

まずは、データベースを新規作成し、接続します. (p6と同様) データベースが用意されている場合は接続し、「3. データベースの観察」へ.

SQLiteの起動

In: sqlite3 [データベース名].sqlite3

データベースに接続されます. データベースが存在しない場合は, 新規作成された上で接続されます.

また,各種設定内容を右のように確認しておきます.以降,設定を変更することがあるため,その際は適宜確認すると良いです.

各種設定内容(デフォルト)を確認

In: .show

Out: echo: off eqp: off

explain: auto headers: off mode: list nullvalue: ""

output: stdout

colseparator : " | "

rowseparator: "¥n"

stats: off

width:

filename: hoge.sqlite3 #DBファイル名

Ⅲ csvデータの扱い方 2. csvデータのインポート

csv形式のデータを扱うため、各種設定を変更します.

出力の表示形式を変更

In: .mode csv

区切り文字を変更(必要に応じて)

In: separator "[区切り文字, など]"

csvデータの読み込みは、.import コマンドを用いて実行します. インポート先のテーブルが存在しない場合、csvデータの1行目をカラムと みなしてテーブルが作成されます.

.mode コマンド – 出力の表示形式を設定

list 区切り文字* で区切り出力 (デフォルト)

csv カンマ区切りで出力

tabs タブ区切りで出力

column カラム毎に左揃えで出力

line 各カラム毎に行を変えて出力

html HTMLのTABLE形式で出力

insert INSERT文で出力

quote SQLリテラルで出力

tcl TCLのlist形式で出力

*区切り文字は.separatorコマンドで変更可能

csvデータのインポート

In: .import [ファイル名].csv <任意のテーブル名>

Ⅲ csvデータの扱い方 3. データベースの観察

ここでは、出力に必要となるデータベースの情報について確認します. データの抽出や加工については、**SQL**回の講義資料等を参照して下さい.

テーブル名を確認

In: .table

Out: <テーブル名1> <テーブル名2> ...

カラム名を確認 (テーブルのCREATE文)

In: schema <テーブル名>

データ型について

SQLiteには5種類のデータ型があります.

INTEGER … 符号付き整数 (1,2,3,4,6,8 Byte)

REAL ··· 浮動小数点 (8 Byte)

TEXT ··· 文字列

BLOB … Binary Large OBjectの略.

入力データのまま格納.

NULL … NULL値

Ⅲ csvデータの扱い方 4. csvデータのエクスポート

データをcsv形式で出力するために、各種設定を変更します.(一部、再掲)

ヘッダーとしてカラム名を表示

In: |.headers ON

出力の表示形式を変更

In: .mode csv

区切り文字を変更(必要に応じて)

In: separator "[区切り文字, など]"

出力先に任意のcsvファイルを設定

In: output [任意のファイル名].csv

先に紹介した .show コマンドを

.mode コマンド – 出力の表示形式を設定

list 区切り文字* で区切り出力 (デフォルト)

csv カンマ区切りで出力

tabs タブ区切りで出力

column カラム毎に左揃えで出力

line 各カラム毎に行を変えて出力

html HTMLのTABLE形式で出力

insert INSERT文で出力

quote SQLリテラルで出力

tcl TCLのlist形式で出力

*区切り文字は.separatorコマンドで変更可能

実行すると設定の変更点が確認できます.ただし,出力先を変更した後は, 実行結果がcsvファイルに出力されることに注意して下さい.

Ⅲ csvデータの扱い方 4. csvデータのエクスポート

データ選択し、csv形式で出力します.

テーブルから全ての列を出力

In: select * from <テーブル名>;

テーブルから特定の列を出力

In: select <カラム名1>, <カラム名2>,... from <テーブル名>;

※カラム名以外にも、カラム名を引数とした集計関数 を指定でき、その結果を出力することもできます.

csvファイルが出力されていることを確認してください. 以上で、SQLの操作は完了となります.

SQLiteの終了

In: exit

