OPEN CASCADE 学习笔记

— — 句 柄

著: Roman Lygin

译: George Feng

这是一篇关于开源三维建模软件 OPEN CASCADE 内核的博文:ROMAN LYGIN 是 OPEN CASCADE 的前程序开发员和项目经理,曾经写过许多关于该开源软件开发包的深入文章,可以在他的博客(HTTP://OPENCASCADE.BLOGSPOT.COM)上面找到这些文章。

序

在 OpenCascade 的论坛上知道了 Roman Lygin 在他的博客上写了 Open CASCADE notes 系列文章,但是却无法访问他的博客,幸 而百度文库已经收录了 Topology and Geometry 和 Surface Modeling 两篇文章,拜读之后获益良多。 如果大家发现文中翻译有错误或不足之处,望不吝赐教,可以发到我的邮箱 fenghongkui@sina.com.cn ,十分感谢。

2012 年 6 月 28 日星期四

译者案:句柄是某个对象的一种标号,它是一个数值,它不是指针,根据指针可以知道对象在内存中的位置,但是通过句柄却不能直接更改内存中的对象,这事实上对于内存中的对象形成了一种保护。中文中句柄这个词应该是来源于手柄的演化,利用手柄可以拎起来皮箱、包裹、茶壶等,就是说通过手柄可以控制一个对象,而计算机语言中的句柄却是用来"拎" (间接访问)内存中或者其他设备对象的。

我的第一篇文章,引言

我也成为一个博友了,这是我第一次发博文,所以我对这种发文方式没有概念,

也不知道是否有效。让我们走着瞧吧。

我曾经在 Open CASCADE(OCC) 工作了 7年时间,2004 年离开,然后去了 Intel ,在那一直工作到现在。在 OCC 的那些年的经历是非常珍贵的,我做过软件开发和项目管理,客户关系维护,与来自于各地和具有各种文化背景的人一起工作。

从 1997 年开始,我就在 CAD 数据交换小组作为软件开发工程师工作,我觉得这非常幸运,因为这使我可以学习到很多 OCC 代码,因为数据交换使用了大量的 OCC 算法。假如你曾经看到了 IGES、STEP、Shape Healing 模块的源代码,你可能已经看到过我的全名 (例如,在文件 IGESToBRep_IGESBoundary.cxx 中)或者首字母名字 "rln"(例如,在文件 ShapeFix_Wire.cxx 中)。每一个 Open CASCADE 员工都有一个首字母名字,在内部广泛使用 (我记得几分钟的会议就会有这样的事情"出席人员: ABV,PDN,GKA,SMH,SZV,等等")。RLN就是我的。另外,这非常有趣,但是在 Intel 公司中没有这样的命名方法,没有像 OCC 那样几乎都采用三字母命名。在 Intel,人们使用名字(first names),有时候也用姓的首字母,例如, Roman S,特别是在有好几个 Roman 时,就更要使用这种加上姓的首字母的方式。

我仍然与 Open CASCADE 小组人员保持着密切的联系 , 跟哪的很多人都是朋友。即使是在 Intel , 我还时常深入研究 OCC , 查看有什么地方进行了更新 , 而且还找机会开发一些东西 (几个星期前 , 我还做了 OCC 多线程的开发框架原型系统)。

那么为什么要开这个博客呢?目的是什么?

- 分享我的想法。有时候看到论坛上的问题,我忍不住要回帖,或者看一些原型系统顾不上吃中午饭。 你能想象一个疯子要在家中开发一个商业软件, 因为他的工作不允许他在工作时间开发他的软件。那就是我在 2001 年的样子,当时我换成了管理工作。尽管 OCC 有很多缺陷,但我始终认为 OCC 是一个伟大的产品,但是它被大大低估了。它没有获得它应该有的知名度。
- 分享知识同时帮助大家。 在论坛上同样的问题被一遍又一遍的提出来, 这些问题我都可以在几秒钟之内回答。 参考文档也不够用, 有时候概述是更好解决问题的方法。

首先要解决什么问题呢?我想应该先弄清楚什么人要看这些教程, 还要清楚怎么使用这些教程。我拜访过很多用户,看到过很多印象深刻的基于 OCC 的应用程序,我真想大喊一声"你怎么能那样写程序呢?"。所以,假如有人原意分享他

们的技巧,我非常乐意跟他们一块学习。 保持一定的编写软件的技术是非常重要的。

我想应该将我的笔记分成许多短文 (或许也不算短),这样在论坛上会使这些文章 变得更为有趣。 假如你有兴趣,可以给我建议应该怎么做才能使文章变得更为有趣。

几点需要澄清的地方:

- 该博客是可以互动的。请大家积极评论,欢迎发表各种看法和经验。假如有人想要添加自己的文章,那就更好了。
- 我并不知道 OCC 中的所有细节 (恐怕也没有一个这样的人)。总有照顾不到的地方,我还没有涉及到。但是如果需要我可以深入研究,并分享一些看法。再强调一下,假如有人对 OCC 有更深入的认识,他们的贡献也非常有价值。
- 当然,这个博客是我个人的,并没有得到 Open CASCADE 或者其他方面资助。

谢谢!

Roman

POSTED BY ROMAN LYGIN AT 19:49, 2008-11-19

>=

第 1 节 句柄类的结构

让我们开始讲句柄 (handle) 的第一篇文章,假如你想要在 Open CASCADE 上开发软件的话,这篇文章虽然比较简单但是非常重要。

你可能已经注意到许多类直接或者从它的父类间接继承了 Standard_Transient , 例如 , Geom_Surface 和 AIS_InteractiveObject , 这样在程序中就可以使用 Handle(Geom_Surface) 。

Open CASCADE 尽力不使用指针 (至少在 API 中不使用)。在任何需要共享对象的地方,都使用句柄。

句柄是非常常见的概念,通常称为智能指针。例如, Boost 库(www.boost.org) 有好几个类用来处理智能指针, 其中的 intrusive_ptr 是最接近 OCC 中的 Handle 的。QT(www.trolltech.com) 中也有类似功能的 QPointer。

句柄提供了一种方法自动引用对象,而不用考虑令人头痛的删除问题。当最后一个指向对象的句柄销毁的时候,句柄指向的对象 (从 Standard_Transient 派生出来的)将会销毁。

除了上面的功能,句柄也提供了一种安全的类型识别和对象的向下转换 (downcasting)。可以看看 Foundation Classes User 's Çuit面详细讲了这种机制。

Boost 和 QT 都在模板中定义了智能指针, Open CASCADE 没有这样做。 Open CASCADE 使用两个平行的显示类结构,一个从 Standard_Transient 继承,另一个从 Handle_Standard_Transient 继承。当 CDL 解析器生成头文件时, 或者使用宏定义 DEFINE_STANDARD_HANDLE 时,就生成了一个新的句柄类。 我相信选择这种句柄结构是由于历时原因造成的,在 1990 年代的时候,老的编译器对模板的支持不好。 由于同样的原因,TCollection 类也是基于 #defines 的(直到 2002 年,出现了 NCollection,这个类是基于模板的)。

事实上,必须得说一下,还有另外一个平行结构——称为持久 (persistence) 类 Standard_Persistent 。但是由于它们几乎从来都不使用,在这篇文章中我们可以忽略它们。但是在这讲的东西,都可以直接应用到这些持久类中。

为了生成你自己的句柄类,你需要使用在 Standard_DefineHandle.hxx 的宏定义:

```
DECLARE_STANDARD_HANDLE(class_name,ancestor_name)
DEFINE_STANDARD_RTTI(class_name)
```

IMPLEMENT_STANDARD_HANDLE(class_name,ancestor_name)
IMPLEMENT_STANDARD_RTTIEXT(class_name,ancestor_name)

例如:

```
DEFINE_STANDARD_HANDLE(OCC_UT_Id,Standard_Transient)
class OCC_UT_Id : public Standard_Transient
{
    public:
        OCC_UT_Id() : myId (0) {}
        OCC_UT_Id(const Standard_Integer theld) : myId (theld) {}
        Standard_Integer Id() const { return myId; }
        private:
        Standard_Integer myId;
    public:
        DEFINE_STANDARD_RTTI(OCC_UT_Id)
};
```

IMPLEMENT_STANDARD_HANDLE(OCC_UT_Id,Standard_Transient)
IMPLEMENT_STANDARD_RTTIEXT(OCC_UT_Id,Standard_Transient)

大概你已经注意到 DEFINE_STANDARD_RTTI 在类中转换成为成员函数时,不需要任何参数,它是用来保持一致性的。

直到 Open CASCADE 6.3.0 时, Open CASCADE CDL 解析器都为句柄生成显示代码,例如 Handle_Geom_Surface.hxx 。为此最近我给 Open CASCADE 公司的人员送了一个修改版本,这样它就可以生成宏,使用头文件使得程序更为干净。让他们自己去改吧。

另外一个值得注意的地方是,我在论坛上看到有人将宏

IMPLEMENT_STANDARD_RTTI 与下面的宏,

IMPLEMENT_STANDARD_TYPE,

IMPLEMENT_STANDARD_SUPERTYPE,

IMPLEMENT_STANDARD_SUPERTYPE_ARRAY ,等一起使用,尽力模仿 CDL 解析器(它放到子目录中 (dry subdirectory) 的东西)。不要受此困惑, IMPLEMENT_STANDARD_RTTIEXT 将会做所有的工作,它将会使你的代码变得干净。

待续......

POSTED BY ROMAN LYGIN AT 20:22, 2008-11-20

第 2 节 Standard_Transient 和 MMgt_TShared

接上节……

*Standard_Transient 和 MMgt_TShared*你可能已经注意到了,大多数句柄类都是从 MMgt_TShared 继承来的,而 MMgt_TShared 继承了 Standard_Transient ,但是它没有添加任何变量。 在 cdl 文件中的注释声称它支持引用计数。引用计数在 Standard_Transient 的内部。 我仔细研究了 Open CASCADE 3.0(在 1999 年发布,第一个开源发布版本),也是这样的。所以这种改变发生在至少 10 年前,但是 MMgt_TShared 这个遗弃的孤儿仍然活着。所以我现在只使用 Standard_Transient ,而且建议 OCC的人员将 MMgt_TShared 最终移除。所以你可能会想要将 Standard_Transient 作为你的基类。

*循环依赖 *

假如你有一个循环依赖的话 (例如一个对象引用另一个对象),这样底层的实体 (underlying objects) 将不能销毁,这将会引起内存泄漏。 例如下面的类会引起循

```
环依赖。
DEFINE_STANDARD_HANDLE(OCC_UT_Employee,Standard_Transient)
class OCC_UT_Employee : public Standard_Transient
public:
OCC_UT_Employee (const Handle(OCC_UT_Employee)& theBoss) : myBoss
(theBoss) {}
const Handle(OCC_UT_Employee)& Boss() const { return myBoss; }
void AddDirectReport (const Handle(OCC_UT_Employee)& theReport);
private:
Handle(OCC_UT_Employee) myBoss;
TColStd_ListOfTransient myDirectReports;
public:
DEFINE_STANDARD_RTTI(OCC_UT_Employee)
};
正如 Foundation Classes User 's Guide所建议的,在某些情况下你可以使用指针
(例如,OCC_UT_Employee* myBoss),或者首先将某些引用置空
(myBoss.Nullify) 。
*使用句柄的代价 (Handle overhead)*
正像这个世界上的任何事情一样, 你必须为使用句柄的方便付出代价。
                                                    任何赋值
或者删除导致执行好几条指令 (比较,函数调用,分支等)。记着这个。假如你在
对性能要求苛刻的地方使用句柄, 要好好想想你怎么优化指令。 下面将介绍几个
我想到的优化程序时需要注意的几个地方。
1. 首先使用 DownCast() 得到期望的数据类型,然后在一个循环种使用它,比较
下面的两种实现方式:
static void CheckEmployee (const Handle(Standard_Transient)&
theEmployee)
```

for (int i = 0; i < aNbCycles; i++) {

```
Handle(OCC_UT_Employee) anEmp =
Handle(OCC_UT_Employee)::DownCast (theEmployee);
static void CheckEmployee (const Handle(Standard_Transient)&
theEmployee)
Handle(OCC_UT_Employee) an Employee =
Handle(OCC_UT_Employee)::DownCast (theEmployee);
for (int i = 0; i < aNbCycles; i++) {
Handle(OCC_UT_Employee) anEmp = anEmployee;
当循环次数次数 aNbCycles 达到 10,000,000 时,在我的笔记本上,前者花费 1.6
秒,后者花费 0.42 秒,或者 3.8X 倍速。
2. 避免复制 (Avoid copies)
在任何可能的情况下,类方法应该返回 const Handle()& ,并将其赋值给同样类
型的值,而不是简单的使用 Handle()。思考一下下面的两个例子:
a. 假如你在 OCC_UT_Employee 类种定义了 Boss()函数:
Handle(OCC_UT_Employee) Boss() const { return myBoss; }
而且以下面的方式使用它:
static void CheckBoss (const Handle(Standard_Transient)& theEmployee)
Handle(OCC_UT_Employee) an Employee =
Handle(OCC_UT_Employee)::DownCast (theEmployee);
for (int i = 0; i < aNbCycles; i++) {
Handle(OCC_UT_Employee) aBoss = anEmployee->Boss();
b. 现在转换到 const Handle()&:
```

```
const Handle(OCC_UT_Employee)& Boss() const { return myBoss; }
static void CheckBoss (const Handle(Standard_Transient)& theEmployee)
Handle(OCC_UT_Employee) an Employee =
Handle(OCC_UT_Employee)::DownCast (theEmployee);
for (int i = 0; i < aNbCycles; i++) {
const Handle(OCC_UT_Employee)& aBoss = anEmployee->Boss();
速度从 0.26 秒提高到了 0.03 秒,或者说 8.5x 倍速!然而,必须承认,
CASCADE 自己的代码中也有这样的问题。 OCC 的开发人员,如果你读到了这
篇文章,一定要注意了。
待续......
POSTED BY ROMAN LYGIN AT 23:40, 2008-11-20
                                                   )-
第 3 节使用句柄的代价
接上节.....
3. 在要求苛刻的地方避免使用
                           DownCast()
比较下面代码:
Handle(Standard_Transient) aTransient = new OCC_UT_Id(1);
for (i = 0; i < aNbCycles; i++) {
anId = Handle(OCC_UT_Id)::DownCast (aTransient)->Id();
b.
for (i = 0; i < aNbCycles; i++) {
Handle(OCC_UT_Id)& anIdHTmp = *((Handle(OCC_UT_Id)*) &aTransient);
anId = anIdHTmp->Id();
c. for (i = 0; i < aNbCycles; i++) {
```

```
OCC_UT_Id* anIdPTmp = (OCC_UT_Id*)aTransient.Access();
anId = anIdPTmp->Id();
}
```

a. 花费了 1.75 秒 , b 和 c 大约 0.04 秒 , 或者说提高了 40 倍速度 (在某些情况下 达到了 100 倍速度)!

顺便说一下,在 BRep_Tool 中可以找到 b 种类型的用法。

然而一定要注意一些可能出现问题的情况。 除非你可以进行有效的检查, 或者你可以安全的使用它,否则不要使用直接转换。例如,下面的代码会抛出异常,而不是返回一个空句柄。

TopoDS_Face aFace;

TopLoc_Location aLoc;

Handle(Geom_Surface) aSurf = BRep_Tool::Surface (aFace, aLoc);

这些是我自己的观点,如果有人分享他们的观点,我非常乐意聆听。

由于 Handles() 是使用最为广泛的类,它们的实现必须完美无暇。关于这点,我想假如使用 UndefinedHandleAddress (等于 Oxfefd0000 或者 64 位平台的 Oxfefdfefdfefd0000 参见 Hande_Standard_Transient.hxx) 来表示空句柄当然是正确的。但是,简单的 0 也足够了,而且这能够节省比较操作的时间。是否有人原意来做个实验? OCC的同仁们?

*考虑多线程 *

总之,还是要说一下, Handle() 目前为止还不是线程安全的。 需要使用临界区 (例如 Standard_Mutex) 来保护句柄实例,从而可以并发访问。否则,会引发数据读写竞争问题 (data race),这是由并发访问非保护数据引起的,这可能导致引用计数被破坏,从而进一步引起内存泄漏,访问冲突或者其他令人头疼的问题。

好了,就这些了,伙计们。那么,这篇文章有多大的用处呢?请将你的评论和想法告诉我。这对我非常重要,谢谢!

Roman

POSTED BY ROMAN LYGIN AT 12:54, 2008-11-21

>=