# OPEN CASCADE 学习笔记

# 一一标准内存分配器接口

著: Roman Lygin

译: George Feng

这是一篇关于开源三维建模软件 OPEN CASCADE 内核的博文: ROMAN LYGIN 是 OPEN CASCADE 的前程序开发员和项目经理,曾经写过许多关于该开源软件开发包的深入文章,可以在他的博客(HTTP://OPENCASCADE.BLOGSPOT.COM)上面找到这些文章。

序

在 Open Cascade 的论坛上知道了 Roman Lygin 在他的博客上写了 Open Cascade notes 系列文章,考虑到 Open Cascade 的学习资料 并不多,于是从他的博客上下载了其中绝大部分文章,将其翻译过来以 方便大家学习交流。如果大家发现文中翻译有错误或不足之处,望不吝 赐教,可以发到我的邮箱 fenghongkui@sina.com.cn,十分感谢。

2012年11月22日星期四

# 标准内存分配器接口

大家都知道, Open CASCADE 有自己的内存分配机制, 其接口是Standard::Allocate()和Standard::Free()。它们将分配和释放内存请求提交给内存管理器,可以是 a) 缺省的系统分配器(假如环境变量 MMGT\_OPT=o), 也可以是 b) Open CASCADE 自己的分配器(MMGT\_OPT=1), 也可以是 c) Intel TBB(MMGT\_OPT=2)。

Open CASCADE 的大多数类(例如,所有的类都是在 cdl 文件中定义的)都重新定义了 new 和 delete 操作,其中分别使用了 Standard::Allocate()和

Standard::Free()——可以看看任意一个 hxx 文件。

使用这些内存分配机制(common memory allocation mechanism)会减少使用内存的痕迹(footprint),从而提高效率,特别是使用 TBB 分配器时(在多线程应用中)。然而你会很容易失去这个优势,特别是在如下的典型例子中。

- 1. 你动态的分配类对象,它们的 new/delete 没有使用 Standard::Allocate()/::Free()。
- 2. 你使用标准容器(std::vector, std::map, std::list,...)。

#问题 1 很容易通过在基类中重新定义 new/delete 操作来解决,正如 OCC 那样做的。

#问题 2 较难一些,因为标准容器,缺省情况下,使用标准的分配器 (std::allocator<T>)。这样所有的辅助元素(例如,链表节点)都在 OCC 的管理内存分配器之外分配内存。

这种情况到现在已经可以解决了。这里,我分享一段代码,这段代码使用 ISO C++2003 标准实现了标准分配器接口(也符合最近公布的 C++11 标准)。 下载 Standard\_StdAllocator.hxx.

这是一个纯头文件,没有 exx 文件和 lib 文件,只需复制到你的工程中开始使用即可。实现是从 tbb::tbb\_allocator 继承来的,它也符合 C++标准的要求。

这个文件可以自由使用,没有版权费用,也可以放在 Public domain,版权具有最大限度的自由。我也希望 OCC 团队乐意将这个文件集成到 OCC 中。

使用的例子如下面的代码所示:

```
typedef Standard_StdAllocator<void> allocator_type;

std::vector<TopoDS_Shape, allocator_type> asVec;
TopoDS_Solid aSolid = BRepPrimAPI_MakeBox (10., 20., 30.);
asVec.push_back (aSolid);

std::list<int_Shape, allocator_type> aList;
aList.push_back (1);
```

还有一个单元测试文件(下载 Standard\_StdAllocatorTest.cxx, http://www.opencascade.org/org/forum/thread\_22234/?forum=3)。代码是基于Qt测试框架的,根据自述说明应该可以移植到其他框架。

谁如果有兴趣可以为在 NCollection containers 中使用的 NCollection\_BaseAllocator实现类似的标准分配器,它与这个实现一样直接。

POSTED BY ROMAN LYGIN AT 20:12, 2011-11-24

12 COMMENTS:



#### Thomas PaviotNovember 25, 2011 12:58 PM

谢谢 Roman 写了这么有趣的文章,并将自己的工作分享出来。然而好像放文件的地方出问题了。我不能下载 hxx/cxx 文件,但是它们显示出来是 html 代码,与 C++代码没关系。

Reply



Roman LyginNovember 25, 2011 4:12 PM

Hi Thomas,

请到下面的网址下载:

http://www.opencascade.org/org/forum/thread\_22234/.

Reply



AnonymousNovember 25, 2011 6:11 PM

Standard\_StdAllocator.hxx 的链接好像断了。

Reply



Roman LyginNovember 26, 2011 10:09 AM 直接点击链接,然后点击下载按钮。

Reply



Thomas PaviotNovember 27, 2011 3:46 PM

Hi Roman, 在 OSX/gcc-4.2.1 上出现了编译错误 (参见 https://github.com/tpaviot/oce/issues/204)

Reply



Roman LyginNovember 27, 2011 3:52 PM

Hi Thomas, 谢谢你给我报告这个错误,但是对不起,我只在 VS2008 上面编译过,因为我要带着笔记本到处走。 你能不能检测一下这个错误,然后修正一下。

Roman

Reply



Thomas PaviotNovember 27, 2011 10:39 PM

修正已经放到了 OCE(Open CASCADE E...)文件仓库了。

另外,你说"使用一般的内存分配机制可以降低内存的痕迹并且提高性能"。在性能和内存痕迹方面,我们从你的实现包中能得到什么改进。你是不是取得过显著的改进。

Reply



#### Roman LyginNovember 27, 2011 11:51 PM

谢谢 Denis Barbier 修正这个错误,并将修改集成进来了。

当 OCC 和标准内存分配机制混合后的负载较大时,性能和内存痕迹方面的性能提高较大。我没有做过这两者合并的情况,但是下面的解释会给你提供一些思路。

假如代码大量的使用这两者,只要在 OCC 机制(使用 OCC 或者 TBB 分配器)之外使用标准的分配内存容器,就会有很多的内存使用痕迹,OCC 或者 TBB 会自己保留很多内存。

(标准内存分配的)性能降低来源于两个方面: a) 内存碎片,在通过标准分配器大量为对象分配/释放内存时; b) 多线程环境。在多线程环境中标准内存分配器使用中等粒度的锁,会导致线程相互等待(where standard allocator uses a central coarse-grain lock causing threads to wait for each other.)。当使用 TBB 分配器时这两个问题都得到了解决,当使用 OCC 时问题 a)得到了解决,但是问题 b)仍然存在。

Reply



### KapilApril 3, 2012 8:42 PM

### Hi Roman,

我已经被这个问题困扰了两个星期了——我想要生成一个简单的圆柱面。 然后我采用的方法是生成一个实体圆柱,然后从其中提取出来圆柱面。 然后我用了一些简单的测试,发现环的顺序不对——这怎么可能—— Open CASCADE 生成的东西是非法的,我没法进展下去了!!! 你能不能帮我解决这个问题——我提前感谢你花时间解决这个问题。我真的非常需要这个功能,我搜索论坛上的文章,已经有人提出了这是 Open CASCADE 的一个 bug,但是却没有任何帮助。

// code
double radius = 2;

double height = 1600; gp\_Pnt P(0, 0, 0); gp\_Vec V(0, 0, 1);

```
V.Normalize();
TopoDS_Solid solidCylinder = kernel->CreateSolidCylinder(P, V,
radius, height);
// explore the solid and gets its faces
//kernel->AnalyzeFace(cylface, o, true);
TopoDS_Face cylindricalFace;
for (TopExp_Explorer it(solidCylinder, TopAbs_FACE);
it.More(); it.Next())
const TopoDS_Face &aFace = TopoDS::Face(it.Current());
const Handle(Geom_Surface) &aSurface = BRep_Tool::Surface(aFace);
if
                    (aSurface->DynamicType()
                                                                ==
STANDARD_TYPE(Geom_CylindricalSurface))
cylindricalFace = aFace;
break;
for (TopExp_Explorer it(cylindricalFace, TopAbs_WIRE);
it.More(); it.Next())
const TopoDS_Wire& aWire = TopoDS::Wire(it.Current());
double precision = 1e-04;
ShapeAnalysis_Wire saw(aWire,cylindricalFace, precision);
if(saw.CheckOrder())
throw exception("Not expecting this");
//code ends
Reply
Roman LyginApril 3, 2012 8:59 PM
Hi Kapil,
为什么你不直接生成呢:
TopoDS_Face
                 aFace
                               BRepBuilderAPI_MakeFace
Geom_CylindricalSurface (gp_Ax3 (P, V, Vx), radius), o, 2 * PI, o,
height); //Vx is perpendicular to V and defines X axis
```

希望这对你有帮助!

Roman

Reply



KapilApril 4, 2012 12:46 AM

非常感谢你的回复。

我的帖子可能有点长,请耐心读完。

首先介绍一下我正在做的东西。

我想生成一个圆柱面\*face\*,然后三角化它。

然后用其他曲面\*surfaces\* (planar, cylindrical, conical, ...)剪裁。

(译者注:这个问题对我们的学习帮助不大,其中可能包含提问者的错误观点,所以对该问题的翻译省略了。)

或许我上面讲的方法走了远路,但是我仍然想知道为什么得到的顺序出错了。我非常感谢你能给我指条明路。

```
代码段 1:
test_face_trimming_with_bounding_box(TopoDS_Face aShape)
{
gp_Pnt min(-50, -50, -50);
gp_Pnt max(50, 50, 50);
gp_Pnt minO(-5000, -5000, -5000);
gp_Pnt maxO(5000, 5000, 5000);

BRepPrimAPI_MakeBox inner(min, max);
inner.Build();
TopoDS_Solid aInnerBox = inner.Solid();

BRepPrimAPI_MakeBox outer(minO, maxO);
outer.Build();
TopoDS_Solid aOuterBox = outer.Solid();
```

```
BRepAlgoAPI_Cut aSub(aOuterBox, aInnerBox);
aSub.Build();
const TopoDS_Shape& aOutBoxWithHole = aSub.Shape();
TopoDS_Face splitFace;
BRepAlgoAPI_Cut aCut(aShape, aOutBoxWithHole);
aCut.Build();
for (TopExp_Explorer iter(aCut.Shape(), TopAbs_FACE); iter.More();
iter.Next())
//expecting a single face
splitFace = TopoDS::Face(iter.Current());
代码段 2:
test_bounding_box()
gp_Pnt min(-50, -50, -50);
gp_Pnt max(50, 50, 50);
BRepPrimAPI_MakeBox aBox(minPt, maxPt);
aBox.Build();
const TopoDS_Solid& aSolid = aBox.Solid();
for (TopExp_Explorer it(aSolid, TopAbs_WIRE);
it.More(); it.Next())
double precision = 1e-04;
ShapeAnalysis_Wire saw(aWire, *aParentFace, precision);
if (saw.CheckOrder())
throw exception("Wire not ordered");
再次感谢。
Reply
```

## 嗯,我不知道这个。

};

//! Constructor.

Reply 附录: Standard\_StdAllocator.hxx // Author: Roman Lygin, 2011. // This file is put into Public Domain and thus can freely be used for any purpose. // The author disclaims any rights and liabilities. #ifndef \_Standard\_StdAllocator\_HeaderFile #define \_Standard\_StdAllocator\_HeaderFile #include <Standard.hxx> //! Implements allocator requirements as defined in ISO C++ Standard 2003, section 20.1.5. /\*! The allocator uses Open CASCADE Technology memory management API ( Standard::Allocate() and Standard::Free()). It can be used with standard containers (std::vector, std::map, etc) to use centralized Open CASCADE memory management and hence decrease memory footprint and/or increase performance. Example of use: \code std::vector<TopoDS\_Shape, Standard\_StdAllocator<TopoDS\_Shape> > aVec; TopoDS\_Solid aSolid = BRepPrimAPI\_MakeBox (10., 20., 30.); aVec.push back (aSolid); \endcode \*/ template<typename T> class Standard\_StdAllocator { public: typedef typename T value type; typedef value type\* pointer; typedef const value\_type\* const\_pointer; typedef value\_type& reference; typedef const value\_type& const\_reference; typedef size\_t size\_type; typedef ptrdiff\_t difference\_type; template<typename U> struct rebind { typedef Standard\_StdAllocator<U> other;

```
/*! Creates an empty object.*/
    Standard_StdAllocator() throw() {}
    //! Constructor.
    /*! Creates an empty object.*/
    Standard_StdAllocator( const Standard_StdAllocator& ) throw() {}
    //! Destructor.
    /*! Empty implementation.*/
    ~Standard_StdAllocator() throw() {}
    //! Constructor.
    /*! Creates an empty object.*/
    template<typename U> Standard_StdAllocator( const Standard_StdAllocator<U>& ) throw()
{}
    //! Returns an object address.
    /*! Returns &x.*/
    pointer address( reference x ) const { return &x; }
    //! Returns an object address.
    /*! Returns &x.*/
    const_pointer address( const_reference x ) const { return &x; }
    //! Allocates memory for \a n objects.
    /*! Uses Standard::Allocate().*/
    pointer allocate( size_type n, const void* /*hint*/ = 0 )
    { return pointer( Standard::Allocate( n * sizeof( value_type ))); }
    //! Frees previously allocated memory.
    /*! Uses Standard::Free().*/
    void deallocate( pointer p, size_type )
     {
         Standard_Address a = p;
         Standard::Free (a); //Standard::Free() requires Standard_Address&
    //! Returns the largest value for which method allocate might succeed.
    size_type max_size() const throw()
         size_type aMax = static_cast<size_type>( -1 ) / sizeof( value_type );
         return (aMax > 0? aMax : 1);
```

```
//! Constructs an object.
    /*! Uses the placement new operator and copy constructor to construct an object.*/
    void construct( pointer p, const_reference val )
     { new( static_cast<void*>( p )) value_type( val ); }
    //! Destroys the object.
    /*! Uses object destructor.*/
    void destroy( pointer p ) { p->~value_type(); }
};
//! Implements specialization Standard_StdAllocator<void>.
/*! Specialization is similar to std::allocator<void>, as defined in ISO C++
     Standard 2003, section 20.4.1.
     This specialization is interchangeable with other ones.
    Example of use:
     \code
     std::vector<TopoDS_Shape, Standard_StdAllocator<void> > aVec;
     TopoDS_Solid aSolid = BRepPrimAPI_MakeBox (10., 20., 30.);
     aVec.push_back (aSolid);
    \endcode
*/
template<>
class Standard StdAllocator<void> {
public:
    typedef void* pointer;
    typedef const void* const_pointer;
    typedef void value_type;
    template<typename U> struct rebind {
         typedef Standard_StdAllocator<U> other;
    };
};
template<typename T, typename U>
inline bool operator==( const Standard_StdAllocator<T>&, const Standard_StdAllocator<U>&)
{ return true; }
template<typename T, typename U>
inline bool operator!=( const Standard_StdAllocator<T>&, const Standard_StdAllocator<U>& )
{ return false; }
```

```
Standard_StdAllocatorTest.cxx
#include <Standard_StdAllocator.hxx>
class Standard_StdAllocatorTest: public QObject
    Q_OBJECT
private slots:
    void Traits();
    void Containers();
};
void Standard_StdAllocatorTest::Traits()
{
    //type definitions
    typedef Handle_Standard_Transient elem_type;
    typedef Standard_StdAllocator<elem_type> allocator_type;
    QCOMPARE (sizeof (allocator_type::value_type), sizeof (elem_type));
    QCOMPARE (sizeof (allocator_type::pointer), sizeof (void*));
    QCOMPARE (sizeof (allocator_type::const_pointer), sizeof (void*));
    elem_type aDummy;
    allocator_type::reference aRef = aDummy;
    allocator_type::const_reference aConstRef = aDummy;
    QCOMPARE (sizeof (allocator_type::size_type),sizeof (size_t));
    QCOMPARE (sizeof (allocator_type::difference_type), sizeof (ptrdiff_t));
    typedef int other_elem_type;
    QCOMPARE (sizeof (allocator_type::rebind<other_elem_type>::other::value_type), sizeof
(other_elem_type));
void Standard_StdAllocatorTest::Containers()
    //typed allocator
    std::list<TopoDS_Shape, Standard_StdAllocator<TopoDS_Shape> > aL;
    TopoDS_Solid aSolid = BRepPrimAPI_MakeBox (10., 20., 30.);
```

```
aL.push_back (aSolid);
QCOMPARE (aL.size(), size_t (1));

//type cast
Standard_StdAllocator<char> aCAlloc;
std::vector<int, Standard_StdAllocator<int>> aV (aCAlloc);
aV.push_back (1);
QCOMPARE (aV.size(), size_t (1));

//using void-specialization allocator
std::vector<int, Standard_StdAllocator<void>> aV2;
aV2.resize (10);
aV2.push_back (-1);
QCOMPARE (aV2.size(), size_t (11));
}
```