GUIDE D'UTILISATION

Gestion Stock

Ventes, stock, clients et caisse de votre boutique

Ce guide explique chaque page de l'application et ses sous-pages, pas à pas : vendre en caisse, suivre le stock de chaque dépôt, gérer les achats, le crédit des clients, l'argent de la caisse et la comptabilité.

Application de bureau, appli mobile et portail web

Novembre 2026

Sommaire

1 **Présentation**
Bureau, mobile et web, hors ligne, rôles

2 **Premiers pas**
Connexion, menu, verrouillage, notions clés

3 **Tableau de bord**
Chiffres du jour et alertes

4 **Caisse / Vente**
Encaisser, paiements, crédit, facture

5 **Articles**
Catalogue, variantes, catégories

6 **Stock**
Entrées, transferts, pertes, déballage, déstockage, inventaire

7 **Achats & fournisseurs**
Commandes, réceptions, retours, dettes

8 **Clients & crédit**
Fiches clients, crédits, commandes clients

9 **Comptes**
Porte-monnaie clients, avances et avoirs fournisseurs

10 **Trésorerie et Dépenses**
Caisse, Mobile Money, clôture, frais

11 **Historique, Rapports, Comptabilité**
Suivre, analyser, déclarer

12 **Notifications, Messages, Informations boutique**
Alertes, WhatsApp, réglages, utilisateurs et rôles

13 **Réseau de la boutique et sauvegarde**
Appareils reliés sans internet, 100 % local, code d'activation, sauvegarde

14 **L'appli mobile**
Téléphone ou tablette : installer, caisse, poste principal, sauvegarde

15 **Questions fréquentes et bonnes pratiques**
Les réponses rapides et la routine quotidienne

1 Présentation

Gestion Stock gère la boutique de A à Z : les ventes en caisse, le stock de chaque dépôt, les achats aux fournisseurs, le crédit des clients, l'argent de la caisse et la comptabilité.

Trois versions, les mêmes pages

Version	Où	Usage
Application de bureau	Installée sur l'ordinateur de la boutique (Windows)	Caisse quotidienne. Fonctionne **sans Internet** : tout est enregistré sur l'ordinateur puis envoyé au serveur dès que la connexion revient.
Appli mobile	Installée sur un téléphone ou une tablette Android	Les **mêmes fonctions** que l'application de bureau, sans Internet : caisse, gestion complète, réseau de la boutique, sauvegarde (chapitre 14).
Portail web	Navigateur, téléphone ou ordinateur	Suivi à distance par le patron, et usage en boutique quand Internet est disponible.

Les rôles

Chaque utilisateur a un **rôle** : patron, gérant, vendeur, ou un rôle créé par la boutique. Le rôle décide des pages visibles dans le menu et des actions permises.

> **À retenir**
>
> Si une page affiche « Accès réservé », votre rôle ne la permet pas. Demandez au responsable de la boutique : lui seul peut changer les rôles (chapitre 12).

2 Premiers pas

Se connecter, trouver les pages, protéger sa session : tout ce qu'il faut savoir avant la première vente.

Se connecter

1. Ouvrez l'application (icône « Gestion Stock » sur le bureau, ou l'adresse du portail web).
2. Saisissez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe**, puis « Se connecter ». L'œil 👁 affiche le mot de passe tapé.
3. Mot de passe oublié : utilisez le lien « Mot de passe oublié ? » s'il apparaît, sinon demandez au responsable de le réinitialiser.

Les comptes sont créés par le responsable de la boutique : il n'y a pas d'inscription libre.

L'accueil et le menu

Après la connexion, l'**Accueil** vous salue et affiche un bouton par page autorisée. Le menu de gauche donne les mêmes pages :

Menu	À quoi ça sert
📊 **Tableau de bord**	Les chiffres du jour et les alertes
🧾 **Caisse / Vente**	Encaisser une vente
🏷️ **Articles**	Le catalogue : produits, prix, codes-barres
📦 **Stock**	Quantités par dépôt, mouvements, pertes, inventaires
📜 **Historique**	Toutes les ventes et les historiques de l'application
🚚 **Achats & fournisseurs**	Commandes, réceptions, retours, dettes fournisseurs
👥 **Clients & crédit**	Fiches clients, crédits, commandes clients
👛 **Comptes**	Porte-monnaie des clients, avances et avoirs fournisseurs
💰 **Trésorerie**	L'argent : caisse, Mobile Money
💸 **Dépenses**	Les frais de la boutique
📈 **Rapports**	Analyses et bilans
📒 **Comptabilité**	Journal et états SYSCOHADA
🔔 **Notifications**	Alertes : rupture, crédits, échéances…
💬 **Messages**	Tickets et rappels de crédit à envoyer par WhatsApp
🏪 **Informations boutique**	Réglages, utilisateurs, rôles, abonnement

Le logo en haut à gauche ramène à l'Accueil. Le chiffre rouge sur 🔔 compte les notifications non lues.

Verrouiller ou quitter

- 🔒 **Verrouiller** : cache l'écran quand vous vous absentez. Votre mot de passe le rouvre. Après plusieurs essais faux, il faut attendre quelques secondes.
- 🚪 **Déconnexion** : ferme la session, par exemple pour laisser la place à un autre vendeur.

Le bandeau d'abonnement

Quand l'abonnement arrive à échéance, un bandeau jaune ou rouge l'annonce en haut de l'écran. Le responsable le renouvelle par le lien du bandeau ; les autres utilisateurs le préviennent. Le bandeau peut être masqué pour la journée.

Trois notions à connaître

Notion	Explication
Dépôt	Un lieu de stockage : le magasin, l'entrepôt. Chaque vente sort d'un dépôt, chaque réception entre dans un dépôt.
Article (variante)	Ce qui se vend et se compte. Un produit « T-shirt » peut avoir plusieurs articles (taille M rouge, taille L bleu), chacun avec son prix et son stock.
Hors ligne	Sur l'application de bureau, vous pouvez vendre sans Internet. Les données partent au serveur dès le retour de la connexion.

3 Tableau de bord

Le tableau de bord résume la journée en un coup d'œil. Les chiffres se mettent à jour en direct après chaque vente.

Les cartes de chiffres

Chaque carte est cliquable et mène au détail.

Carte	Ce qu'elle montre
💵 **CA du jour**	Le total des ventes d'aujourd'hui
📈 **Bénéfice du jour**	Ventes moins prix d'achat des articles vendus
👥 **Crédits en attente**	Ce que les clients doivent encore
😴 **Argent qui dort**	Valeur des articles sans vente depuis 60 jours ; mène aux produits dormants dans Rapports
🏷️ **Déstockages en cours**	Les liquidations actives ; mène à leur bilan

Les autres blocs

- ⚡ **Actions rapides** : Nouvelle vente, Ajouter un article, Voir le stock, Nouvel achat, Clients & crédit.
- 📈 **Chiffre d'affaires** : un graphique par jour. Choisissez la période dans la liste (14 jours par défaut). Le titre mène aux Rapports.
- **Meilleurs clients** : les clients qui achètent le plus sur la période choisie (90 jours par défaut).
- **Alertes de rupture** : les articles dont la quantité est descendue au seuil d'alerte ou en dessous, par dépôt.
- **Crédits en attente** : les ventes à crédit non soldées, avec le client et le reste à payer.

> **Astuce**
> La liste des alertes de rupture, c'est la liste des articles à recommander. Consultez-la avant chaque commande fournisseur.

4 Caisse / Vente

La caisse enregistre une vente en quatre gestes : ajouter les articles, choisir le client si besoin, saisir le paiement, confirmer. La page a deux colonnes : **Article** à gauche, **Paiement** à droite.

Faire une vente

1. **Ajouter les articles** : tapez le nom ou la référence dans « Rechercher un article ou scanner un code-barres… », ou scannez le code-barres. Le bouton « Ajouter des articles » ouvre la liste complète pour en cocher plusieurs à la fois, avec leur quantité disponible.
2. **Ajuster le panier** : modifiez la quantité de chaque ligne, retirez une ligne, ou « Vider le panier ». Une remise globale peut être saisie.
3. **Associer un client** (facultatif, obligatoire pour un crédit) :
   - onglet **Clients réguliers** : cherchez par nom ou téléphone (flèches ↑ ↓ puis Entrée) ;
   - onglet 🚶 **Client de passage** : saisissez nom complet et téléphone au format international (ex. +2250712345678) sans créer de fiche permanente.
4. **Saisir le paiement**, en un seul moyen ou plusieurs à la fois (voir le tableau ci-dessous).
5. **Confirmer la vente**. Le stock du dépôt diminue aussitôt.

Les moyens de paiement

Moyen	Fonctionnement
💵 Espèces	Tapez le montant reçu : la **monnaie à rendre** s'affiche.
📱 Mobile Money	Choisissez l'opérateur et le montant.
👛 Compte	Utilise l'argent que le client a laissé d'avance. Proposé seulement s'il a un solde.
📒 Crédit	Le reste non payé devient une dette du client, suivie dans Clients & crédit.

Après la vente

La **facture** s'affiche : numéro, articles, paiements, vendeur. Vous pouvez l'**Imprimer**, l'**Envoyer par WhatsApp** au client ou l'**exporter en PDF**. « Nouvelle vente » revient à une caisse vide.

Messages et avertissements

Message	Signification
Sous le prix d'achat	Le prix saisi fait vendre à perte. La vente reste possible.
Votre rôle ne permet pas de modifier les prix	Seuls certains rôles changent le prix en caisse.
… réservé pour …	Une partie du stock est promise à une commande client. La vente reste possible, mais cette commande risque de manquer.
Le compte du client ne suffit pas	Le montant « Compte » dépasse ce que le client a laissé d'avance.
Choisissez un client pour une vente à crédit	Un crédit doit être rattaché à un client.

Cas particuliers

- **Prix de déstockage** : si un article est en déstockage (chapitre 6), le prix réduit s'applique tout seul et la ligne porte la mention « Déstockage ».
- **Plus de paquets, mais des cartons** : quand un article au détail est en rupture mais que son carton est en stock, la caisse propose de **déballer** un carton sans quitter la vente.
- **Commande client** : au lieu de vendre tout de suite, le panier peut devenir une commande à livrer plus tard. Le stock ne bouge pas avant la livraison (chapitre 8).

> **Attention**
> « Annuler la vente en cours » vide seulement le panier, sans rien enregistrer. Pour annuler une vente déjà confirmée, passez par l'Historique (chapitre 11).

5 Articles

La page Articles contient le catalogue : ce que la boutique vend, à quel prix, avec quel code-barres.

🏷️ Articles | 🗂️ Catégories

🏷️ Articles

En haut, des chiffres résument le catalogue : nombre d'articles, stock total, valeur du stock (au prix d'achat), marge moyenne, articles en rupture ou stock bas, vendus sur 30 jours. La liste se filtre par recherche, par catégorie (ou « Sans catégorie »), par statut (Actifs, Inactifs, les deux) et par stock (« En rupture »). Elle se trie par nom, valeur de stock ou articles sous le seuil d'alerte.

Créer un article — bouton « Nouvel article »

1. **Informations** : nom, catégorie, unité (pièce, kg, litre…), description, photo.
2. **Variantes** : une ligne par article vendu, avec référence, code-barres, prix d'achat et de vente (la marge s'affiche), seuil d'alerte et attributs. Un produit simple n'a qu'une ligne.
3. **Stock initial** : choisissez le dépôt et la quantité déjà en rayon, puis « Enregistrer ».

La fiche d'un article (clic sur une ligne)

Onglet	Contenu
📝 **Détails**	Informations, variantes, prix, stock par dépôt. Modifier, ajouter une variante, désactiver.
🔄 **Mouvements de stock**	Chaque entrée, sortie et ajustement de cet article, avec le motif
🛒 **Ventes**	Les ventes de cet article : date, client, quantité, prix
✂️ **Vente au détail**	Relier un article de gros (carton, sac) à son article de détail (paquet, kilo) : combien d'unités par carton et le prix au détail

Le stock entre par les Achats ou par Stock → Entrée de stock ; **depuis la fiche**, seulement si la boutique fabrique elle-même (réglage « fabrication propre »).

> **Supprimer ou désactiver ?**
> **Supprimer** retire l'article du catalogue, sans retour possible depuis l'écran. Pour un article qui a déjà servi, préférez le rendre **inactif** : il disparaît de la caisse mais garde son historique.

🗂️ Catégories

Créez, renommez et supprimez les catégories (ex. Boissons, Hygiène) ; un clic montre leurs articles. Pour supprimer une catégorie qui contient des articles, l'application demande d'abord où les déplacer. Les **unités** et les **attributs** (taille, couleur…) se règlent dans Informations boutique → Paramètres.

6 Stock

La page Stock suit les quantités de chaque article dans chaque dépôt, et tout ce qui les fait bouger en dehors des ventes et des achats.

📦 Stock | ➕ Entrée de stock | 🔄 Mouvements | 🚚 Transferts | 📉 Pertes
📦 Déballage / Remballage | 😴 Produits dormants | 🏷️ Déstockage | 🗂️ Historique
📋 Inventaire

📦 Stock

Le tableau des quantités par article et par dépôt, avec la valeur du stock au prix d'achat et les articles en rupture. Filtrez par dépôt ou cherchez par nom ou référence. La colonne des commandes clients montre le **restant à livrer** réservé dans ce dépôt. Un bouton propose une entrée de stock groupée pour tous les produits en rupture.

➕ Entrée de stock

Fait entrer de la marchandise sans passer par une commande fournisseur. Choisissez d'abord **d'où vient la marchandise** :

Origine	Quand l'utiliser	Effet
Achat rapide	Marchandise achetée sans bon de commande	Coût, caisse et dette fournisseur suivis comme une réception. Paiement en espèces, Mobile Money, banque ou compte fournisseur.
Stock d'ouverture	Articles créés sans stock initial	Complète la quantité que vous aviez déjà
Don / échantillon reçu	Marchandise reçue gratuitement	Entre au coût moyen actuel, qui ne change pas
Fabrication	Produits faits par la boutique (si le réglage est activé)	Entre à son coût de fabrication, moyenné avec le stock existant

Puis choisissez le dépôt, scannez ou cherchez les articles, saisissez les quantités (le stock avant → après s'affiche) et confirmez.

🔄 Mouvements

Le journal de toutes les entrées, sorties et ajustements, filtrable par dépôt, type et article. « Nouveau mouvement » permet un **ajustement** : une correction d'erreur de comptage, en plus ou en moins, avec un motif.

🚚 Transferts

Déplace de la marchandise d'un dépôt à un autre. « Nouveau transfert » : dépôt de départ, dépôt d'arrivée (différents), articles et quantités. La liste se filtre par dépôt de départ et d'arrivée.

🗑️ Pertes

Déclare une sortie sans vente. Motifs : périmé, abîmé ou cassé, vol ou disparu, don, consommation interne, autre (précision obligatoire pour « autre »). La valeur perdue est calculée au coût moyen. Une perte déclarée par erreur peut être annulée ; elle reste visible comme « Annulée ».

> **Perte ou ajustement ?**
> L'**ajustement** corrige une erreur de comptage. La **perte** constate une marchandise disparue ou inutilisable. Choisir le bon outil garde des rapports justes.

📦 Déballage / Remballage

Pour les articles vendus en gros et au détail (un carton de 24 paquets, un sac vendu au kilo) :

- **Déballer** : un carton sort, ses 24 paquets entrent. Le coût suit automatiquement.
- **Remballer** : l'inverse, des paquets redeviennent un carton.
- 🔗 **Articles reliés** : relier un article de gros à son article de détail, avec le nombre d'unités et le prix au détail.
- **Historique** : chaque opération ; on peut l'annuler tant que le résultat est encore en stock.

Le signal « À déballer » repère les articles dont le détail est épuisé alors qu'il reste des cartons.

😴 Produits dormants

Les articles sans vente depuis longtemps (60 jours par défaut) et l'**argent qui dort** dans ces articles. Un relevé est pris chaque jour : le graphique montre si cette somme monte ou baisse (30 jours, 3 mois, 1 an, depuis le début). C'est un bon point de départ pour décider d'un déstockage.

🏷️ Déstockage

Vend des articles moins cher pendant une période, pour liquider. « Mettre en déstockage » en trois étapes :

1. Cochez un ou plusieurs articles.
2. Saisissez le nouveau prix de chacun, inférieur au prix normal. Vendre à perte est permis.
3. Choisissez jusqu'à quand : sans date de fin, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois ou une date.

Plusieurs articles lancés ensemble peuvent porter un **nom d'opération** (ex. « Liquidation fin d'année ») pour être arrêtés en un clic et suivis dans un bilan commun. Le prix réduit s'applique tout seul en caisse.

Le déstockage s'arrête à la date de fin, quand le stock tombe à zéro dans tous les dépôts, ou à la main. Le **bilan** donne les quantités vendues, le chiffre d'affaires, l'argent récupéré et la marge.

🗂️ Historique

Toutes les actions de stock réunies (entrées, transferts, pertes, déballages, déstockages, inventaires), filtrables par action, par dépôt et par période.

📋 Inventaire

Compare le stock compté à la main avec le stock de l'application.

1. « Démarrer un inventaire » sur un dépôt. Un seul inventaire peut être en cours par dépôt.
2. Comptez les articles et saisissez la quantité **physique**. Scanner un code-barres puis Entrée ajoute 1.
3. L'application calcule l'**écart** avec la quantité **théorique** et sa valeur : manquants et surplus.
4. « Valider l'inventaire » : le stock est corrigé aux quantités comptées.

Un inventaire peut être ouvert, quitté et repris tant qu'il n'est pas validé.

7 Achats & fournisseurs

Cette page suit la marchandise achetée, du bon de commande jusqu'au paiement du fournisseur.

📦 Commandes | 📥 Réceptionner | 🗂️ Historique | 🚚 Fournisseurs | 💰 Dettes

Le parcours d'une commande

Brouillon → Commandée → Partiellement reçue → Reçue ou Annulée

📦 Commandes

La liste des commandes avec leur statut, filtrable par fournisseur et par statut, et des compteurs : brouillons, à recevoir, acheté ce mois, engagé mais pas encore reçu.

Nouvelle commande

1. Choisissez le fournisseur (créez-le d'abord dans Fournisseurs).
2. Cherchez les articles, saisissez quantités et prix d'achat. Le prix de vente s'affiche pour contrôle.
3. « Enregistrer en brouillon » pour la finir plus tard, ou « Enregistrer et commander » quand elle part chez le fournisseur.

Le raccourci « Commander les produits en rupture » prépare d'un coup les commandes des articles en rupture, un fournisseur par article. La fiche d'une commande permet de la modifier, de la passer en commandée, de la réceptionner, de l'annuler, et montre son **historique** étape par étape.

📥 Réceptionner

Les commandes en attente de marchandise. Pour réceptionner :

1. Choisissez la commande et le **dépôt** où la marchandise entre.
2. Saisissez la quantité reçue de chaque article. Une réception partielle est possible ; le reste attend la suivante.
3. Indiquez le **montant payé** maintenant et comment : 💵 Espèces (l'argent sort de la caisse du dépôt), 📱 Mobile Money, 🏦 Banque ou compte fournisseur.
4. « Confirmer la réception » : le stock augmente. Ce qui n'est pas payé devient une **dette fournisseur**.

Une réception peut être annulée si la marchandise est encore en stock.

> **Retour fournisseur**
>
> Depuis une réception, renvoyez des articles (sans dépasser ce qui a été reçu) avec un motif. Le retour réduit la dette ; s'il dépasse ce qui reste dû, l'excédent devient un **avoir à récupérer**, rangé dans Comptes (chapitre 9).

🗂️ Historique

L'historique des commandes, des réceptions, des retours et des paiements fournisseur, avec recherche par numéro de commande.

🚚 Fournisseurs

La liste des fournisseurs (recherche par nom, téléphone ou contact), avec le total acheté, la dernière commande et le reste dû. « Nouveau fournisseur » : nom, téléphone, adresse, contact, et une **avance initiale** facultative si vous lui avez déjà versé de l'argent. La fiche d'un fournisseur réunit ses coordonnées, ses commandes, ses dettes et ses paiements.

💰 Dettes

Ce que la boutique doit à ses fournisseurs : total dû, dettes en cours, dettes en retard, remboursé ce mois. Triez par plus gros montant ou par fournisseur.

- 💸 **Rembourser** : saisissez le montant et le mode de paiement. Une dette se paie en plusieurs fois.
- **Échéancier** : planifiez les dates et montants des remboursements. Chaque tranche est marquée payée, partielle, à venir ou en retard ; une alerte prévient 3 jours avant.
- **Annuler un remboursement** saisi par erreur : il reste visible comme annulé et son montant revient dans le reste à payer.

Seuls les rôles qui gèrent les achats peuvent enregistrer un remboursement.

8 Clients & crédit

Cette page réunit les clients, ce qu'ils doivent et ce qu'ils ont commandé.

👤 Clients | 💳 Crédits | 📋 Commandes clients

👤 Clients

La liste des clients réguliers, avec des compteurs : nombre de clients, venus ces 30 jours, qui doivent de l'argent, meilleur client, panier moyen. Filtrez par « Avec crédit en cours » ou « Inactifs (plus de 60 jours) », cherchez par nom ou téléphone.

- **Nouveau client** : nom (obligatoire), téléphone au format international (ex. +2250712345678), adresse, et un **dépôt initial** facultatif si le client laisse de l'argent d'avance.
- **La fiche client** : coordonnées, date d'arrivée, total acheté, liste de ses achats et de ses crédits. « Écrire sur WhatsApp » ouvre une conversation avec lui.

Les clients de passage saisis en caisse n'apparaissent pas dans cette liste.

💳 Crédits

Le carnet de crédit : chaque vente non payée entièrement, avec le déjà payé, le reste dû, la prochaine échéance et le statut (En cours, Soldé). Compteurs : total dû, crédits en cours, en retard, réglé ce mois.

Dans la fiche d'un crédit

- 💸 **Nouveau règlement** : montant, date et mode (espèces, Mobile Money, banque, ou le compte du client s'il a de l'argent d'avance). Un crédit se règle en plusieurs fois.
- **Reçu** : cliquez sur un règlement pour voir ou imprimer son reçu.
- **Échéancier** : planifiez les dates et montants attendus. Une alerte prévient 3 jours avant une échéance, puis en cas de retard.
- **Relancer par WhatsApp** : envoie au client un rappel de ce qu'il doit.

Seuls les rôles qui gèrent les clients peuvent enregistrer un règlement.

📋 Commandes clients

Une commande client est une vente promise : le client commande aujourd'hui, la marchandise est livrée plus tard.

> **À retenir**
>
> **Le stock ne bouge qu'à la livraison**, mais le restant à livrer est réservé dans le dépôt : la page Stock l'affiche et la caisse avertit si on vend ce stock promis.

En attente → Prête → Livrée en partie → Livrée ou Annulée

1. **Nouvelle commande** : client (existant ou nouveau), dépôt qui livre, date de livraison prévue (aujourd'hui, dans 3 jours, dans 1 semaine ou une date), articles, quantités et prix. Le **stock libre** (stock du dépôt moins ce que les autres commandes réservent) s'affiche ; s'il manque, il faut commander chez le fournisseur.
2. **Avance** : l'argent versé d'avance va sur le porte-monnaie du client et paiera la livraison.
3. **Marquer prête** quand la marchandise est préparée.
4. **Livrer** : indiquez les quantités livrées maintenant (tout ou partie). La livraison devient une vente au prix fixé à la commande ; le reste à payer se règle en espèces, Mobile Money, banque, sur le compte du client ou à crédit.

Le **bon de commande** s'imprime ou s'exporte en PDF. **Annuler** libère le stock réservé ; ce qui a déjà été livré reste vendu. Si une avance a été versée, seuls le patron ou le gérant peuvent annuler. Des alertes signalent les livraisons prévues aujourd'hui ou demain, et celles en retard.

9 Comptes

La page Comptes gère l'argent laissé d'avance : celui que les clients déposent à la boutique, et celui que la boutique a versé à ses fournisseurs. Le solde n'est jamais saisi à la main : il se calcule à partir des opérations.

👥 Comptes clients (le porte-monnaie)

Un client peut laisser de l'argent qu'il utilisera plus tard. La liste montre les clients avec un solde, le total sur les comptes, déposé et utilisé ce mois. Cliquez sur une ligne pour ouvrir son compte.

Action	Effet
⬇️ **Déposer**	Le client laisse de l'argent : espèces dans la caisse, Mobile Money ou banque.
🛒 **Utiliser**	En caisse, moyen de paiement « 👛 Compte ».
💳 **Régler un crédit avec le compte**	L'argent du compte rembourse son crédit ; rien ne passe par la caisse.
↩️ **Rendre**	L'argent sort du compte et lui est rendu. Réservé aux rôles qui gèrent la trésorerie.

🚚 Comptes fournisseurs (avances et avoirs)

Ce que la boutique a d'avance chez ses fournisseurs : les **avances** versées et les **avoirs** nés d'un retour de marchandise (ajoutés automatiquement).

Action	Effet
⬆️ **Verser une avance**	La boutique paie le fournisseur avant de recevoir.
🧾 **Utiliser**	Payer une réception avec le compte fournisseur.
💰 **Régler une dette avec le compte**	L'avance ou l'avoir rembourse une dette.
↩️ **Remboursement reçu**	Le fournisseur rend l'argent non utilisé.

Lire un compte

La fiche d'un compte a deux vues :

- 👛 **Porte-monnaie** (par défaut) : seulement les mouvements d'argent laissé d'avance.
- 📋 **Toutes les opérations** : tout l'historique avec ce client ou ce fournisseur (achats, crédits, règlements, commandes, réceptions, retours…), avec l'effet de chaque opération et la **position** : « Il nous doit », « À son crédit », « Nous lui devons », « À notre crédit ».

Chaque vue se filtre par période, s'exporte et s'envoie par WhatsApp (situation et dernières opérations).

Remboursements clients

La liste des règlements de crédit encaissés, par période : total encaissé, nombre de remboursements, montant moyen, et qui a encaissé. Cherchez par client ou numéro de vente.

10 Trésorerie et Dépenses

La Trésorerie dit combien d'argent il y a, et où : dans la caisse (espèces) de chaque dépôt, et sur chaque numéro Mobile Money. Les Dépenses enregistrent les frais payés avec cet argent.

💰 Trésorerie

Choisissez le dépôt, puis la caisse ou un opérateur Mobile Money. L'affichage « aujourd'hui » montre le mouvement du jour ; l'autre affichage montre le solde total.

Pour la caisse (espèces)

Bouton	Usage
🗓️ **Journée**	Le résumé du jour : chiffre d'affaires, nombre de ventes, panier moyen, espèces encaissées, ce qui **doit être en caisse**, et le détail **par caissier** (cliquez sur un caissier pour voir ses ventes). Le Mobile Money y figure « pour info » : cet argent n'est pas dans le tiroir.
➖ **Retrait**	L'argent sort de la caisse (motif obligatoire), par exemple pour le déposer à la banque.
Mise de fonds	L'argent entre dans la caisse, par exemple la monnaie du matin.
Ajustement	Correction vers le haut (+) ou vers le bas (−), avec un motif.
🕘 **Historique**	Toutes les entrées et sorties de caisse, filtrables par catégorie.
Clôturer la caisse	Le comptage du soir (voir ci-dessous).

> **Clôturer la caisse, chaque soir**
> Comptez les billets et pièces, saisissez le **solde compté**. L'application le compare au **solde théorique** et affiche l'écart, ou « Caisse juste ✓ ». Les clôtures précédentes restent consultables.

Pour un opérateur Mobile Money

🔁 **Transfert** fait passer l'argent du numéro Mobile Money vers la caisse, quand vous retirez l'argent chez un agent. 🕘 **Historique** liste ces transferts.

Les retraits, mises de fonds, ajustements et clôtures sont réservés aux rôles qui gèrent la trésorerie.

💸 Dépenses

Les frais de la boutique payés avec l'argent de la caisse.

💸 Dépenses | 🕘 Historique

- **Dépenses** : choisissez le dépôt, puis ajoutez une ou plusieurs lignes (type, description, montant). Types : Transport, Réparation, Achat de marchandise, Achat divers, Remboursement client, Autre. Avant de valider, l'application affiche la **caisse après validation**.
- **Historique** : toutes les dépenses, filtrables par type et par période, avec le total, la dépense moyenne, le type le plus coûteux et qui a dépensé.

> **Attention**
>
> Le paiement d'un fournisseur à la réception n'est pas une dépense : il se fait dans Achats & fournisseurs (chapitre 7).

11 Historique, Rapports, Comptabilité

Trois pages pour regarder en arrière : retrouver une opération, analyser l'activité, produire les états comptables.

📜 Historique

La page Historique réunit tous les historiques de l'application, un bouton par historique. Chacun reste aussi disponible dans sa page d'origine. Vous ne voyez que ceux que votre rôle permet.

Bouton	Contenu
🧾 **Historique des ventes**	Toutes les ventes : numéro, client, total, statut, vendeur
🚚 **Historique des achats**	Commandes et réceptions fournisseur
📦 **Mouvements de stock**	Entrées, sorties, ajustements
🔁 **Transferts de stock**	Déplacements entre dépôts
🗑️ **Pertes**	Pertes déclarées
📦 **Déballages / remballages**	Cartons ouverts ou refaits
💸 **Historique des dépenses**	Frais de la boutique
💰 **Historique de la caisse**	Entrées et sorties d'espèces
📲 **Transferts Mobile Money**	Argent passé du Mobile Money à la caisse
Remboursements clients	Règlements de crédit encaissés
Remboursements fournisseurs	Paiements de dettes fournisseur
💬 **Historique des messages**	Messages WhatsApp envoyés ou traités

Chaque historique se filtre par période et s'exporte en CSV, Excel ou PDF.

> **Annuler une vente**
> Ouvrez-la dans l'Historique des ventes, puis « Annuler cette vente ». Le stock revient, et la vente reste visible avec la mention « Annulée ». Une vente annulée ne se rétablit pas : refaites-la en caisse si besoin.

📈 Rapports

Les rapports aident à décider : quoi racheter, quoi liquider, qui vend le mieux. Chaque rapport se règle sur une période (aujourd'hui, cette semaine, ce mois, mois dernier, cette année, période personnalisée) et souvent un dépôt.

Rapport	Répond à la question
📊 **Synthèse**	Combien ai-je vendu et gagné ? Chiffre d'affaires, nombre de ventes, panier moyen, marge
🏷️ **Top articles**	Quels articles se vendent le plus, et le moins ?
⏳ **Top clients**	Qui achète le plus ?
📦 **Valeur du stock**	Combien vaut mon stock, au coût et au prix de vente ? Quel bénéfice potentiel ?
😴 **Produits dormants**	Qu'est-ce qui ne se vend plus, et combien d'argent y dort ?
🗑️ **Pertes**	Qu'ai-je perdu, par motif et par article ?
🏷️ **Déstockages**	Combien les liquidations ont-elles rapporté ? Argent récupéré, manque à gagner
🤵 **Ventes par vendeur**	Qui vend combien ?
🗂️ **Ventes par catégorie**	Quelles familles de produits rapportent ?
💳 **Ventes par mode de paiement**	Quelle part en espèces, Mobile Money, crédit… ?

📒 Comptabilité

La comptabilité suit le plan SYSCOHADA. Les écritures se passent toutes seules à chaque vente, achat, règlement ou dépense : il n'y a rien à saisir.

📖 Journal | 📚 Grand livre | ⚖️ Balance générale | 📈 Compte de résultat | 📑 Bilan

- **Journal** : toutes les écritures dans l'ordre des dates.
- **Grand livre** : les écritures regroupées par compte.
- **Balance générale** : le total de chaque compte.
- **Compte de résultat** : produits, charges et résultat.
- **Bilan** : ce que la boutique possède et ce qu'elle doit.

Mode	Usage
Aperçu local	Recalculé depuis les données de l'appareil, sans numérotation légale. Pratique hors ligne, mais ce n'est pas un document officiel.
Livre officiel (en ligne)	Le document réel, numéroté, tenu par le serveur. Demande une connexion Internet.

> **À retenir**
> Pour le comptable, utilisez toujours le livre officiel.

12 Notifications, Messages, Informations boutique

Les alertes qui demandent une action, la file des messages WhatsApp, et les réglages de la boutique.

🔔 Notifications

L'application prévient d'elle-même de ce qui demande une action. Chaque notification mène directement à la bonne page. Filtrez par type ou par dépôt, ou cherchez un mot.

Notification	Action proposée
Rupture de stock	Voir dans le Stock, puis commander
Crédit client proche (3 jours avant) ou en retard	Ouvrir les crédits clients, relancer
Échéance de dette fournisseur proche ou en retard	Ouvrir Achats → Dettes
Livraison de commande client proche ou en retard	Ouvrir les commandes clients
Fin de déstockage	Voir le bilan
Produits dormants	Voir les articles qui ne se vendent plus
Fin d'abonnement proche, abonnement expiré	Voir l'abonnement

💬 Messages

La file des messages WhatsApp à envoyer aux clients :

- 🧾 **Tickets WhatsApp** : le ticket d'une vente (articles, total, paiement).
- 💳 **Rappels de crédit** : le rappel de ce qu'un client doit encore.

Ouvrez un message, vérifiez ou ajoutez le numéro WhatsApp du client, puis « Envoyer par WhatsApp » : WhatsApp s'ouvre avec le texte prêt. « Marquer comme traité » retire le message de la file. Les messages traités restent dans l'historique, filtrable par dépôt, caissier et type.

🏪 Informations boutique

Les réglages de la boutique, en quatre boutons.

🏪 Informations boutique | 👥 Utilisateurs & rôles | ⚙️ Paramètres | 🔄 Synchronisation

🏪 Informations boutique

- 🖨️ **Coordonnées** : nom, adresse, téléphone, e-mail, logo, devise. Ils apparaissent sur les factures et les tickets.
- 👤 **Mon compte** : vos informations et votre mot de passe.
- ⭐ **Abonnement** : formule, date d'expiration et tarifs. Pour renouveler, payez par Mobile Money puis **déclarez le paiement** (opérateur, montant, référence reçue par SMS) ; l'administrateur le valide. Les paiements déclarés et l'historique s'affichent ici. Les autres utilisateurs préviennent le responsable.

👥 Utilisateurs & rôles (réservé au responsable)

- **Nouvel utilisateur** : prénom et nom, nom d'utilisateur, rôle, dépôt de vente et **code vendeur** (3 lettres, ex. AKO). Le code vendeur entre dans les numéros de ses ventes et commandes (ex. VTE-20261002-AKO-0001), ce qui évite les doublons entre appareils hors ligne.
- **Réinitialiser le mot de passe** d'un utilisateur, ou le retirer.
- **Rôles** : créez, renommez ou supprimez un rôle et cochez ses permissions. Le rôle Patron a toutes les permissions et ne se modifie pas ; un rôle encore attribué ne peut pas être supprimé.

Permission	Ce qu'elle ouvre
Vendre / encaisser	La caisse
Modifier les prix	Changer un prix en caisse ou en commande
Annuler une vente	L'annulation depuis l'Historique
Gérer articles / stock / achats	Articles, Stock, Achats & fournisseurs
Consulter le stock	Voir le stock sans le modifier
Gérer les clients	Clients, crédits, règlements
Enregistrer une dépense	La page Dépenses
Consulter la trésorerie	Voir la caisse et le Mobile Money
Gérer la trésorerie	Retraits, mises de fonds, clôtures, rendre l'argent d'un compte client
Voir les bénéfices et prix d'achat	Les coûts et les marges partout
Voir les rapports complets	Tous les rapports
Consulter la comptabilité	La page Comptabilité
Gérer les utilisateurs et réglages	La page Informations boutique

⚙️ Paramètres

- **Dépôts** : créer, renommer, supprimer un dépôt vide, ou transférer tout son stock vers un autre dépôt.
- **Unités** et **attributs** (taille, couleur…) utilisés par les articles.
- 🧾 **Vente** : taux de TVA (ou non assujetti), format du ticket (58 mm ou 80 mm).
- **Approvisionnement** : cochez « fabrication propre » si la boutique fabrique ses produits ; l'entrée « Fabrication » devient alors disponible.

- **Thème** : Clair, Sombre, Nuit, Bleu, Vert, Orange, Gris.
- **Verrouillage automatique** : l'écran se verrouille seul après le délai choisi sans activité.

🔄 Synchronisation

Montre les changements faits sur cet appareil et pas encore envoyés au serveur, par type de données. « Synchronisation » les envoie ; « Tout est sauvegardé en ligne » confirme que rien n'est en attente. Sans Internet, réessayez plus tard : rien n'est perdu, tout reste sur l'appareil.

13 Réseau de la boutique et sauvegarde

Faire travailler ensemble les appareils de la boutique (ordinateurs, téléphones, tablettes) sans internet, garder ses données chez soi si on le souhaite, renouveler l'abonnement sans connexion et sauvegarder chaque jour. Ce chapitre concerne l'application de bureau et l'appli mobile (ses particularités sont au chapitre 14).

Relier les appareils sans internet

Un ordinateur, une tablette ou un téléphone devient le **poste principal** : il garde la version commune des ventes et du stock. Les autres (les **caisses**) se branchent sur lui et voient les mêmes ventes et le même stock, toutes les 4 secondes. Une vente part au poste principal dès qu'elle est validée.

> **Attention**
> Le réseau de la boutique est une option **activée par votre administrateur**. Tant qu'il ne l'est pas, Informations boutique → Réseau de la boutique propose « Demander l'activation » (et « Prévenir par WhatsApp ») ; « Vérifier l'activation » relit la réponse. L'envoi des données en ligne est réglé de la même façon : les deux réglages sont affichés dans la modale et en cliquant sur l'indicateur du haut.

1. Sur l'ordinateur qui reste allumé toute la journée : Informations boutique → **Réseau de la boutique** → « Faire de cet ordinateur le poste principal ». Si Windows le demande, cliquez sur « Autoriser ».
2. L'écran affiche l'**adresse** du poste principal (ex. 192.168.1.10:47800) et un **code à 6 chiffres** valable 10 minutes.
3. Sur chaque caisse : Informations boutique → Réseau de la boutique → « Rechercher le poste principal » (ou tapez son adresse), puis tapez le code et « Se brancher ».
4. La caisse reçoit tout ce que le poste principal a. Les vendeurs s'y connectent avec leur identifiant habituel.

Pour relier les appareils	À savoir
Un petit routeur Wi-Fi	Le plus fiable ; aucun abonnement internet nécessaire
Le point d'accès d'un téléphone	Fonctionne même sans forfait ; téléphone allumé, proche et sur chargeur
Un câble réseau	Pour deux ordinateurs seulement

Avant de vendre un article presque en rupture, la caisse vérifie auprès du poste principal qu'il en reste vraiment (ventes des autres caisses comprises). Si le poste principal est éteint, les caisses continuent de vendre seules et rattrapent tout à son retour. Quinze postes au plus, poste principal compris ; le poste principal peut débrancher un appareil à tout moment.

> **À retenir**
> C'est le poste principal qui envoie tout au serveur en ligne quand internet est là : les caisses n'ont pas besoin d'internet.

Savoir par où passe la synchronisation

En haut de l'écran, un indicateur dit toujours par où partent les données ; un clic montre le détail (chemin, dernier échange, ce qui attend d'être envoyé).

Indicateur	Signification
🌐 **En ligne**	Cet appareil envoie directement au serveur
🟠 **Hors ligne**	Pas d'internet : les ventes attendent et partiront au retour
📶 **Réseau de la boutique**	Caisse reliée au poste principal
🟠 **Poste principal injoignable**	La caisse vend seule ; vérifiez le poste principal et le Wi-Fi
🖥️ **Poste principal**	Cet appareil sert les caisses (nombre de caisses reliées)
🔒 **100 % local**	Rien n'est envoyé en ligne

Garder ses données dans la boutique (100 % local)

Sur demande, l'administrateur règle la boutique en **100 % local** : les ventes, le stock, les clients et les chiffres ne sont jamais envoyés sur internet. Seuls le nom de la boutique et l'abonnement restent en ligne. Les appareils de la boutique continuent de se relier entre eux par le réseau de la boutique. Si des données avaient déjà été envoyées, l'administrateur peut les supprimer du serveur.

> **Attention**
> En 100 % local, vos données n'existent que sur les appareils de la boutique : la sauvegarde devient indispensable.

Renouveler l'abonnement sans internet

Après le paiement, l'administrateur peut envoyer un **code d'activation** (par WhatsApp ou SMS). Sur le poste principal : « Gérer l'abonnement » → « 🔑 Code d'activation », collez le code puis « Activer ». Il se vérifie sans internet, ne fonctionne que pour votre boutique et ne peut pas être modifié ; les caisses branchées reçoivent la nouvelle date.

La sauvegarde quotidienne

L'administrateur la paramètre sur place : chaque jour, à l'heure choisie, la base de la boutique est **chiffrée** et déposée dans le dossier Google Drive de la boutique, que Google envoie dès qu'internet est là. C'est le patron qui choisit et tape le mot de passe : il est imprimé sur une **fiche de récupération** à garder en lieu sûr. Sans ce mot de passe, personne ne peut ouvrir les sauvegardes, ni Google ni l'administrateur.

Informations boutique → **Sauvegarde** montre la date de la dernière sauvegarde et permet d'en lancer une tout de suite. Un bandeau prévient si les sauvegardes échouent plusieurs jours de suite (dossier débranché, Google Drive déconnecté). En cas de panne, l'administrateur restaure la dernière sauvegarde sur un autre appareil avec le mot de passe du patron. Une sauvegarde manquée parce que l'appareil était éteint à l'heure prévue est faite au démarrage suivant. Sur téléphone, voir aussi le chapitre 14.

14 L'appli mobile

Sur un téléphone ou une tablette Android, l'appli mobile fait tout ce que fait l'application de bureau : vendre, gérer la boutique, relier les appareils sans internet, sauvegarder. Une boutique peut fonctionner avec des téléphones seulement, ou mélanger téléphones, tablettes et ordinateurs.

Installer l'appli

1. L'administrateur active l'appli mobile pour la boutique. Ensuite, Informations boutique → 📱 **Appli mobile** affiche un QR code de téléchargement, un lien à envoyer par WhatsApp et une affiche à imprimer.
2. Scannez le QR code avec le téléphone, téléchargez le fichier puis ouvrez-le. Si Android le demande, autorisez l'installation depuis cette source.
3. Ouvrez « Gestion Stock » et connectez-vous avec votre identifiant habituel (internet nécessaire la première fois), ou rejoignez le réseau de la boutique sans internet (ci-dessous).

Les écrans sont les mêmes qu'au bureau, en cartes faciles à lire sur un petit écran. Le bouton « retour » d'Android ferme la fenêtre ouverte, puis revient à la page précédente ; en bas, l'onglet **« 🏠 Accueil »** ramène à la page d'accueil.

> **Pour l'administrateur : installer dans une zone sans réseau**
>
> Sur un appareil qui n'a jamais vu internet, l'Espace Admin (⚙️) demande un 🎫 **laissez-passer**. Avant de partir, avec internet : sur le site d'administration (« Laissez-passer ») ou dans l'Espace Admin de l'appli (carte « 🎫 Laissez-passer ») → choisir la durée (de 1 jour à illimité) → copier le code. Un laissez-passer illimité sert sur tous vos appareils neufs. Sur place : ⚙️ → cocher « J'ai un laissez-passer », coller le code, taper son identifiant et son mot de passe. Le code seul ne suffit pas ; il cesse de marcher si le mot de passe change, et il peut être révoqué (pris en compte au retour d'internet).

Imprimer, partager un export

« Imprimer » ouvre la fenêtre d'impression d'Android : imprimante Wi-Fi, ou **« Enregistrer en PDF »**. Un export Excel, CSV ou PDF s'ouvre dans le menu de partage : WhatsApp, Google Drive, e-mail ou Fichiers.

Un téléphone en caisse

1. Mettez le téléphone sur le même Wi-Fi que le poste principal (ou sur le point d'accès du téléphone qui sert de réseau).
2. Téléphone neuf, sans boutique : sur l'écran de connexion, touchez **« 📶 Rejoindre le réseau de la boutique »**. Sinon, après connexion : Informations boutique → Réseau de la boutique → « Cet appareil est une caisse ».
3. Choisissez le poste principal trouvé (ou tapez son adresse), puis tapez le code à 6 chiffres affiché sur lui.

4 Le téléphone reçoit la boutique, ses articles, son stock et les comptes des vendeurs : chacun se connecte avec son identifiant habituel, sans internet.

Un téléphone ou une tablette en poste principal

Informations boutique → Réseau de la boutique → **« Faire de cet appareil le poste principal »**. L'appareil affiche son adresse et le code à 6 chiffres ; une notification **« 🟢 Serveur de la boutique actif »** reste affichée tant qu'il sert les caisses.

> **Attention**
> Le poste principal doit rester **allumé, sur chargeur, l'appli ouverte**. Certaines marques (Tecno, Infinix, Itel, Xiaomi…) coupent les applis en arrière-plan pour économiser la batterie : touchez **« 🔋 Régler la batterie »** dans Réseau de la boutique et choisissez « Sans restriction » (ou « Ne pas optimiser ») pour Gestion Stock. Acceptez aussi l'autorisation des notifications.

Boutique	Montage conseillé
Téléphones seulement	La tablette ou le téléphone du patron en poste principal, partageant son point d'accès ; les autres téléphones en caisses
Un ordinateur et des téléphones	L'ordinateur en poste principal, les téléphones en caisses
Plusieurs ordinateurs	Comme avant (chapitre 13) ; un téléphone peut s'ajouter en caisse

> **À retenir**
> Quand internet est là, le poste principal (ordinateur ou téléphone) envoie au serveur les ventes de toutes les caisses, toutes les minutes.

La sauvegarde sur téléphone

Même principe qu'au bureau (chapitre 13) : l'administrateur la paramètre dans l'Espace Admin, le patron tape lui-même le mot de passe et garde la fiche de récupération. Le **dossier** se choisit avec le sélecteur d'Android : un dossier « Sauvegardes » de Google Drive (appli Drive connectée au compte de la boutique) ou de la carte mémoire. Chaque jour à l'heure choisie, une copie chiffrée y est déposée — aussi quand l'appli passe en arrière-plan si la dernière a plus de 24 heures.

La copie contient toutes les données de l'appareil et les comptes des vendeurs : après une panne, on installe l'appli sur un autre téléphone, l'administrateur restaure la dernière copie avec le mot de passe du patron, et chacun se reconnecte sans internet.

> **Astuce**
> Une copie faite sur un téléphone se restaure sur un téléphone ou une tablette ; une copie d'ordinateur, sur un ordinateur.

15 Questions fréquentes et bonnes pratiques

Les réponses aux situations les plus courantes, puis la routine qui garde des comptes justes.

Questions fréquentes

Question	Réponse
Internet est coupé, puis-je vendre ?	Oui, sur l'application de bureau et sur l'appli mobile. Les ventes partent au serveur au retour de la connexion ; l'indicateur en haut de l'écran montre ce qui attend (chapitre 13).
Deux caisses sans internet doivent voir le même stock	Reliez-les par le réseau de la boutique : un poste principal, les caisses branchées dessus (chapitre 13).
Je n'ai que des téléphones, pas d'ordinateur	Un téléphone ou une tablette sert de poste principal, les autres de caisses (chapitre 14).
Les caisses perdent le poste principal téléphone quand son écran s'éteint	Retirez Gestion Stock de l'économie de batterie (« 🔋 Régler la batterie », chapitre 14) et laissez-le sur chargeur.
Pas d'internet au moment de renouveler l'abonnement	Demandez un code d'activation à l'administrateur et collez-le dans Gérer l'abonnement (chapitre 13).
Un bandeau dit que la sauvegarde ne marche plus	Vérifiez que Google Drive est connecté (ou la clé USB, la carte mémoire en place), puis prévenez l'administrateur.
Je me suis trompé dans une vente confirmée	Annulez la vente dans Historique, puis refaites-la en caisse.
Le stock affiché ne correspond pas au rayon	Faites un inventaire (Stock → Inventaire) ; pour un seul article, un ajustement (Stock → Mouvements).
Un article est cassé, périmé ou volé	Déclarez une perte (Stock → Pertes), pas un ajustement.
J'ai reçu de la marchandise sans bon de commande	Stock → Entrée de stock → Achat rapide.
Un client veut payer plus tard	Choisissez le client en caisse et mettez le reste en Crédit.
Un client laisse de l'argent d'avance	Comptes → son compte → Déposer. Il le dépensera en caisse avec « 👛 Compte ».
Un client commande pour la semaine prochaine	Clients & crédit → Commandes clients → Nouvelle commande.
Je ne vois pas une page	Votre rôle ne la permet pas : demandez au responsable.

Question	Réponse
J'ai oublié mon mot de passe	Le responsable le réinitialise (Informations boutique → Utilisateurs & rôles).

Bonnes pratiques au quotidien

- [ ] **Le matin** : faire la mise de fonds de la caisse (Trésorerie).
- [ ] **Pendant la journée** : encaisser chaque vente dans l'application, même petite.
- [ ] **Le soir** : consulter la Journée, puis clôturer la caisse en comptant les espèces.
- [ ] **Chaque semaine** : regarder les alertes de rupture et les crédits en retard, relancer par WhatsApp ; vérifier la date de la dernière sauvegarde (Informations boutique → Sauvegarde).
- [ ] **Chaque mois** : consulter les produits dormants et les rapports ; faire l'inventaire d'au moins un dépôt.
- [ ] **Toujours** : verrouiller l'écran en s'absentant, ne jamais partager son mot de passe.