Информация взята из «Методическое пособие КПиЯП.pdf»

Функция **DOS 08h** (INT 21h) – считать символ из STDIN без эха, с ожиданием и проверкой на Ctrl + Break:

Ввод: AH = 08h.

Вывод: AL = код символа.

Каждой клавише на клавиатуре соответствует уникальный код, называемый сканкод. Этот код посылается клавиатурой при каждом нажатии и отпускании клавиши и обрабатывается BIOS – записывается в кольцевой буфер клавиатуры.

Прерывание **BIOS 16h**, функция **00h** (10h, 20h) – чтение символа с ожиданием:

Ввод: AH = тип клавиатуры:

- -00h 83/84-клавиши;
- -10h 101/102-клавиши;
- 20h 122-клавиши.

Тип клавиатуры можно определить с помощью функции 09h прерывания 16h.

<u>Вывод</u>: Если нажатой клавише соответствует ASCII-символ, то в АН возвращается код этого символа, а в AL — скан-код клавиши. Если нажатой клавише соответствует расширенный ASCII-код, то в AL возвращается префикс скан-кода (например Е0 для серых клавиш) или 0, если префикса нет, а в АН — расширенный ASCII-код.

Прерывание **BIOS 16h**, функция 02h (12h, 22h) — получить состояние клавиатуры:

Ввод: AH = тип клавиатуры:

- -02h 83/84-клавиши;
- 12h 101/102-клавиши;
- 22h 122-клавиши.

Вывод: AL = байт состояния клавиатуры 1, <math>AH = байт состояния клавиатуры 2 (только для функций 12h и 22h).

Байт состояния клавиатуры 1 (расположен в памяти DOS по адресу 0000h:0417h или 0040h:0017h):

- бит 7 Ins включена;
- бит 6 CapsLock включена;
- бит 5 NumLock включена;
- бит 4 ScrollLock включена;
- бит 3 Alt нажата (любая Alt для функции 02h и только левая Alt для 12h/22h);
- бит 2 Ctrl нажата (любая Ctrl);
- бит 1 левая Shift нажата;
- бит 0 правая Shift нажата.

Байт состояния клавиатуры 2 (расположен в памяти DOS по адресу 0000h:0418h или 0040h:0018h):

- бит 7 SysRq нажата;
- бит 6 CapsLock нажата;
- бит 5 NumLock нажата;

- бит 4 ScrollLock нажата;
- бит 3 правая Alt нажата;
- бит 2 правая Ctrl нажата;
- бит 1 левая Alt нажата;
- бит 0 левая Ctrl нажата.

Так как эти байты расположены в памяти по фиксированному адресу, то вместо вызова прерывания удобнее просто считывать и даже перезаписывать значения этих байтов напрямую, что изменит состояние клавиатуры.

Прерывание **BIOS 10h**, функция **09** – вывести символ с заданным атрибутом на экран:

Ввод: AH = 09,

ВН = номер страницы,

AL = ASCII-код символа,

BL = атрибут символа,

СХ = число повторений символа.

Выводит на экран любой символ, включая специальные символы (например СR).

Параметры цветов:

0 = Black	8 = Gray
1 = Blue	9 = Light Blue
2 = Green	A = Light Green
3 = Aqua	B = Light Aqua
4 = Red	C = Light Red
5 = Purple	D = Light Purple
6 = Yellow	E = Light Yellow
7 = White	F = Bright White

В BL сначала записывается цвет фона, а затем цвет текста. Например, нижеприведённый код позволяет вывести в консоль строку «Ctrl+probel» красным цветом на белом фоне.

......

```
mov
ah, 09h; вывод сообщения

mov
bl, 0f4h; красный текст на белом фоне

mov
cx, 11; сообщение длиной 11 байт

int
10h

mov
dx,CTRL_probel
```

. . .

int

21h

CTRL_probel db "CTRL_probel", \$0d,\$0a,'\$'

.....