
Задание экзамена «Администрирование сетей передачи информации»



1. Имена хостов в созданных ВМ должны быть установлены в соответствии со схемой.

Адресация должна быть выполнена в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

| Имя BM | ІР-адрес |
|--------|--|
| RTR-L | 100.100.100.10/28 – для подсети в сторону ISP |
| | 10.10.10.1/24 – для подсети офиса LEFT |
| RTR-R | 150.150.150.10/28 – для подсети в сторону ISP |
| | 20.20.20.1/24 – для подсети офиса RIGHT |
| SRV-L | 10.10.10.100/24 |
| WEB-L | 10.10.10.110/24 |
| WEB-R | 20.20.20.100/24 |
| ISP | 100.100.100.1/28 – для подсети в сторону RTR-L |
| | 150.150.150.1/28 – для подсети в сторону RTR-R |
| | 35.35.35.1/28 – для подсети в сторону CLI |
| | DHCР -для выхода в общественную сеть |
| CLI | 35.35.35.10/28 |

CLI:

hostnamectl set-hostname cli.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens19/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address35.35.35.10/28vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4routedefault via 35.35.35.1

reboot

ISP:

hostnamectl set-hostname isp.au.team; exec bash cp -r /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens19/ vim /etc/net/ifaces/ens19/options меняем на static

cp -r /etc/net/ifaces/ens19 /etc/net/ifaces/ens20/cp -r /etc/net/ifaces/ens19 /etc/net/ifaces/ens21/

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address100.100.100.1/28vim /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address150.150.150.1/28vim /etc/net/ifaces/ens21/ipv4address35.35.35.1/28

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route 10.10.10.0/24 via 100.100.100.10 vim /etc/net/ifaces/ens20/ipv4route 20.20.20.0/24 via 150.150.150.10

reboot

RTR-L:

hostnamectl set-hostname rtr-l.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address100.100.100.100.10/28

cp -r /etc/net/ifaces/ens18/ /etc/net/ifaces/ens19/

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address 10.10.10.1/24

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route default via 100.100.100.1

reboot

RTR-R:

hostnamectl set-hostname rtr-r.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/options меняем на static vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address 150.150.150.10/28

cp -r /etc/net/ifaces/ens18/ /etc/net/ifaces/ens19/

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address 20.20.20.1/24

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route default via 150.150.150.1

reboot

SRV-L:

hostnamectl set-hostname srv-l.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address10.10.10.100/24vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4routedefault via 10.10.10.1

reboot

WEB-L:

hostnamectl set-hostname web-l.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address10.10.10.110/24

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route default via 10.10.10.1

reboot

WEB-R:

hostnamectl set-hostname web-r.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address20.20.20.100/24

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route default via 20.20.20.1

reboot

- 2. Настройка динамической трансляции адресов на всех роутерах.
 - Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов сторону ISP и с ISP в сторону общественной сети.
 - Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

ISP:

```
apt-get update
apt-get install nftables -y
vim /etc/nftables/nftables.nft
В конфиге прописать ниже после всего:
table ip nat {
     chain postrouting {
           type nat hook postrouting priority 0;
           oifname ens18 masquerade;
                           /etc/nftables/nftables.nft
  chain input
    type filter hook input priority 0;
   chain forward
    type filter hook forward priority 0
  chain output {
     type filter hook output priority 0
  able ip nat {
       chain postrouting {
               type nat hook postrouting priority 0
              oifname enp0s3 masquerade
```

nft -f /etc/nftables/nftables.conf (не должно быть ошибок) systemctl enable --now nftables

```
vim /etc/net/sysctl.conf

райл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

### IPV4 networking options.

# IPv4 packet forwarding.

# This variable is special, its change resets all configuration

# parameters to their default state (RFC 1122 for hosts, RFC 1812 for routers).

# net.ipv4.ip forward = 1
```

reboot

RTR-L:

```
apt-get update
apt-get install nftables -y
vim /etc/nftables/nftables.nft
В конфиге прописать ниже после всего:
table ip nat {
     chain postrouting {
           type nat hook postrouting priority 0;
           oifname ens18 masquerade;
                            /etc/nftables/nftables.nft
  GNU nano 7.2
   chain input
    type filter hook input priority 0;
   chain forward {
    type filter hook forward priority 0
  chain output {
     type filter hook output priority 0
       chain postrouting
             type nat hook postrouting priority 0;
oifname enp0s3 masquerade;
```

nft -f /etc/nftables/nftables.conf (не должно быть ошибок) systemctl enable --now nftables

vim /etc/net/sysctl.conf

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

### IPV4 networking options.

# IPv4 packet forwarding.

#
# This variable is special, its change resets all configuration
# parameters to their default state (RFC 1122 for hosts, RFC 1812 for # routers).

# net.ipv4.ip forward = 1
```

reboot

RTR-R:

```
apt-get update apt-get install nftables -y vim /etc/nftables/nftables.nft В конфиге прописать ниже после всего: table ip nat {
```

chain postrouting {

type nat hook postrouting priority 0; oifname ens18 masquerade;

```
GNU nano 7.2 /etc/nftables/nftables.nft

# you can find examples in /usr/share/nftables/

**Thush ruleset;

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority 0;
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority 0;
    }


    chain output {
        type filter hook output priority 0;
    }

    table ip nat {
        type nat hook postrouting priority 0;
        oifname enp0s3 masquerade;
    }
}
```

nft -f /etc/nftables/nftables.conf (не должно быть ошибок) systemctl enable --now nftables

vim /etc/net/sysctl.conf

}



reboot

ПРОВЕРКА 1-2 ПУНКТА.

- 1)На каждой машине пишем ping 8.8.8. Должен быть везде интернет.
- 2) Пингуем каждую машину. К примеру, с WEB-L все машины. ISP:

```
apt-get update && apt-get install nftables chrony -y
CLI:
apt-get update && apt-get install chrony yandex-browser -y
RTR-L:
apt-get update && apt-get install nftables chrony strongswan -y
RTR-R:
apt-get update && apt-get install chrony nftables strongswan -y
WEB-L:
apt-get update && apt-get install chrony docker-io docker-compose nfs-clients -y
WEB-R:
apt-get update && apt-get install chrony bind bind-utils nfs-clients -y
SRV-L:
apt-get update && apt-get install chrony bind bind-utils nfs-server -y
```

- 3. Между офисами должен быть установлен защищенный туннель, позволяющий осуществлять связь между регионами с применением внутренних адресов.
 - Трафик, проходящий по данному туннелю, должен быть защищен:
 - Платформа ISP не должна иметь возможности просматривать содержимое пакетов, идущих из одной внутренней сети в другую.
 - Туннель должен позволять защищенное взаимодействие между офисами управления трафиком по их внутренним адресам
 - Взаимодействие по внешним адресам должно происходит без применения туннеля и шифрования.
 - Трафик, идущий по туннелю между регионами по внутренним адресам, не должен транслироваться.

RTR-L:

vim /etc/gre.up

Пишем:

#!/bin/bash

ip tunnel add tun0 mode gre local 100.100.100.10 remote 150.150.150.10 ip addr add 10.5.5.1/30 dev tun0

ip link set up tun0

ip route add 20.20.20.0/24 via 10.5.5.2

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

#!/bin/bash
ip tunnel add tun0 mode gre local 100.100.100.10 remote 150.150.150.10
ip addr add 10.5.5.1/30 dev tun0
ip link set up tun0
ip route add 20.20.20.0/24 via 10.5.5.2
```

Coxpaняем файл chmod +x /etc/gre.up /etc/gre.up vim /etc/crontab

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

run-parts

01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly

02 4 * * root run-parts /etc/cron.daily

22 4 * 0 root run-parts /etc/cron.weekly

42 4 1 * root run-parts /etc/cron.monthly

@reboot root /etc/gre.up
```

apt-get install strongswan vim /etc/strongswan/ipsec.conf Пишем:

conn vpn
auto=start
type=tunnel
authby=secret
left=100.100.100.10

right=150.150.150.10 leftsubnet=0.0.0.0/0 rightsubnet=0.0.0.0/0 leftprotoport=gre rightprotoport=gre ike=aes128-sha256-modp3072 esp=aes128-sha256

```
# Sample VPN connections

conn vpn

auto=start
type=tunnel
authby=secret
left=100.100.100.10
right=150.150.150.10
leftsubnet=0.0.0.0/0
rightsubnet=0.0.0.0/0
leftprotoport=gre
rightprotoport=gre
ike=aes128-sha256-modp3072
esp=aes128-sha256

#conn sample-self-signed
```

vim /etc/strongswan/ipsec.secrets

Пишем:

100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK "P@ssw0rd"

```
GNU nano 7.2 /etc/strongswan/ipsec.secrets

ipsec.secrets - strongSwan IPsec secrets file
100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK "P@ssw0rd"
```

systemctl enable --now strongswan-starter.service systemctl enable --now ipsec.service

RTR-R:

vim /etc/gre.up

Пишем:

#!/bin/bash

ip tunnel add tun0 mode gre local 150.150.150.10 remote 100.100.100.10

ip addr add 10.5.5.2/30 dev tun0

ip link set up tun0

ip route add 10.10.10.0/24 via 10.5.5.1

```
тоот@host-15:/root
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

#!/bin/bash
ip tunnel add tun0 mode gre local 150.150.10 remote 100.100.100.10
ip addr add 10.5.5.2/30 dev tun0
ip link set up tun0
ip route add 10.10.10.0/24 via 10.5.5.1
```

Coxpаняем файл chmod +x /etc/gre.up

/etc/gre.up vim /etc/crontab

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

# run-parts

01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly

02 4 * * root run-parts /etc/cron.daily

22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly

42 4 1 * root run-parts /etc/cron.monthly

@reboot root /etc/gre.up
```

```
apt-get install strongswan
vim /etc/strongswan/ipsec.conf
Пишем:
conn vpn
auto=start
type=tunnel
authby=secret
left=150.150.150.10
right=100.100.100.10
leftsubnet=0.0.0.0/0
rightsubnet=0.0.0.0/0
leftprotoport=gre
rightprotoport=gre
ike=aes128-sha256-modp3072
esp=aes128-sha256
```

```
# Sample VPN connections

conn vpn

auto=start
type=tunnel
authby=secret
left=150.150.150.10
right=100.100.100.10
leftsubnet=0.0.0.0/0
rightsubnet=0.0.0.0/0
leftprotoport=gre
rightprotoport=gre
ike=aes128-sha256-modp3072
esp=aes128-sha256

#conn sample-self-signed
```

vim /etc/strongswan/ipsec.secrets

Пишем:

100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK "P@ssw0rd"

```
GNU nano 7.2 /etc/strongswan/ipsec.secrets
ipsec.secrets - strongSwan IPsec secrets file
100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK "P@ssw0rd"
```

systemctl enable --now strongswan-starter.service systemctl enable --now ipsec.service

Проверка:

Должен идти ping с RTR-L до RTR-R с туннеля. К примеру с RTR-L пингуем 10.5.5.2

ipsec status

Должно быть так:

Если не так то пробуем ipsec update ipsec restart

- 4. Настройка безопасного удаленного доступа на серверах WEB-L и WEB-R:
 - Для подключения используйте порт 2024
 - Разрешите подключения только пользователю sshuser
 - Ограничьте количество попыток входа до двух
 - Настройте баннер «Authorized access only»

WEB-L и WEB-R:

apt-get install openssh-server vim /etc/openssh/sshd_config Port 2024

AllowUsers sshuser

MaxAuthTries 2

Banner /etc/openssh/banner

PasswordAuthentication yes

```
Port 2024
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/openssh/banner
PasswordAuthentication yes
#AddressFamily any
```

Vim /etc/openssh/banner

Authorized access only

```
GNU nano 7.2 /etc/openssh/banner
Authorized access only
```

systemctl enable --now sshd useradd sshuser passwd sshuser (P@ssw0rd)

Проверка:

С CLI пытаемся подключится по ssh к Web-L. Ssh <u>sshuser@10.10.110</u> -р 2024. Также для WEB-R только айпи другой.

```
ssh: connect to host 10.10.10.100 port 2024: Connection refused

[HAMPING II = IM ssh sshuser@10.10.10.110 -p 2024

The authenticity of host '[10.10.10.110]:2024 ([10.10.10.110]:2024)' can't be established.

ED25519 key fingerprint is SHA256:NtqbAskbAvR4GjeC5qhSlsEu7MWZ8IySrYjhKWlbGDw.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '[10.10.10.110]:2024' (ED25519) to the list of known hosts.

Authorized access only

sshuser@10.10.10.110's password:

[sshuser@web-1 ~15]
```

- 5. Настройка DNS для офисов HQ и BR.
 - Основной DNS-сервер реализован на SRV-L. Дочерний сервер DNS на WEB-R.
 - Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 2
 - В качестве DNS сервера пересылки используйте 94.232.137.104 DNS сервер.
 - Для устройств офиса RIGHT DNS сервер WEB-R, для устройств офиса LEFT DNS cepbep SRV-L

Таблина 2

| Имя ВМ | Запись | Тип |
|--------|---------------|-------|
| RTR-L | rtr-l.au.team | A,PTR |
| RTR-R | rtr-r.au.team | A,PTR |
| SRV-L | srv-l.au.team | A,PTR |
| WEB-L | web-l.au.team | A,PTR |
| WEB-R | web-r.au.team | A,PTR |
| ISP | isp.au.team | A,PTR |
| CLI | cli.au.team | A,PTR |

SRV-L:

```
apt-get update && apt-get install bind bind-utils
```

systemctl enable --now bind

vim /etc/bind/options.conf

```
listen-on { any; };
forwarders { 94.232.137.104; };
dnssec-validation no;
recursion yes;
allow-query { any; };
allow-recursion { any; };
```

```
pid-file none;
listen-on { any; };
forwarders { 94.232.137.104; };
dnssec-validation no;
recursion yes;
allow-query { any; };
allow-recursion { any; };
```

В качестве DNS-сервера для самого себя должен быть 127.0.0.1:

vim /etc/resolv.conf

```
nameserver 127.0.0.1
nameserver 8.8.8.8
```

В конфигурационном файле /etc/bind/local.conf описываем необходимые зоны согласно требованию задания:

vim /etc/bind/local.conf

```
zone "au.team" {
          type master;
          file "au.team";
          allow-transfer {20.20.20.100;};
};
zone "10.10.10.in-addr.arpa" {
          type master;
          file "left.reverse";
```

```
allow-transfer {20.20.20.100;};
zone "20.20.20.in-addr.arpa" {
         type master;
         file "right.reverse";
         allow-transfer {20.20.20.100;};
};
zone "35.35.35.in-addr.arpa" {
         type master;
         file "cli.reverse";
         allow-transfer {20.20.20.100;};
                               root@srv-l:/root
                                                                           ۶__
 Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
        type master;
file "db.au.team";
allow-transfer {20.20.20.100; };
zone "10.10.10.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "left.reverse";
allow-transfer {20.20.20.100; };
 zone "20.20.20.in-addr.arpa" {
        allow-transfer {20.20.20.100; };
 zone "35.35.35.in-addr.arpa" {
        type master;
        allow-transfer {20.20.20.100; };
};
                                                                      0кончание
cd /etc/bind/zone/
                      cd /etc/bind/zone
                          ls
 127.in-addr.arpa
                         empty localdomain localhost slave
                          cp localhost au.team
                          cp localhost left.reverse
                          cp localhost right.reverse
                          cp localhost cli.reverse
```

Задаём необходимые права:

```
[root@srw-l zone]# chmod 777 au.team
[root@srw-l zone]# chmod 777 right.reverse
[root@srw-l zone]# chmod 777 left.reverse
[root@srw-l zone]# chmod 777 cli.reverse
[root@srw-l zone]#
```

vim /etc/bind/zone/au.team

```
GNU nano 7.2
                                           au.team
$TTL
        1D
         IN
                 SOA
                          au.team. root.au.team. (
                                   2024021400
                                                     ; serial
                                   12H
                                                     ; refresh
                                                     ; retry
                                   1W
                                                     ; expire
                                                     ; ncache
                          )
        IN
                 NS
                          au.team.
@
        IN
                 Α
                          10.10.10.100
isp
        IN
                 Α
                          100.100.100.1
rtr-1
        IN
                 Α
                          10.10.10.1
         IN
                          20.20.20.1
rtr-r
                 Α
web-l
        IN
                 Α
                          10.10.10.110
        IN
                 Α
web-r
                          20.20.20.100
srv-l
        IN
                          10.10.10.100
                 Α
cli
        IN
                 Α
                          35.35.35.10
dns
        IN
                 CNAME
                          srv-1
ntp
         IN
                 CNAME
                          isp
mediawiki
                  IN
                          CNAME
                                   web-l
```

```
vim /etc/bind/zone/left.reverse
                          терминал помощь
   GNU nano 7.2
                                                                               Изменён
                                        left.reverse
          1D
 $TTL
 @
          IN
                  SOA
                           10.10.10.in-addr.arpa. root.10.10.10.in-addr.arpa. (
                                    2024021400
                                                     ; serial
                                                      ; refresh
                                    12H
                                                      ; retry
                                    1W
                                                      ; expire
                                                      ; ncache
                                    1H
          IN
                  NS
                           au.team.
 @
                           10.10.10.100
          IN
          PTR
                  rtr-l.au.team.
 100
                  srv-1.au.team.
         PTR
 110
          PTR
                  web-l.au.team.
```

vim /etc/bind/zone/right.reverse

```
GNU nano 7.2
                                      right.reverse
                                                                            Изменён
$TTL
        1D
        IN
                 SOA
                         20.20.20.in-addr.arpa. root.20.20.20.in-addr.arpa. (
@
                                  2024021400
                                                   ; serial
                                                   ; refresh
                                  12H
                                                   ; retry
                                  1W
                                                   ; expire
                                                   ; ncache
                         au.team.
        IN
                 NS
        IN
                         20.20.20.100
                 rtr-r.au.team.
        PTR
100
        PTR
                 web-r.au.team.
```

```
Фаил правка бид поиск терминал помощь
  GNU nano 7.2
                                      cli.reverse
                                                                          Изменён
        1D
$TTL
        IN
                         35.35.35.in-addr.arpa. root.35.35.in-addr.arpa. (
                SOA
                                 2024021400
                                                  ; serial
                                 12H
                                                  ; refresh
                                 1H
                                                  ; retry
                                 1W
                                                  ; expire
                                 1H
                                                  ; ncache
        IN
                NS
                         au.team.
                         35.35.35.1
        IN
                A
        PTR
                isp.au.team.
        PTR
                cli.au.team.
```

systemctl restart bind named-checkconf named-checkconf -z

vim /etc/resolv.conf

```
#*Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
#nameserver 62.112.113.170
#nameserver 62.112.106.130
nameserver 127.0.0.1
```

reboot

WEB-R:

apt-get update && apt-get install bind bind-utils

systemctl enable --now bind

vim /etc/bind/options.conf

```
// disables the use of a PID file
pid-file none;
listen-on { any; };
forwarders { 10.10.10.100; };
dnssec-validation no;
recursion yes;
allow-query { any; };
allow-recursion { any; };
```

vim /etc/bind/local.conf

```
GNU nano 7.2
                                  /etc/bind/local.conf
                                                                          Изменён
 zone "au.team" {
                 type slave;
                 file "slave/au.team";
                 masters {10.10.10.100;};
 zone "10.10.10.in-addr.arpa" {
                 type slave;
                 file "slave/left.reverse";
                 masters {10.10.10.100;};
≅};
 zone "20.20.20.in-addr.arpa" {
                 type slave;
                 file "slave/right.reverse";
                 masters {10.10.10.100;};
 zone "35.35.35.in-addr.arpa" {
                 type slave;
                 file "slave/cli.reverse";
                 masters {10.10.10.100;};
 };
```

chown named:named /var/lib/bind/zone/slave/ chown named:named /etc/bind/zone/slave/ systemctl restart bind systemctl status bind

vim /etc/resolv.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf

# Generated by resolvconf

# Do not edit manually, use

# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.

#nameserver 62.112.113.170

#nameserver 62.112.106.130

nameserver 127.0.0.1
```

reboot

CLI:

vim /etc/resolv.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf

# Generated by resolvconf

# Do not edit manually, use

# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.

#nameserver 62.112.113.170

#nameserver 62.112.106.130

nameserver 10.10.10.100
```

reboot

ISP:

vim /etc/resolv.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf

# Generated by resolvconf

# Do not edit manually, use

# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.

#nameserver 62.112.113.170

#nameserver 62.112.106.130

nameserver 10.10.10.100
```

reboot

RTR-L:

vim /etc/resolv.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf

# Generated by resolvconf

# Do not edit manually, use

# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.

#nameserver 62.112.113.170

#nameserver 62.112.106.130

nameserver 10.10.10.100
```

reboot

RTR-R:

vim /etc/resolv.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
#nameserver 62.112.113.170
#nameserver 62.112.106.130
nameserver 20.20.20.100
```

reboot

WEB-L:

vim /etc/resolv.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf

# Generated by resolvconf

# Do not edit manually, use

# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.

#nameserver 62.112.113.170

#nameserver 62.112.106.130

nameserver 10.10.10.100
```

reboot

ПРОВЕРКА:

Ha SRV-L и WEB-R перезагружаем bind. Systemctl restart bind.

Далее проверяем зоны. Желательно на каждой машине. К примеру на RTR-R nslookup au.team. И так каждую зону.

rootertrar - | nslookup au.team
Server: 20.20.20.100
Address: 20.20.20.100#53
Name: au.team
Address: 10.10.10.100

- 6. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony
 - В качестве сервера выступает ISP
 - На ISP настройте сервер chrony, выберите стратум 5
 - В качестве клиентов настройте RTR-L, RTR-R, SRV-L, WEB-L, WEB-R, CLI

Настройка на ISP

Открываем файл /etc/chrony.conf

В конце файла пишем

```
server 127.0.0.1
allow 35.35.35.0/28
allow 100.100.100.0/28
allow 150.150.150.0/28
allow 20.20.20.0/24
allow 10.10.10.0/24
local stratum 5
```

Сохраняем его

systemctl restart chronyd

На всех остальных машинах

В файле /etc/chrony.conf комментируем строчки

pool pool.ntp.org iburst

Ha RTR-R

В конце файла пишем server 150.150.150.1 iburst

Ha RTR-L

В конце файла пишем server 100.100.100.1 iburst

Ha CLI

В конце файла пишем server 35.35.35.1 iburst


Ha SRV-L и WEB-L

В конце файла пишем server 100.100.100.1 iburst

Ha WEB-R

В конце файла пишем server 150.150.150.1 iburst

Сохраняем и выходим из файла



ПРОВЕРКА:

| Proot@isp -]# chronyc cl | lients | | 1 | | | | | | |
|---|--------|------|-----|------|------|-----------|--------|-----|------|
| Hostname | NTP | Drop | Int | IntL | Last | Cmd | Drop 1 | Int | Last |
| ======================================= | | | | | | | | | |
| localhost.localdomain | 0 | 0 | | | | 7 | 0 | 0 | 527 |
| 35.35.35.10 | 6 | 0 | 6 | | 48 | 0 | 0 | | |
| 100.100.100.10 | 15 | 0 | 5 | | 8 | 0 | 0 | | |
| 150.150.150.10 | 9 | 0 | 6 | | 2 | 0 | 0 | | |
| [root@isp -]# | | | | | | λ | | | |


Также для проверки можно поменять время и оно должно поменятся как на ISP.

- 7. Сконфигурируйте файловое хранилище:
 - При помощи четырёх дополнительных дисков, размером 1Гб каждый, на SRV-L сконфигурируйте дисковый массив уровня 5
 - Имя устройства md0, конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf
 - Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid5
 - Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4
 - Настройте сервер сетевой файловой системы(nfs), в качестве папки общего доступа выберите /raid5/nfs, доступ для чтения и записи для всей сети в сторону WEB-L, WEB-R.
 - Ha WEB-L, WEB-R настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs


Пишем lsblk, смотрим диски

```
1sb1k
NAME
      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda
        8:0
            0 40G 0 disk
       8:1
             0 959M 0 part [SWAP]
-sda1
 -sda2 8:2 0 39,1G 0 part /
        8:16 0
                  1G 0 disk
sdc
        8:32 0
                  1G 0 disk
sdd
        8:48 0
                  1G 0 disk
       8:64 0
                  1G 0 disk
sde
sr0
       11:0
             1 1024M 0 rom
              cfdisk /dev/sdb
```


Команда: cfdisk /dev/sdc




Нажимаем enter




Выбираем Новый




Нажимаем enter




Нажимаем Тип




Выбираем Linux Raid, нажимаем enter



Выбираем Запись



Пишем yes



Выбираем Выход и нажимаем enter

To же самое делаем для /dev/sdb /dev/sdd /dev/sde

Получилось

```
lsblk
NAME
      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda
                40G 0 disk
 -sda1
       8:1 0 959M 0 part [SWAP]
_sda2 8:2
            0 39,1G 0 part /
sdb
       8:16 0 1G 0 disk
Lsdb1
       sdc
       8:32
            0 1G 0 disk
∟sdc1
             0 1022M
       8:33
                     0 part
sdd
       8:48
                  1G 0 disk
Lsdd1
       8:49 0 1022M 0 part
sde
       8:64
            0
                  1G 0 disk
Lsde1
       8:65
             0 1022M 0 part
                     0 rom
       11:0
             1 1024M
sr0
```

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sdd1

```
2...
                               root@srv-l:/root
                                                                         Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
                mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /de/
v/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 1044480K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
                cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
3133440 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
unused devices: <none>
mdadm --detail --scan --verbose | tee -a /etc/mdadm.conf
                               root@srv-l:/root
                                                                         -
2
 Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
                mdadm --detail --scan --verbose | tee -a /etc/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 level=raid5 num-devices=4 metadata=1.2 name=srv-l.au.team:0 UUID=
1fab12e8:38653a86:b3e7d28b:bcd49ad9
   devices=/dev/sdb1,/dev/sdc1,/dev/sdd1,/dev/sde1
                              root@srv-l:/root
                                                                          _ 🗆 🗆 ×
 Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
                make-initrd
[00:00:00] Config file: /etc/initrd.mk
[00:00:02] Generating module dependencies on host ...
[00:00:19] Used features: add-modules add-udev-rules cleanup compress depmod-ima
ge gpu-drm kbd locales network plymouth rdshell rootfs system-glibc ucode
[00:00:19] Packed modules: af_packet ahci drm drm_kms_helper drm_ttm_helper evde
v hid hid-generic input-leds intel-agp intel-gtt libahci libata scsi_common scsi
_mod sd_mod serio_raw sis-agp ttm via-agp vmwgfx
[00:00:19] Unpacked size: 56M
[00:00:19] Image size: 16M
[00:00:19] Image is saved as /boot/initrd-6.1.79-un-def-alt1.img
                lsblk
NAME
        MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda
          8:0
                0 40G 0 disk
                 0 959M 0 part
          8:1
 -sda1
                                 [SWAP]
 Lsda2
          8:2
                0 39,1G 0 part
sdb
          8:16
                0
                     1G
                         0 disk
  -sdb1
          8:17
                 0 1022M 0 part
```

3G 0 raid5

1G 0 disk

3G 0 raid5 1G 0 disk

3G 0 raid5

3G 0 raid5

1G 0 disk

0 1022M 0 part

8:33 0 1022M 0 part

8:65 0 1022M 0 part

└─md0

└md0 9:0

∟sdc1

∟sdd1

-sde1 └─md0

∟md0

sdc

sdd

sde

9:0

8:32 0

8:48

8:49

9:0

9:0


8:64

0


0

0

0




Открываем файл /etc/fstab



(последняя строчка)


```
/proc : already mounted
/dev/pts : already mounted
/tmp : already mounted
/mounted
: ignored
swap : ignored
/media/ALTLinux : ignored
/raid5 : successfully mounted
```

Перезагружаем машину reboot




NFS-сервер - установка

\$ apt-get install nfs-server rpcbind nfs-clients



Systemctl enable --now nfs-server

Ha web-l и web-r прописываем apt-get install nfs-clients



vim /etc/fstab

```
root@web-l:/root
۶_
                                                                              Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
                                                  nosuid, noexec, gid=proc
oroc
                /proc
                                         proc
devpts
                /dev/pts
                                                  nosuid, noexec, gid=tty, mode=620
                                         devpts
tmpfs
                                         tmpfs
                                                  nosuid
                /tmp
UUID=85af0e0b-2739-4f64-b468-9ae01a0842cc
                                                          ext4
                                                                  relatime
UUID=2b9a7b33-ec8f-4661-ad6f-92ce6371dc4c
                                                  swap
                                                          swap
                                                                  defaults
/dev/sr0
                /media/ALTLinux udf,iso9660
                                                  ro, noauto, user, utf8, nofail, comme
nt=x-gvfs-show 0 0
10.10.10.100:/raid5/nfs /mnt/nfs
                                                  defaults
                                         nfs
```

(последняя строчка)

В конце прописываем mount -a

ПРОВЕРКА:

Создадим файлы в папке и они должны виднется.

- 8. Запустите сервис MediaWiki используя docker на сервере WEB-L.
 - Установите Docker и Docker Compose.
 - Создайте в домашней директории пользователя файл wiki.yml для приложения MediaWiki:
 - Средствами docker compose должен создаваться стек контейнеров с приложением MediaWiki и базой данных
 - Используйте два сервиса;
 - Основной контейнер MediaWiki должен называться wiki и использовать образ mediawiki;
 - Файл LocalSettings.php с корректными настройками должен находиться в домашней папке пользователя и автоматически монтироваться в образ;
 - Контейнер с базой данных должен называться db и использовать образ mysql;
 - Он должен создавать базу с названием mediawiki, доступную по стандартному порту, для пользователя wiki с паролем DEP@ssw0rd;
 - База должна храниться в отдельном volume с названием dbvolume.
 - MediaWiki должна быть доступна с WEB-R по порту 8080 и имени midiawiki.au.team


▼ WEB-L

- systemctl disable --now ahttpd systemctl disable --now alteratord
- 2. vim ~/wiki.yml
 - а. пишем это:

```
version: '3'
services:
 MediaWiki:
    container_name: wiki
   image: mediawiki
   restart: always
   ports:
      - 8080:80
   links:
      - database
    volumes:
      - images:/var/www/html/images
      # - ./LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php
  database:
   container_name: db
   image: mysql
   restart: always
    environment:
     MYSQL_DATABASE: mediawiki
     MYSQL USER: wiki
     MYSQL_PASSWORD: DEP@ssw0rd
     MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: 'toor'
   volumes:
      - dbvolume:/var/lib/mysql
volumes:
  images:
  dbvolume:
    external: true
```

3. systemctl enable --now docker

- 4. docker volume create dbvolume
- 5. cd ~
- 6. docker-compose -f wiki.yml up -d
- 7. заходим в mozila, пишем в строке url: localhost:8080








MediaWiki 1.41.0

LocalSettings.php not found.

Please set up the wiki first.

9. далее

Установка MediaWiki 1.41.0



10. далее

Проверка внешней среды была успешно проведена. Вы можете установить MediaWiki.

Авторские права и условия

Эта вики работает на движке MediaWiki, copyright © 2001-2024 Magnus Manske, Brion Vibber, Lee Daniel I Niklas Laxström, Domas Mituzas, Rob Church, Yuri Astrakhan, Aryeh Gregor, Aaron Schulz, Andrew Garrett, F Horohoe, Roan Kattouw, Trevor Parscal, Bryan Tong Minh, Sam Reed, Victor Vasiliev, Rotem Liss, Platonides, ✓ Bartosz Dziewoński, Ed Sanders, Moriel Schottlender, Kunal Mehta, James D. Forrester, Brian Wolff, Adam Shc Hartman, Petr Pchelko, другие и переводчики translatewiki.net.


MediaWiki — свободное программное обеспечение, которое вы можете распространять и/или изменят опубликованной фондом свободного программного обеспечения; второй версии, либо любой более п

MediaWiki распространяется в надежде, что она будет полезной, но **без каких-либо гарантий**, даже би пригодности для определённой цели. См. лицензию GNU General Public License для более подробной


Вы должны были получить копию GNU General Public License вместе с этой программой, если нет, то на Floor, Boston, MA 02110-1301, USA или прочтите её онлайн.

— Назад Далее —


11. Пароль: DEP@ssw0rd



12. Далее




13. List



14. Пароль: DEP@ssw0rd почту не указываем



 Жмем до конца далее и скачается файл, надо найти куда этот файл скачался, скорее всего вот сюда /home/user/Загрузки/



- 17. Копируем скачанный файл:
 - cp /home/user/Загрузки/LocalSettings.php ~/LocalSettings.php
- 18. vim ~/wiki.yml
 - а. расскоментируем
 - ./LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php
- 19. vim ~/LocalSettings.php
 - a. \$wgServer = "http://mediawiki.au.team:8080"
- 20. docker-compose -f wiki.yml stop
- 21. docker-compose -f wiki.yml up -d
- ▼ WEB-R
 - systemctl disable --now ahttpd systemctl disable --now alteratord
- 9. Удобным способом установите приложение Яндекс Браузере для организаций на ССІ

Ha cli apt-get update apt-get install yandex-browser-stable