KI/OPS

Systém souborů v OS Linux/Unix

Souborový systém

Systém organizace souborů (adresářů)

- Závisí na organizaci dat na zařízení (HDD, CDRom) a platformě
 - CDRom ISO9660
 - Síťové SMB, NFS
 - Linux- ext2, ext3, ext4, XFS, RaiserFS,...
 - Windows-FAT, NTFS, ...
 - Mac -HFS+,
- Hieararchická struktura dat (soubory a adresáře)
- Ukládají se jak data, tak i metadata
 - Vlastník, oprávnění, přístup,...
 - Žurnálování-udržení konsistence dat a metadat
 - Používají se transakce, (speciální soubor, oblast na disku)
 - vše se loguje --> zpomalení
 - logují se typicky jen metadata -->rychlejší


Základní vlastnosti FS

- Podpora žurnálování
- Podpora kvótování
 - Nastavení velikosti místa uživatelům, skupinám
- Max. velikost média
- Max. velikost souboru
- Počet podadresářů, souborů
- Jména souborů (znaky, délka jména)

	ext3	ext4
Max. velikost oddílu	16 TiB	1 EiB
Max. velikost souboru	2 TiB	16 TiB
Max. počet souborů	2^32	2^32
Max. počet podadr.	32 768	Bez omezeni

I-uzel, i-node

Struktura pro uchovávání metadat



Autor: Lukas Urban na projektu Wikipedie v jazyce čeština - Na Commons přeneseno z cs.wikipedia., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2197872

Oddíly a Svazky

- Pevný disk je organizován do oddílů (partitions)
 - Jednotlivé oddíly je možné různě použít
 - Oddíl pro data uživatelů /home/
 - Oddíl pro odkládací soubory swap
 - Doporučení swap=2*RAM
 - Oddíl pro systém /usr
 - Výpis oddílů > cat /proc/partitions -->sda, sda1
- Možnost organizace do logických svazků- LVM
 - fyzické oddíly jsou mapovány na logické,
 např. jeden logický na několik fyzických oddílů (disků)
 - Snažší změna velikosti, přidávání a odebírání disků
 - Použití spíše na serverech

Příkazy a nástroje pro práci s FS

- fsck-kontrola a oprava souborových systému
- Vytvoření souborových systémů mkfs*
 - mkisofs vytvoří ISO9660/Joliet/HFS
 - mkfs.vfat, mkfs.ntfs, mkfs.ext2, mkfs.ext2
 - mkswap vytvoří swap
- Připojování, odpojování svazků mount
- Informace o obsazeném místě
 - df -h , df -i
- Výpis kvót uživatele quota

Souborový systém v OS Li*nux

- "Skoro vše je soubor a co není soubor, je proces."
 - Adresář (d) speciální soubor, seznam toho co obsahuje
 - Pojmenovaná roura (p) mkfifo roura
 - Odkaz (I) In -s / odkaz
 - Zařízení jsou mapována na soubory mknod , udev (automaticky)
 - Nachází se v adresáři /dev/
 - Bloková
 - /dev/hda*, /dev/sda
 - znaková
 - /dev/ttyS* -s.porty
 - Pseudo-zařízení
 - /dev/null/, /dev/random/

drwxrwxr-x. 2 kubera kubera 4096 3. bře 14.34 adr Irwxrwxrwx. 1 kubera kubera 1 3. bře 14.35 odkaz -> / prw-rw-r--. 1 kubera kubera 0 3. bře 14.35 roura

Souborový strom

- Systém souborů je strom
 - > tree -L 1 /
 - Různá zařízení jsou do stromu připojena(mount)

Souborový systém Velikost Užito Volno Uži% Připojeno do devtmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev

tmpfs 1,9G 252K 1,9G 1% /dev/shm

tmpfs 1,9G 1,7M 1,9G 1% /run

tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup

/dev/sda4 50G 17G 31G 35% / tmpfs 1,9G 60K 1,9G 1% /tmp

/dev/sda2 477M 139M 309M 32% /boot /dev/sda5 405G 42G 343G 11% /home /dev/sda1 200M 9,4M 191M 5% /boot/efi

tmpfs 387M 24K 387M 1% /run/user/1000

bin -> usr/bin
boot
dev
etc

— home

— lib -> usr/lib — lib64 -> usr/lib64

- lost+found

– media – mnt

– opt – proc – root

- run - sbin -> usr/sbin

srvsystmpusr

var

Popis vybraných adresářů

