

En [comptabilité](#), un **ratio** est un [coefficient](#) ou un [pourcentage](#) généralement calculé entre deux masses fonctionnelles du [bilan](#) ou du [compte de résultat](#). Les ratios servent à mesurer la [rentabilité](#), la structure des [coûts](#), la [productivité](#), la [solvabilité](#), la [liquidité](#), l'équilibre financier, etc.

Il en existe plus de cent, avec parfois plusieurs noms pour un même ratio ou une même abréviation pour plusieurs ratios^[1]. Ils permettent d'évaluer la situation financière d'une entreprise, d'en apprécier l'évolution d'une année sur l'autre, ou de la comparer à des entreprises du même secteur ; ces estimations peuvent être formalisées par des méthodes comme l'[analyse DuPont](#). Les ratios peuvent aussi être intégrés dans différentes démarches d'[analyse discriminante](#) : combinés pour calculer un indicateur unique, appelé *score*, ils servent par exemple à évaluer les risques de faillite d'un établissement^[2].

Leur profusion ne doit pas masquer leurs limitations : description d'un passé qui ne présage pas des évolutions futures, cas particuliers de certaines entreprises, règles comptables utilisées (différences internationales, différences sectorielles, [niveau d'endettement](#), méthodes de calcul

— [amortissements](#), [survaleur](#), etc. —, non normalisation de certains indicateurs — EBITDA^[3]... —, etc.).

Les données nécessaires au calcul, ou à l'interprétation des valeurs et des fluctuations des ratios, peuvent se trouver en consultant les sites web des entreprises, ou des sociétés spécialisées dans l'analyse de ratios financiers et l'agrégation de données financières pour la [comptabilité d'entreprise](#), ou sur les pages des services chargés de l'information financière ([BALO](#), [BNB](#), [EDGAR](#), [SEDAR](#), etc.).

Ratios de structure

Les ratios de structure comparent des éléments du bilan d'une organisation pour en étudier les moyens, les emplois, le patrimoine, les types de financement (par exemple, proportion du long terme par rapport au court terme) ; ils décrivent ainsi la structure d'un établissement.

Quelques ratios de structure

Nom	Numérateur	Dénominateur	Principales utilisations (et limitations)
État de l'outil industriel	Immobilisations corporelles nettes	Immobilisations brutes	Degré d'usure de l'outil industriel ; plus le ratio est proche de 1, ou de 100 %, plus l'outil est supposé récent
Financement des immobilisations	Capitaux stables	Immobilisations nettes ^[4]	Ce ratio doit être supérieur à 1. Ainsi les ressources stables financent les actifs à long terme (LT).
Immobilisation de l'actif	Immobilisations corporelles	Actif total	Mise en évidence de sur- ou de sous-immobilisations (importance à pondérer en fonction des secteurs)
Liquidité de l'actif	Actif circulant	Actif total	Vision « inverse » de celle montrée par le ratio d'immobilisation de l'actif

Ratios de rendement, de rentabilité, et de marge

Les ratios de rendement économique permettent d'estimer l'utilisation de l'actif d'une entreprise ; ceux de rentabilité financière permettent de s'intéresser à l'utilisation des ressources (du passif) d'une entreprise. Les ratios de marge permettent d'étudier les centres de profits et de coûts.

Quelques ratios de rendement, de rentabilité, et de marge

Nom	Numérateur	Dénominateur	Principales utilisations (et limitations)
Coefficient d'exploitation	Frais généraux	Produit net bancaire	Spécifique à l'activité bancaire
Marge brute d'exploitation	Excédent brut d'exploitation	Chiffre d'affaires	Rentabilité brute de l'exploitation
Excédent brute d'exploitation avant intérêts, taxes et dotations aux amortissements.	EBITDA ^[3]	Capitaux propres	Rentabilité brute des capitaux
Marge opérationnelle (<i>return on sales</i> , ou ROS)	Résultat d'exploitation	Chiffre d'affaires	Rentabilité économique de l'exploitation
Marge nette	Résultat net	Chiffre d'affaires	Rentabilité nette de l'établissement
Productivité du travail	Valeur ajoutée	Nombre d'employés	Productivité apparente des employés (mais la variation de valeur ajoutée ne dépend pas des seuls employés)
Productivité du capital	Valeur ajoutée	Total du bilan	
Rémunération du travail	Salaires et charges de personnel	Valeur ajoutée	Part de la valeur ajoutée attribuée aux employés
Rendement des capitaux propres (<i>return on equity</i> , ou ROE)	Résultat net	Capitaux propres	Rentabilité des capitaux apportés
Rentabilité économique (<i>return on assets</i> , ou ROA)	Résultat net	Actif total	Rentabilité des moyens utilisés
Rentabilité de l'activité	Capacité d'autofinancement	Chiffre d'affaires	

Étude de l'équilibre financier

Les ratios d'équilibre financier comparent soit un élément du passif à un élément de l'actif (ce qui permet d'obtenir un rapport entre les ressources et les emplois), soit l'inverse. Ils peuvent être utilisés en même temps que les indicateurs de liquidité et de solvabilité (fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie, qui ne sont pas des ratios, mais peuvent servir à leur calcul ; l'équilibre financier est lié à l'existence d'un fonds de roulement suffisant).

Fonds de roulement net global

Le [fonds de roulement net global](#) (FRNG) est défini comme l'excédent de capitaux stables par rapport aux emplois durables. Il se calcule de deux manières :

- pour une analyse des perspectives à long terme, par le haut du bilan : $FRNG = \text{Capitaux permanents} - \text{Actifs immobilisés}$;
- pour une analyse des perspectives à court terme, par le bas du bilan : $FRNG = \text{Actifs circulants} - \text{Dettes à court terme}$.

Si le FRNG est positif, alors la société est prudente ; les capitaux permanents financent les actifs immobilisés et l'excédent des capitaux permanents sur les immobilisations finance les actifs circulants.

Si le FRNG est négatif, alors la société est imprudente et finance une partie de ses immobilisations par des dettes à court terme ; cela peut toutefois refléter d'importants crédits fournisseurs face à une rotation rapide des stocks (exemple de la [grande distribution](#)).

Besoin en fonds de roulement

Le [besoin en fonds de roulement](#) (BFR) est lié au décalage entre les recettes de l'entreprise et les dépenses nécessaires pour réaliser son activité. Il se calcule en faisant la somme du « besoin en fonds de roulement d'exploitation » et du « besoin en fonds de roulement hors exploitation », avec :

- $\text{Besoin en fonds de roulement d'exploitation} = \text{Actifs circulants d'exploitation}^{[5]} - \text{Dettes à court terme d'exploitation}^{[6]}$;
- $\text{Besoin en fonds de roulement hors exploitation} = \text{Actifs circulants hors exploitation} - \text{Dettes à court terme hors exploitation}$. Trésorerie

La [trésorerie nette](#) (TN) représente la différence entre le fonds de roulement net et le besoin en fonds de roulement net : positive, elle indique qu'une partie des capitaux permanents est employée dans les actifs circulants de trésorerie ; négative, elle indique que les dettes financières à court terme financent tout ou partie de l'actif circulant.

Un BFR positif signale la nécessité de recourir à un certain nombre de mesures tels que :

- réduire le volume des stocks ;
- réduire la durée des créances clients ;
- renégocier les durées de paiement des dettes fournisseurs ;
- augmentation des fonds propres (pour améliorer le fonds de roulement de l'entreprise) ;
- recours aux ressources financières externes : crédits bancaires à court terme (facilités de caisse ; découverts ; etc.) ; dettes financières à moyen et long terme (auprès des banques et établissements de crédits ou des marchés financiers).

La situation d'un établissement peut s'estimer en croisant le FRNG, le BFR, et la TN^[7] :

Estimation d'une situation en fonction du FRNG, du BFR, et de la TN

	TN > 0	TN < 0

FRNG > 0	BFR > 0 : bonne situation BFR < 0 : bonne situation, avec probablement des imprudences concernant l'endettement à court terme	BFR > 0 : situation viable ; l'endettement à long terme devrait prendre le relais d'une trésorerie négative (au coût probablement plus élevé)
FRNG < 0	BFR < 0 : léger risque d'insolvabilité, dépendant du niveau de trésorerie ; les dettes à court terme financent l'activité	BFR > 0 : situation dangereuse BFR < 0 : fort risque d'insolvabilité

Ratios de solvabilité, de liquidité, et d'endettement

La solvabilité désigne la capacité d'une entreprise à répondre à ses échéances financières, et donc à pouvoir assurer l'avenir à relativement long terme sans se trouver en défaut de paiement. La liquidité est le fait de pouvoir couvrir les échéances immédiates.

Quelques ratios de solvabilité, de liquidité, et d'endettement

Nom	Numérateur	Dénominateur	Principales utilisations (et limitations)
Autonomie financière	Capitaux propres	Total du bilan	Part des financements propres rapportés à l'ensemble des financements ; correct à partir de 20 %
Capacité de remboursement	Dette nette	Excédent brut d'exploitation	Capacité de remboursement de la dette à travers le processus d'exploitation
Endettement net (<i>Net Gearing</i>)	Dette nette	Capitaux propres	
Endettement brut (<i>Gross Gearing</i>)	Dette totale	Capitaux propres	Estimation du niveau d'endettement
Indépendance financière à long terme	Capitaux propres	Capitaux stables	Capacité à se financer par ses propres moyens ; acceptable si supérieur à 50 %
Indépendance financière	Capitaux propres	Endettement financier et bancaire	
Liquidité générale	Actif circulant	Passif circulant	Capacité à régler ses dettes à court terme ; supérieur à 1, l'entreprise est solvable
Ratio Cooke			Normes Bâle I , réservées aux établissements financiers

Quelques ratios de solvabilité, de liquidité, et d'endettement

Nom	Numérateur	Dénominateur	Principales utilisations (et limitations)
Ratio McDonough			Normes Bâle II , réservées aux établissements financiers
Taux de couverture de la dette (<i>Debt Service Coverage Ratio</i> , ou DSCR)	Excédent brut d'exploitation	Annuités d'emprunt et de crédit-bail	Capacité de l'entreprise à rembourser les intérêts des dettes ; plus ce ratio est élevé, plus l'entreprise est en mesure de payer ses créanciers
Taux de couverture des frais financiers	Frais financiers nets	Valeur ajoutée	
Taux de couverture des emprunts à long terme	Remboursements annuels	Capacité d'autofinancement	Capacité à rembourser les dettes

Ratios de rotation

Les ratios de [rotation](#) décrivent soit un délai de renouvellement, soit un nombre de renouvellements durant une période de référence. Généralement, cette période couvre une [année](#) et les délais sont exprimés en jours : en fonction des conventions, on applique alors un multiplicateur de 365 ou de 360 (cf. tableau ci-dessous)^[8].

Quelques ratios de rotation

Nom	Numérateur	Dénominateur	Principales utilisations (et limitations)
Délai moyen des encaissements clients	Créances clients * 360	Chiffre d'affaires TTC	Délai moyen de paiement accordé aux clients
Délai moyen des règlements fournisseurs	Dettes fournisseurs * 360	Total des achats TTC	Délai moyen de paiement des fournisseurs
Rotation du besoin en fonds de roulement	Besoin en fonds de roulement * 360	Chiffre d'affaires	Fonds mobilisés par le cycle d'exploitation

Ratios boursiers

Ces ratios intègrent des données tirées des cours boursiers et des comptes de l'entreprise.

Quelques ratios boursiers

Nom	Numérateur	Dénominateur	Principales utilisations (et limitations)
Bénéfice par action	Bénéfice net	Nombre total d'actions	Suivi du bénéfice en gommant l'évolution du nombre d'actions, ce qui permet de détecter une variation des résultats malgré un dividende stable
<i>Price-to-Book Ratio</i> (PBR, ou P/B ratio)	Capitalisation boursière	Capitaux propres	Comparaison de la valorisation boursière et de la valeur comptable des actifs ; par exemple, P/B = 0,8 signifie théoriquement que l'investisseur acquiert 1 € d'actif comptable en dépensant 0,8 €
<i>Price-to-Earnings Ratio</i> (ou Price Earning Ratio , ou PER, ou P/E ratio)	Capitalisation boursière	Bénéfice net	Estimation de la cherté d'une action (sans prendre en compte ni l'endettement, ni la trésorerie) ; plus il est faible, plus l'action est considérée bon marché
PER (2 ^e méthode)	Cours d'une action	Bénéfice par action	Estimation de la cherté d'une action
<i>Price-to-Sales Ratio</i> (PSR, ou P/S ratio)	Capitalisation boursière	Chiffre d'affaires	Estimation de la cherté d'une action : plus il est faible, plus l'action est considérée bon marché ; similaire au PER, mais utilisable même quand la société ne génère pas de bénéfices
Rendement global	Dividende net + avoir fiscal	Cours de l'action	Rendement de l'action
Rendement net	Dividende net	Cours de l'action	Rendement de l'action
Taux de distribution des dividendes (<i>Payout</i>)	Dividende net	Bénéfice par action	Part des bénéfices distribués aux actionnaires

Notes et références

1. Immobilisations nettes = Immobilisations - Amortissements.
2. Actifs circulants d'exploitation : stocks et commandes en cours d'exécution, créances à un an au plus, et comptes de régularisation.

3. Dettes à court terme d'exploitation : dettes à un an au plus, sauf dettes financières à court terme, ainsi que comptes de régularisation.
4. Sachant que $TN = FRNG - BFR$, et donc que $FRNG = BFR + TN$.
5. Pour l'exprimer en mois, le multiplicateur serait de 12.