Process Scheduling 2 (scheduling2)

[Time Limit: 1 sec, Mem Limit: 32 MB]

Problem:

ซีพียู (CPU) คือหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องทำงานต่างๆมากมาย โดยงานต่างๆที่ซีพียูต้อง ทำจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า โปรเซส (Process) ในขณะใดขณะหนึ่งซีพียูจะสามารถทำงานได้เพียง 1 งานเท่านั้น ดังนั้นหากมี มากกว่า 1 โปรเซส ที่ต้องการเข้าไปทำงานในซีพียู ก็จะต้องมีอัลกอริทึมสำหรับการทำ Process Scheduling เพื่อเลือกลำดับ ว่าโปรเซสใดจะได้เข้าไปทำงานในซีพียูก่อน (หรือหลัง)

หนึ่งในอัลกอริทึมพื้นฐานคือ RR (Round Robin) โดยปกติแล้วจะมีแถวสำหรับให้โปรเซสต่อแถวเพื่อรอเข้าไป ทำงานในซีพียู เรียกว่า Wait Queue และจะมีการกำหนดจำนวนเต็ม 1 ตัว เรียกว่า Time Slice โดยที่ขณะเวลา t ใดๆ (t เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 0) จะมีกฎในการจัดการโปรเซสต่างๆ ตามขั้นตอนดังนี้

- 1. หากมีโปรเซสที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ ให้โปรเซสนั้นเข้ามาต่อท้ายแถวใน Wait Queue
- 2. หากมีโปรเซสที่กำลังทำงานอยู่ในซีพียู กรณีที่โปรเซสนั้นทำงานเสร็จแล้ว ก็ให้โปรเซสนั้นออกจากซีพียู่ไป
- 3. หากมีโปรเซสที่กำลังทำงานอยู่ในชีพียู และโปรเซสนั้นยังทำงานไม่เสร็จ และอยู่ในชีพียูมาเป็นระยะเวลายังไม่เกินค่า Time Slice ก็ให้ชีพียูทำงานของโปรเซสนั้นๆต่อไป แต่หากอยู่ในชีพียูมาเป็นระยะเวลาเกินค่า Time Slice โปรเซส นั้นจะถูกบังคับให้ออกจากซีพียู และไปต่อท้ายแถวใน Wait Queue
- 4. หากไม่มีโปรเซสที่กำลังทำงานอยู่ในซีพียู ให้นำโปรเซสที่อยู่หัวแถวของ Wait Queue เข้ามาทำงานในซีพียู กรณีที่ Wait Queue ว่างก็ให้ซีพียูอยู่ในสถานะว่างต่อไป

ทั้งนี้สำหรับอัลกอริทึมใดๆย่อมมีการวัดประสิทธิภาพ ซึ่งสำหรับการทำ Process Scheduling นี้ก็จะมีวิธีวัด ประสิทธิภาพจากการคำนวณ Average Waiting Time ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยของเวลาที่ทุกๆโปรเซสต้องรออยู่ใน Wait Queue จง เขียนโปรแกรมเพื่อรับลำดับเวลาการเกิดของโปรเซส และเวลาทั้งหมดที่คาดว่าโปรเซสนั้นๆจะใช้ในการทำงานในซีพียู และ คำนวณ Average Waiting Time ออกมา

Input:

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็ม T (1 <= T <= 10) แทนจำนวนชุดทดสอบย่อยทั้งหมด สำหรับแต่ละชุดทดสอบย่อย :

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็ม N, M (1 <= N <= 5,000; 1 <= M <= 50) แทนจำนวนโปรเซสทั้งหมด และค่า Time Slice ตามลำดับ

อีก N บรรทัด โดยบรรทัดที่ i (1 <= i <= N) ระบุจำนวนเต็ม P_i , Q_i (1 <= P_i <= 5,000,000; 1 <= Q_i <= 1,000) แทนเวลาเกิดและระยะเวลาที่จะใช้ในการทำงานทั้งหมดของโปรเซสที่ i ตามลำดับ โดยรับประกันว่า P_i < P_{i+1} เสมอ

Output:

สำหรับแต่ละชุดทดสอบย่อย มีบรรทัดเดียว ให้แสดงค่า Average Waiting Time โดยมีทศนิยม 7 ตำแหน่ง

Example:

Sample Input	Sample Output
1	4.000000
3 3	
2 4	
3 5	
8 7	
2	1.2500000
4 2	39.3333333
1 3	
5 5	
6 2	
10 1	
3 5	
1 29	
5 37	
10 16	

อธิบายตัวอย่างที่ 1

มี 1 ชุดทดสอบย่อย โดยชุดทดสอบย่อยนั้นมีทั้งหมด 3 โปรเชส และมี Time Slice = 3

ณ เวลา t = 2;

โปรเซสที่ 1 เกิดขึ้นมา (ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการทำงานทั้งหมดอีก 4) เข้ามาต่อท้ายใน Wait Queue (ตามกฎข้อ 1) เนื่องจากซีพียูว่างงานอยู่ ดังนั้นจากดึงโปรเซสที่หัวแถวเข้ามาทำงาน (ตามกฎข้อ 4)

Waiting Time สะสม (P1 = 0)

CPU	Wait Queue				
P1 (Q = 4)					

ณ เวลา t = 3;

โปรเซสที่ 2 เกิดขึ้นมา (ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการทำงานทั้งหมดอีก 5) เข้ามาต่อท้ายใน Wait Queue (ตามกฎข้อ 1) Waiting Time สะสม (P1 = 0, P2 = 0)

CPU	Wait Queue				
P1 (Q = 3)	P2 (Q = 5)				

ณ เวลา t = 5;

โปรเซสที่ 1 ใช้เวลาในซีพียูนานเท่ากับ 3 (ยังเหลือเวลาในการทำงานอีก 1) จึงออกจากซีพียูและไปต่อท้ายแถว (ตามกฎข้อ 3) เนื่องจากซีพียูว่างงานอยู่ ดังนั้นจากดึงโปรเซสที่หัวแถวเข้ามาทำงาน (ตามกฎข้อ 4)

Waiting Time สะสม (P1 = 0, P2 = 2)

CPU	Wait Queue				
P2 (Q = 5)	P1 (Q = 1)				

ณ เวลา t = 8;

โปรเซสที่ 3 เกิดขึ้นมา (ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการทำงานทั้งหมดอีก 7) เข้ามาต่อท้ายใน Wait Queue (ตามกฎข้อ 1)

โปรเซสที่ 2 ใช้เวลาในซีพียูนานเท่ากับ 3 (ยังเหลือเวลาในการทำงานอีก 2) จึงออกจากซีพียูและไปต่อท้ายแถว (ตามกฎข้อ 3) เนื่องจากซีพียูว่างงานอยู่ ดังนั้นจากดึงโปรเซสที่หัวแถวเข้ามาทำงาน (ตามกฎข้อ 4)

Waiting Time สะสม (P1 = 3, P2 = 2, P3 = 0)

CPU		Wait Queue				
P1 (Q = 1)	P3 (Q = 7)	P2 (Q = 2)				

ณ เวลา t = 9;

โปรเซสที่ 1 ทำงานเสร็จ จึงออกจากซีพียูไป (ตามกฎข้อ 2)

เนื่องจากซีพียูว่างงานอยู่ ดังนั้นจากดึงโปรเซสที่หัวแถวเข้ามาทำงาน (ตามกฎข้อ 4)

Waiting Time สะสม (P1 = 3, P2 = 3, P3 = 1)

CPU	Wait Queue				
P3 (Q = 7)	P2 (Q = 2)				

ณ เวลา t = 12;

โปรเซสที่ 3 ใช้เวลาในซีพียูนานเท่ากับ 3 (ยังเหลือเวลาในการทำงานอีก 4) จึงออกจากซีพียูและไปต่อท้ายแถว (ตามกฎข้อ 3) เนื่องจากซีพียูว่างงานอยู่ ดังนั้นจากดึงโปรเซสที่หัวแถวเข้ามาทำงาน (ตามกฎข้อ 4)

Waiting Time สะสม (P1 = 3, P2 = 6, P3 = 1)

CPU	Wait Queue				
P2 (Q = 2)	P3 (Q = 4)				

ณ เวลา t = 14;

โปรเซสที่ 2 ทำงานเสร็จ จึงออกจากซีพียูไป (ตามกฎข้อ 2)

เนื่องจากซีพียูว่างงานอยู่ ดังนั้นจากดึงโปรเซสที่หัวแถวเข้ามาทำงาน (ตามกฎข้อ 4)

Waiting Time สะสม (P1 = 3, P2 = 6, P3 = 3)

CPU	Wait Queue				
P3 (Q = 4)					

ณ เวลา t = 17;

โปรเซสที่ 3 ใช้เวลาในซีพียูนานเท่ากับ 3 (ยังเหลือเวลาในการทำงานอีก 1) จึงออกจากซีพียูและไปต่อท้ายแถว (ตามกฎข้อ 3) เนื่องจากซีพียูว่างงานอยู่ ดังนั้นจากดึงโปรเซสที่หัวแถวเข้ามาทำงาน (ตามกฎข้อ 4)

Waiting Time สะสม (P1 = 3, P2 = 6, P3 = 3)

CPU	Wait Queue				
P3 (Q = 1)					

ณ เวลา t = 18;

โปรเซสที่ 2 ทำงานเสร็จ จึงออกจากซีพียูไป (ตามกฎข้อ 2)

Waiting Time สะสม (P1 = 3, P2 = 6, P3 = 3)

CPU	Wait Queue				
Free					

ดังนั้น Average Waiting Time = (3 + 6 + 3) / 3 = 4.0000000