Process Scheduling 3 (scheduling3)

[Time Limit: 1 sec, Mem Limit: 32 MB]

Problem:

ซีพียู (CPU) คือหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องทำงานต่างๆมากมาย โดยงานต่างๆที่ซีพียูต้อง ทำจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า โปรเซส (Process) ในขณะใดขณะหนึ่งซีพียูจะสามารถทำงานได้เพียง 1 งานเท่านั้น ดังนั้นหากมี มากกว่า 1 โปรเซส ที่ต้องการเข้าไปทำงานในซีพียู ก็จะต้องมีอัลกอริทึมสำหรับการทำ Process Scheduling เพื่อเลือกลำดับ ว่าโปรเซสใดจะได้เข้าไปทำงานในซีพียูก่อน (หรือหลัง)

หนึ่งในอัลกอริทึมพื้นฐานคือ Priority Scheduling ซึ่งหลักการคือแต่ละโปรเซสจะมีการกำหนดจำนวนเต็ม P ซึ่ง ระบุค่าความสำคัญ (Priority) ของโปรเซสนั้น (ยิ่ง P มีค่าน้อยจะยิ่งถือว่ามีความสำคัญมาก) และจะมีที่ให้โปรเซสต่างๆรอ ขณะที่ซีพียูไม่ว่างซึ่งเรียกว่า Wait Queue โดยในขณะเวลา t ใดๆ (t เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 0) จะมีกฎในการจัดการ โปรเซสต่างๆ ตามขั้นตอนนี้ ตามลำดับ

- 1. หากมีโปรเซสเกิดขึ้นใหม่ ให้โปรเซสนั้นเข้ามารอใน Wait Queue
- 2. หากมีโปรเซสที่กำลังทำงานอยู่ในซีพียู และทำงานเสร็จแล้ว ก็ให้โปรเซสนั้นออกจากซีพียูไป และซีพียูจะว่าง
- 3. หากมีโปรเซสที่กำลังทำงานอยู่ในซีพียู แต่มีโปรเซสอื่นใน Wait Queue ที่มีค่า P น้อยกว่า ก็ให้โปรเซสนั้นออกจาก ซีพียูแล้วเข้าไปอยู่ใน Wait Queue และซีพียูจะว่าง
- 4. หากซีพียูกำลังว่าง ให้นำโปรเซสใน Wait Queue (ถ้ามี) ที่มีค่า P น้อยที่สุดเข้ามาทำงาน ถ้ามีโปรเซสที่มีค่า P น้อย ที่สุดเท่ากัน ให้เอาโปรเซสที่เกิดก่อนเข้ามาทำงาน
- 5. ทุกโปรเซสที่ยังทำงานไม่เสร็จ (ทั้งในซีพียูและ Wait Queue) จะมีค่า P ลดลง 1

เหตุผลที่ต้องมีการลดค่า P ของทุกโปรเซสลงตามข้อ 5 ก็เพื่อเป็นการเพิ่มค่าความสำคัญของทุกโปรเซสตามอายุของ มัน ยิ่งโปรเซสใดเกิดมานานก็จะยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เป็นการป้องกันการเกิด Starvation หรือก็คือการที่บางโปรเซสมี ความสำคัญน้อยมาก จนอาจจะไม่ได้เข้าไปทำงานในซีพียูเลย เพราะโดนโปรเซสใหม่ๆที่มีความสำคัญมากกว่าแย่งไปหมด

ทั้งนี้สำหรับอัลกอริทึมใดๆย่อมมีการวัดประสิทธิภาพ ซึ่งสำหรับการทำ Process Scheduling นี้ก็จะมีวิธีวัด ประสิทธิภาพจากการคำนวณ Average Waiting Time ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยของเวลาที่ทุกๆโปรเซสต้องรออยู่ใน Wait Queue จง เขียนโปรแกรมเพื่อรับลำดับเวลาการเกิดของโปรเซส ค่าความสำคัญของโปรเซส และเวลาทั้งหมดที่คาดว่าโปรเซสนั้นๆจะใช้ ในการทำงานในซีพียู แล้วคำนวณ Average Waiting Time ออกมา

Input:

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็ม T (1 <= T <= 10) แทนจำนวนชุดทดสอบย่อยทั้งหมด สำหรับแต่ละชุดทดสอบย่อย :

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็ม N (1 <= N <= 20,000) แทนจำนวนโปรเซสทั้งหมด

อีก N บรรทัด โดยบรรทัดที่ i (1 <= i <= N) ระบุจำนวนเต็ม M_i , P_i , Q_i (1 <= M_i , P_i <= 10^9 ; 1 <= Q_i <= 10^5) แทนเวลาเกิด ค่าความสำคัญ และเวลาที่ใช้ในการทำงานทั้งหมดของโปรเซสที่ i ตามลำดับ โดยรับประกันว่า M_i < M_{i+1} เสมอ

Output:

สำหรับแต่ละชุดทดสอบย่อย มีบรรทัดเดียว ให้แสดงค่า Average Waiting Time โดยมีทศนิยม 7 ตำแหน่ง

Example:

Sample Input	Sample Output
1	2.6666667
3	
2 5 4	
3 1 5	
8 3 7	
2	1.2500000
4	27.3333333
1 10 3	
5 8 5	
6 11 2	
10 1 1	
3	
1 8 29	
5 10 37	
10 6 16	

อธิบายตัวอย่างที่ 1

มี 1 ชุดทดสอบย่อย โดยชุดทดสอบย่อยนั้นมีทั้งหมด 3 โปรเซส

ที่เวลา t = 2:

- โปรเซสที่ 1 (P1 = 5, Q1 = 4) เกิดขึ้นมา และเข้าไปใน Wait Queue
- โปรเซสที่ 1 เข้าไปทำงานในซีพียู
- โปรเซสที่ 1 ลดค่า P ลง (P1 = 4)
- Waiting Time สะสม (W1 = 0)

ที่เวลา t = 3:

- โปรเซสที่ 2 (P2 = 1, Q2 = 5) เกิดขึ้นมา และเข้าไปใน Wait Queue
- โปรเซสที่ 1 (P1 = 4, Q1 = 3) ออกจากซีพียู และเข้าไปใน Wait Queue (เพราะมีโปรเซสที่ P น้อยกว่า 4)
- โปรเซสที่ 2 เข้าไปทำงานในซีพียู เนื่องจากมีค่า P น้อยที่สุด
- โปรเซสที่ 1 และ 2 ลดค่า P ลง (P1 = 3) (P2 = 0)
- Waiting Time สะสม (W1 = 0, W2 = 0)

ที่เวลา t = 4 - 7;

- โปรเซสที่ 1 และ 2 ลดค่า P ลง (P1 = -1) (P2 = -4)
- Waiting Time สะสม (W1 = 4, W2 = 0)

ที่เวลา t = 8;

- โปรเซสที่ 3 (P3 = 3, Q3 = 7) เกิดขึ้นมา และเข้าไปใน Wait Queue
- โปรเซสที่ 2 (P2 = -4, Q2 = 0) ทำงานเสร็จ และออกจากซีพียู
- โปรเซสที่ 1 (P1 = -1, Q1 = 3) เข้าไปทำงานในซีพียู เนื่องจากมีค่า P น้อยที่สุด
- โปรเซสที่ 1 และ 3 ลดค่า P ลง (P1 = -2) (P3 = 2)
- Waiting Time สะสม (W1 = 5, W2 = 0, W3 = 0)

ที่เวลา t = 9 - 10;

- โปรเซสที่ 1 และ 3 ลดค่า P ลง (P1 = -4) (P3 = 0)
- Waiting Time สะสม (W1 = 5, W2 = 0, W3 = 2)

ที่เวลา t = 11;

- โปรเซสที่ 1 (P1 = -4, Q1 = 0) ทำงานเสร็จ และออกจากซีพียู
- โปรเซสที่ 3 (P3 = 0, Q3 = 7) เข้าไปทำงานในซีพียู
- โปรเซสที่ 3 ลดค่า P ลง (P3 = -1)
- Waiting Time สะสม (W1 = 5, W2 = 0, W3 = 3)

ที่เวลา t = 12 - 17:

- โปรเซสที่ 3 ลดค่า P ลง (P3 = -7)
- Waiting Time สะสม (W1 = 5, W2 = 0, W3 = 3)

ที่เวลา t = 18:

- โปรเซสที่ 3 (P3 = -7, Q3 = 0) ทำงานเสร็จ และออกจากซีพียู
- Waiting Time สะสม (W1 = 5, W2 = 0, W3 = 3)

Average Waiting Time = (5 + 0 + 3) / 3 = 8.3333333