ENTHALPIE LIBRE

I. Rappel du deuxième principe de la thermodynamique

Inégalité de CLAUSIUS Théorème de NERNST (3ème principe de la thermodynamique)

II. Entropie standard de réaction

III. Entropie et désordre

IV. Enthalpie libre G

Variation élémentaire Relation de Gibbs-Helmholtz

V. Potentiel chimique

Définition

Variation élémentaire de l'Enthalpie libre

Expression d'une grandeur en fonction des grandeurs molaires partielles Relation de GIBBS-DUHEM

I. DEUXIEME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

I.1 Notion d'entropie

Soit un système qui est le siège d'une transformation isotherme ou monotherme.

Ce système échange de l'énergie avec le milieu extérieur sous forme de chaleur et de travail.

Lors d'une transformation élémentaire, la variation d'entropie peut être considérée comme résultant de la somme de 2 termes :

$$dS_{syst} = \delta_e S + \delta_i S$$

 δ_e S: correspond à la contribution due aux échanges de chaleur δQ avec le milieu extérieur.

$$\delta eS = \frac{\delta Q}{T}$$

 $T = T_{syst}$ si la transformation est isotherme $T = T_{ext}$ si la transformation est monotherme.

L'entropie créée au sein d'un système $\delta_{\bf i} {\bf S}$ dépend du caractère de la transformation, elle est toujours positive ou nulle.

$$\delta_i S \ge 0$$

 $\delta_i S = 0$ si la transformation est réversible $\delta_i S > 0$ si la transformation est irréversible

I.2 L'inégalité de CLAUSIUS

Considérons une transformation monotherme ($T = T_{ext}$)

Si elle est effectuée de manière réversible :

$$\delta_{i}S = 0$$
 donc $dS_{syst} = \delta_{e}S$ $dS = \delta eS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$

$$dS = \delta eS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

Si elle est effectuée de manière irréversible : $\delta_i S > 0$

$$dS = \delta eS + \delta iS = \frac{\delta Q_{irrev}}{T} + \delta iS$$

L'entropie étant une fonction d'état on a :

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{\delta Q_{irrev}}{T} + \delta iS \qquad \text{or } \delta_{i}S > 0$$

Ces 2 résultats peuvent être regroupés de la manière suivante :

$$dS \ge \frac{\delta Q}{T}$$
 Inégalité de CLAUSIUS

1.3 Le théorème de NERNST (3ème principe)

A T= 0 K, tous les corps purs sont à l'état solide et possèdent une structure cristalline parfaitement ordonnée et toute agitation moléculaire cesse.

A T=0 K, l'entropie de tous les corps purs est nulle.

Ce théorème permet de calculer l'entropie absolue de n'importe quel corps pur à n'importe quelle température

$$\int_{0}^{T} dS = S(T) - S(0) = \int_{0}^{T} \frac{\delta Q_{rev}}{T} = S(T) \ car \qquad S(0) = 0$$

Exemple

Calculer S(T) (H_2O , g) pour n mol H_2O à T > 373 K sous une pression p $T_{fus} = 273$ K; $T_{vap} = 373$ K

On peut représenter la série de transformations que vont subir n mol H_2O en passant de la température de O K à celle de T(K).

$$S(T) = \int_{0}^{273} \frac{nC_{p}(H_{2}O, S)dT}{T} + n\frac{L_{fus}}{Tfus} + \int_{273}^{373} \frac{nC_{p}(H_{2}O, l)dT}{T} + n\frac{Lvap}{Tvap} + \int_{373}^{T} \frac{nC_{p}(H_{2}O, g)dT}{T}$$

Si p = p° = 1 bar,
$$\Rightarrow$$
 S(T) = S°(T)

Ces valeurs sont tabulées pour les corps purs (généralement pour T = 298 K). $S^{\circ}(T)$ est une grandeur molaire qui s'exprime donc en J.mol⁻¹. K^{-1}

Par exemple:

$$S^{\circ}(298 \text{ K}) (H_2O, I) = 69,9 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$$

II. ENTROPIE STANDARD DE REACTION

On considère un système réactif, dont l'équation bilan de la réaction est :

$$\sum_{i} v_{i} B_{i} = 0 \qquad \alpha \mathbf{A} + \beta \mathbf{B} \rightarrow \gamma \mathbf{C} + \delta \mathbf{D}$$

où v, est le coefficient stœchiométrique algébrique de l'espèce Bi($v_i > 0$ pour un produit, $v_i < 0$ pour un réactif).

On définit: L'entropie de réaction :
$$\Delta rS = \left(\frac{\partial S}{\partial \xi}\right)_{T.P} = \sum_{i} vi Si$$

 $\Delta r S^{\circ} = \sum \upsilon i \ S i^{\circ}$ L'entropie standard de réaction :

La connaissance des entropies standard des différents réactants permet donc de calculer ΔrS ° à une température

Exemple

Calculer ΔrS ° à une température T= 298°C de la réaction suivante:

$$CO(g) + 3 H_2(g) \rightarrow CH_4(g) + H_2O(g)$$

$$\Delta r S^{\circ} = \sum_{i} \upsilon i \ S i^{\circ}$$

$$\Delta rS^{\circ} = S^{\circ}(CH_4, g) + S^{\circ}(H_2O, g) - S^{\circ}(CO, g) - 3.S^{\circ}(H_2, g)$$

 $\Delta rS^{\circ}(298K) = 186.2 + 188.7 - 197.8 - (3 × 130.6) = -214.7 J mol-1 K-1$

III. ENTROPIE ET DESORDRE

- ✓ Lors d'une transformation si le désordre moléculaire augmente alors ΔrS °> 0.
- ✓ La valeur de △rS° est d'autant plus élevée que l'augmentation de désordre est importante.
- ✓ La valeur de l'entropie reflète donc l'évolution de l'état d'ordre ou de désordre d'un système lors d'une transformation.

Exemples:

✓ CO (g) + 3 H₂ (g) → CH₄ (g) + H₂O (g)
$$\triangle$$
rS ° (298K) = -214,7 J mol⁻¹ K⁻¹

A l'état initial il y 4 mol gazeuses.

A l'état final il n'y en a plus que 2.

Le nombre de mol gazeuses diminue, donc le désordre diminue $\Rightarrow \Delta rS^{\circ} < 0$.

Exemples:

✓ Le désordre moléculaire peut donc être d'origine thermique, mais il peut aussi s'agir d'un désordre de position :

$$N_2$$
 (g; 1 atm, 25 °C) \rightarrow N_2 (g; 0,01 atm, 25 °C)

La pression diminue. Il s'agit d'une détente à T constante

- ⇒ le volume augmente
- ⇒ l'espace disponible augmente
- ⇒ le désordre augmente

$$\Rightarrow \Delta_{\text{dét}} S^{\circ} > 0.$$

IV. LA FONCTION ENTHALPIE LIBRE G

L'énergie de Gibbs ou enthalpie libre G d'un système d'enthalpie H, d'entropie S et de température T, est, par définition:

$$G = H - TS$$

IV.1 Variation élémentaire

$$G = H - TS$$

$$G = U + pV - TS$$

$$dU = \delta Q + \delta W$$

$$\delta Q = TdS$$

$$\delta W = -pdV$$

$$dG = dU + d(pV) - d(TS) \text{ avec}$$

$$dG = TdS - pdV + Vdp + pdV - TdS - SdT$$

$$dG = Vdp - S dT$$

Conséquences:

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T} dP$$

$$dG = -SdT + Vdp$$

donc

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P} = -S \quad et \quad \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T} = V$$

IV. 2 Relation de Gibbs-Helmholtz

$$G = H - TS \quad or \quad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P} = -S$$

$$G = H + T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P}$$

$$H = G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P}$$

$$\left(\frac{\partial \left(\frac{G}{T}\right)}{\partial T}\right)_{P} = -\frac{H}{T^{2}}$$

Relation de Gibbs-Helmholtz

V. Potentiel chimique

Pour un système fermé dont la composition ne varie pas, les fonctions d'état ne dépendent que de 2 variables par exemple, G(T,P); U(V,S);

Pour un système monophasé de composition variable, comportant N constituants, les quantités ni des constituants sont aussi des variables. Les fonctions d'état extensives dépendent de N+ 2 variables indépendantes par exemple:

G(T,P, n1, n2,, nN); écrit plus simplement G(T,P, ni)

V. 1 Définition

Soit ni, la quantité de matière du constituant Bi et G l'enthalpie libre du système.

Par définition, le potentiel chimique du constituant Bi est :

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial ni}\right)_{T, P, nj \neq i}$$

V. 2 Variation élémentaire de l'Enthalpie libre

L'enthalpie libre est fonction d'état des variables T, P et ni : G(T,P, ni)

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,ni} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,ni} dP + \sum_{i} \left(\frac{\partial G}{\partial ni}\right)_{T,P,nj\neq i} dni$$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,ni} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,ni} dP + \sum_{i} \mu_{i} dni$$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P \ ni} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T \ ni} dP + \sum_{i} \mu_{i} dni$$

Si ni restent constantes:

$$dG = -SdT + Vdp$$

donc


$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,ni} = -S \quad et \quad \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,ni} = V$$

Donc la variation d'enthalpie libre s'écrit:


$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i} \mu_{i} dni$$

V. 3 Expression d'une grandeur extensive en fonction des grandeurs molaires partielles

Cas général:



Exemple:



V.4 Relation de Gibbs-Duhem

Pour une transformation élémentaire, on peut montrer que:

$$\sum_{i} ni \, d\mu i = Vdp - SdT$$

Pour une transformation à température et pression constantes, la relation de Gibbs-Duhem devient :

$$\sum_{i} ni \, d\mu i = 0$$
 Relation de Gibbs-Duhem