



Généralités et Trajectoires

- · Référentiel
- Mvt absolu mvt relatif
- · Principaux mvts
- · trajectoire
- · Position et déplacement
- · Vitesse instantanée et moyenne
- · accélération
- · Repérage des mvts






Mouvement de translation

Translation des solides


Cas	Trajectoires	Propriétés
Translation rectiligne	$A_0C_0//AC$ $A_0B_0//AB$ $A_0A = B_0B = C_0C = T$ $A_0//C_0//T$ $A_0//C_0//T$ $A_0//C_0//T$	mouvement accéléré mouvement freiné ou décéléré (a et v sont portées par la traiectoire T)
Translation curviligne	$AB // A_0 B_0$ $B_0 // A$ courbes identiques	$\alpha < 90^{\circ}$: mouvement accéléré $\alpha > 90^{\circ}$: mouvement décéléré $\alpha > 90^{\circ}$: mouvement décéléré $\alpha > 90^{\circ}$: mouvement décéléré $\alpha > 90^{\circ}$: accéléré $\alpha > 90^{\circ}$: mouvement décéléré $\alpha > 90^{\circ}$: mouvement decéléré $\alpha > 90^{$

Mouvement de translation

- Translation rectiligne
- · Mouvement rectiligne uniforme




· Mouvement rectiligne uniformément varié



$$v_f^2 = v_i^2 + 2 a (x_f - x_i)$$

Mouvement de rotation

 Angle de rotation, vitesse et accélération angulaire



Mvt rotation uniforme

$$\alpha = \ddot{\theta} = 0$$

$$\omega = \omega_0 = cste$$

$$\theta = \omega t + \theta_0$$

· Mvt rotation uniformément varié

$$\alpha = cste$$

$$\omega = \alpha t + \omega_0$$

$$\theta = \frac{\alpha t^2}{2} + \omega_0 t + \theta_0$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha (\theta - \theta_0)$$

Mouvement de rotation


Vecteur position

$$\overrightarrow{OA} = d.\overrightarrow{x_1}$$
 avec $\overrightarrow{\omega} = \dot{\theta}.\overrightarrow{z}$

Vecteur vitesse

$$\overrightarrow{V_A} = \dot{d}. \overrightarrow{x_1} + d. \overrightarrow{x_1}$$

 $\overrightarrow{V_A} = d. \dot{\theta}. \overrightarrow{y_1}$



· Vecteur accélération


$$\overrightarrow{a_A} = \dot{d}.\ \dot{\theta}.\overrightarrow{y_1} + d.\ddot{\theta}.\overrightarrow{y_1} + d.\ \dot{\theta}.\overrightarrow{y_1}$$

 $\overrightarrow{a_A} = d.\ddot{\theta}.\overrightarrow{y_1} - d.\ \dot{\theta}^2.\overrightarrow{x_1}$

$$\overrightarrow{a_A} = \overrightarrow{\alpha} \wedge \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{\omega} \wedge (\overrightarrow{\omega} \wedge \overrightarrow{OA})$$

$$\overrightarrow{a_t} = \overrightarrow{\alpha} \wedge \overrightarrow{OA}$$

$$\overrightarrow{a_n} = \overrightarrow{\omega} \wedge (\overrightarrow{\omega} \wedge \overrightarrow{OA})$$



Mouvement de rotation

· Vitesse


$$\overrightarrow{V_A} = \overrightarrow{\omega} \wedge \overrightarrow{OA}$$


$$\overrightarrow{V_A} = \omega \cdot \overrightarrow{z} \wedge R \cdot \overrightarrow{x}$$

$$\overrightarrow{V_A} = \omega \cdot R \cdot \overrightarrow{y}$$

· Accélération

$$\overrightarrow{a_A} = \overrightarrow{a_t} + \overrightarrow{a_n}$$
 $a_t = \alpha R = \alpha.OA$
 $a_n = \omega^2 R = \frac{V_A^2}{R} = \omega.V_A$





Mouvement général plan

· Torseur cinématique

Champs des vecteurs vitesses

$$\forall (A,B) \in S^2 \qquad \overrightarrow{V_{B \in S/0}} = \overrightarrow{V_{A \in S/0}} + \overrightarrow{\Omega_{S/0}} \wedge \overrightarrow{AB}$$

$$\{V(S/0)\} = \{\overrightarrow{\Omega}(S/0)\}$$

$$\overrightarrow{V}(A \in S/0)\}_A$$

Formule de Boor

$$\left[\frac{d\overrightarrow{x_1}}{dt}\right]_{\mathcal{R}} = \left[\frac{d\overrightarrow{x_1}}{dt}\right]_{\mathcal{R}_1} + \overrightarrow{\Omega_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}}} \wedge \overrightarrow{x_1}$$