
## به نام خدا سیگنال ها و سیستم ها تمرین کامپیوتری چهارم مهلت تحویل: سه شنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰


فرض کنید می خواهیم پیامی را به صورت بی سیم از طریق امواج برای شخصی ارسال کنیم. ابتدا پیام را در کامپیوتر به صورت یک رشته بیت باینری در آورده و سپس بیت ها را کدگذاری می کنیم. مثلا به جای هر بیت یک سیگنال خاص را ارسال می کنیم. فرض کنید به جای بیت صفر، سیگنال  $x_0(t)=0$  را به مدت یک ثانیه و به جای بیت یک، سیگنال  $x_1(t)=0$  را به مدت یک ثانیه ارسال کنیم. مثلاً رشته بیت  $x_1(t)=0$  به حورت زیر ارسال می شود:



## فرض کنید قدرت فرستنده به گونه ای است که حداکثر دامنه ای که به سیگنال می تواند بدهد، دامنه ی یک است. همچنین فرکانس نمونه برداری سیگنال را $f_{\rm s}=100~Hz$ در نظر بگیرید که باعث می شود هر سیگنال یک ثانیه ای شامل ۱۰۰ سمپل باشد. این فرض را تا آخر این تمرین کامپیوتری در نظر داشته باشید.


در گیرنده این سیگنال دریافت می شود. با فرض این که فرستنده و گیرنده از نظر زمانی کاملاً سنکرون باشند،  $2 \sin{(2\pi t)}$  برای رمزگشایی از پیام در گیرنده کافی است در هر یک ثانیه، correlation سیگنال دریافتی را با  $(\int 2 \sin^2(2\pi t)) dt = 1$  می فهمیم بیت ارسالی حساب کنیم. هر جایی correlation مقدار داشته باشد (مقدار  $\int 2 \sin^2(2\pi t)) dt = 1$  می فهمیم بیت ارسالی برابر صفر بوده است. توجه داشته برابر یک بوده و هر جا مقدار  $\int 2 \sin{(2\pi t)} dt = 1$  می فهمیم بیت ارسالی برابر صفر بوده است. توجه داشته باشید عدد 2 در دامنه ی  $\int 2 \sin{(2\pi t)} dt$  هیچ اهمیتی ندارد و فقط برای رئد شدن مقدار  $\int 2 \sin{(2\pi t)} dt$ 

در سناریوی بالا سرعت ارسال پیام (bit rate)  $\frac{bit}{sec}$  (bit rate) است. حال فرض کنید بخواهیم bit rate را افزایش دهیم. مثلا به جای هر دو بیت، یک سیگنال خاص برای این کار باید کدگذاری را روی بیت های بیشتری انجام دهیم. مثلا به جای هر دو بیت، یک سیگنال خاص را ارسال کنیم. برای ارسال 00 سیگنال =  $x_1(t)=0$  را به مدت یک ثانیه، برای ارسال 00 سیگنال =  $x_1(t)=0$  را به مدت یک ثانیه و برای  $x_2(t)=\frac{2}{3}\sin\left(2\pi t\right)$  را به مدت یک ثانیه و برای ارسال 10 سیگنال  $x_3(t)=\sin\left(2\pi t\right)$  را به مدت یک ثانیه ارسال می کنیم. مثلا رشته بیت 1000010011 به صورت زیر ارسال می شود.



در گیرنده این سیگنال دریافت می شود. مجدداً برای رمزگشایی از پیام در گیرنده کافی است در هر ثانیه، در گیرنده این سیگنال دریافتی را با  $2\sin(2\pi t)$  حساب کنیم و بسته به خروجی correlation که می تواند مقادیر فافن این سیکنال دریافتی را با  $\frac{2}{3}$  ،  $\frac{1}{3}$  ،  $\frac{2}{3}$  و یک بگیرد راجع به بیت های ارسالی تصمیم گیری کنیم. در این سناریو سرعت ارسال پیام ( rate  $\frac{bit}{sec}$  ) راست.

این روند را می توان به همین ترتیب ادامه داد و سرعت ارسال پیام را افزایش داد. یعنی هر سه بیت را کدگذاری کرد تا سرعت ارسال سه برابر شود و ... اما این اضافه شدن سرعت در عمل یک مشکل اساسی دارد که به ما اجازه نمی دهد سرعت را از حدی بیشتر کنیم. مشکل نویز است! وقتی فرستنده سیگنالی را به گیرنده ارسال می کند، در گیرنده علاوه بر سیگنال اصلی، نویز نیز به سیگنال اصلی اضافه می شود. مثلا در سناریوی اول و دوم سیگنال های زیر به گیرنده می رسد:



حال اگر correlation سیگنال دریافتی را با  $(2\pi t)$  2sin حساب کنیم، خروجی ها دقیقاً اعدادی که انتظار داشتیم نمی شوند و بنابراین ممکن است به اشتباه رمز گشایی کنیم. هر چه سرعت ارسال بیت (bit rate) بیشتر باشد این خطا بیشتر خواهد بود. چرا؟ قدری فکر کنید و بعد پاسخ این سوال را که در ادامه آمده است بخوانید.

به عنوان مثال سناریوی اول که سرعت ارسال  $\frac{bit}{sec}$  1 بود را در نظر بگیرید. انتظار داشتیم مقادیر خروجی correlation عدد صفر یا عدد یک باشد ولی در حضور نویز این اعداد کمی تغییر می کنند. پس به نظر می رسد باید عدد 0.5 را به عنوان threshold (آستانه) تعریف کنیم. اگر correlation بیش از 0.5 شد اعلام کنیم بیت مورد نظر یک بوده و اگر کمتر از 0.5 شد اعلام کنیم بیت مورد نظر صفر بوده است.

در سناریوی دوم که سرعت ارسال  $\frac{bit}{sec}$  و بود، انتظار داشتیم مقادیر خروجی correlation عدد صفر،  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{2}{6}$  و یک شود، اما به خاطر وجود نویز این اعداد ممکن است هر مقداری بگیرند. بنابراین باید سه آستانه ی  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{6}$  و  $\frac{3}{6}$ , است عریف کنیم و با توجه به آنها راجع به بیت ها تصمیم گیری کنیم. چون فاصله ی این اعداد از هم کمتر شده است بنابراین احتمال خطا در تصمیم گیری بیشتر می شود.

پس در محیط عملیاتی، در روش پیشنهاد شده، یک trade off بین افزایش سرعت انتقال پیام و مقاوم بودن نسبت به نویز وجود دارد. حال می خواهیم مفاهیم بیان شده در این بخش را شبیه سازی کنیم.

هدف این تمرین ارسال پیام به زبان انگلیسی از فرستنده به گیرنده است. هر پیام فقط شامل حروف کوچک انگلیسی، فاصله، نقطه، ویرگول، علامت تعحب، سمی کالن (;) و کوتیشن (") است. بنابراین در مجموع ۳۲ کاراکتر داریم. به هر کاراکتر ۵ بیت مرتبط می کنیم.

	1	2	3
1	'a'	'b'	'c'
2	'00000'	'00001'	'00010'

تمرین ۲-۱) تابعی (function) به نام coding\_amp بنویسید که ورودی های آن ۱) پیام مورد نظر برای ارسال و کروجی آن پیام کدگذاری شده باشد.

راهنمایی: مثلا فرض کنید می خواهیم پیام bc را با سرعت  $\frac{bit}{sec}$  ارسال کنیم. ابتدا حروف پیام را به صورت باینری در آورید که (با توجه به شکل بالا) می شود: 0000100010 ، سپس رشته باینری به دست آمده را مطابق آنچه در مقدمه توضیح داده شد کدگذاری کنید. توجه داشته باشید پیام ممکن است هر کلمه یا جمله ای با طول دلخواه شامل TT کاراکتر ذکر شده باشد. در بخش های بعدی بیشترین سرعت ارسال اطلاعات را T بیت برثانیه در نظر خواهیم گرفت گرچه کد شما می تواند هر عدد طبیعی دلخواهی را پشتیبانی کند! (دستورات extract و extract راکترهای پیام کمک کننده خواهند بود.)

توجه: فرض کنید طول رشته بیت با سرعت اطلاعات همخوانی دارد به این معنی که پیش نمی آید طول رشته بیت بر تعداد بیت ارسالی در هر ثانیه تقسیم پذیر نباشد!

تمرین ۱-۳<u>)</u> خروجی تابع coding\_amp را برای پیام (کلمهی) signal با سرعت ارسال اطلاعات یک، دو و سه بیت بر ثانیه به صورت جداگانه رسم کنید.

تمرین ۱-۴) تابعی به نام decoding\_amp بنویسید که ورودی های آن ۱) پیام کدگذاری شده (سیگنال زمانی تولید شده در قسمت قبل) و ۲) سرعت ارسال اطلاعات باشد و خروجی آن پیام رمز گشایی شده باشد. تابعی که نوشتید را روی همان پیام signal که در قسمت ۱-۳ با سرعت ارسال های مختلف کُد کردید تست کنید تا مطمئن شوید کدتان درست کار می کند.

توجه: اگر می خواهید نتایج correlation کاملاً شبیه آنچه که در مقدمه بیان شد باشد، عدد 0.01 را پشت correlation ضرب کنید. چون به صورت گسسته correlation را حساب می کنید و تعداد نمونه ها در هر بازهی correlation گیری ۱۰۰ نمونه است این اتفاق رخ می دهد.

تمرین  $1-\Delta$  در این قسمت می خواهیم به سیگنال دریافتی در گیرنده نویز اضافه کنیم تا شبیه سازی مشابه شرایط واقعی شود. برای تولید نویز از دستور randn استفاده کنید. این دستور نویز گوسی با میانگین صفر و ج) با واریانس یک تولید می کند. نشان دهید خروجی این دستور یک نویز الف) گوسی، ب) با میانگین صفر و ج) با واریانس یک است. برای مثال این سه نکته را روی خروجی randn(1,3000) نشان دهید.

 $\sigma$  برای زیاد یا کم کردن قدرت نویز کافی است در پشت دستور  $\sigma$  عدد دلخواه  $\sigma$  (بدون توان ۲) برای زیاد یا کم کردن قدرت نویز کافی است در پشت دستور  $\sigma^2$  بعد از این که کدگذاری شد نویز را ضرب کنید. این عدد کاری می کند تا واریانس نویز  $\sigma^2$  شود. به پیام  $\sigma^2$  استخراج گوسی با واریانس  $\sigma^2$  و میانگین صفر اضافه کنید و بعد آن را  $\sigma^2$  کنید. آیا بازهم پیام  $\sigma^2$  استخراج شد؟ نتایج  $\sigma^2$  را برای هر سه  $\sigma^2$  نید  $\sigma^2$  نید و سه به صورت جداگانه گزارش کنید.

تمرین (-1) قدرت نویز را کم کم و طی چندین مرحله افزایش دهید و هر بار قسمت (-3) و اتکرار کنید. مشاهدات خود را گزارش کنید. کدام یک از سه (-3) به نویز مقاوم تر بودند؟ آیا نتایج با آنچه در مقدمه بیان شد همخوانی داشتند؟

تمرین (-1) طی شبیه سازی هایی که در قسمت (-1) انجام دادید، بیشترین واریانس نویز که (-1) سه به آن مقاوم بود به صورت تقریبی چند بود؟ برای (-1) دو و یک چه طور؟

تمرین ۱-۹) به نظر شما با چه راهکاری می توان bit rate را نسبت به نویز مقاوم تر کرد؟ پاسخ خود را در هایلات قرمز جستجو کنید. حال در ادامه پاسخ را مطالعه کنید.

اگر قدرت فرستنده ی ما بیشتر می بود می توانستیم دامنه ی سیگنال بیشتری داشته باشیم و بنابراین فاصله ی threshold هایی که برای تصمیم گیری در نظر گرفته بودیم بیشتر می شد و در نتیجه به نویز حساسیت کمتری ایجاد می شد. مثلا برای ارسال اطلاعات با سرعت  $\frac{bit}{sec}$  ، اگر قدرت فرستنده به گونه ای می بود که بیشینه ی ایجاد می شد. مثلا برای ارسال اطلاعات با سرعت  $x_0(t)=0$  ، اگر قدرت فرستنده به گونه ای می بود که بیشینه ی دامنه ی سیگنال سه می شد، شرایط بهتر می شد. به عبارت دیگر، برای ارسال  $x_0(t)=0$  سیگنال سه می شد، شرایط بهتر می شد. به عبارت دیگر، برای ارسال  $x_1(t)=\sin(2\pi t)$  را به مدت یک ثانیه، برای ارسال  $x_2(t)=0$  به مدت یک ثانیه و برای ارسال  $x_3(t)=0$  به مدت یک ثانیه و برای ارسال  $x_3(t)=0$  به مدت یک ثانیه و برای ارسال  $x_3(t)=0$  به مدت یک ثانیه ارسال می کردیم.

پس در کل می توان نتیجه گرفت در روش کدگذاری دامنه اگر می خواهیم سرعت ارسال اطلاعات را افزایش دهیم باید power بیشتری نیز مصرف کنیم تا در برابر نویز مقاوم باشیم.

تمرین ۱-۱۰) به نظر شما در کدینگ دامنه، اگر نویز نباشد، بیت ریت را تا کجا می توان افزایش داد؟

تمرین 1-1 در کدینگ دامنه با فرض این که همچنان بیشترین دامنه ی ارسالی فرستنده برابر یک است، اگر سیگنال دریافتی را به جای  $2 \sin(2\pi t)$  در  $2 \sin(2\pi t)$  فرب کنیم، آیا عملکرد روش به نویز مقاوم تر می شود؟ توضیح دهید.

تمرین ۱-۱۲) سرعت اینترنت ADSL خانگی معمولاً چند  $\frac{bit}{sec}$  است؟ ما در این تمرین با چه سرعتی اطلاعات را ارسال کردیم ؟!!!

					نکات کلی:
	میل بزنید.	وسوی و یا استاد ای	ں و ابھام به غزل م	وجود هرگونه پرسش	• درصورت
و کد های متلب	شکار به فرم <i>ت</i> PDF	زیپ شامل گزار	صورت یک فایل	هایی شما باید به	• فایل ن
					باشد.