UNITÉ D'ÉTUDE QUATORZE LA COMPTABILITÉ DE GESTION : SYSTÈMES D'ÉTABLISSEMENT DES COÛTS ET PRISE DE DÉCISION

Cette unité d'étude est la sixième d'une série de six couvrant le **domaine IV : Gestion financière** du programme d'examens de l'IIA de l'ICA. Ce domaine constitue 20 % de la partie 3 de l'examen de l'ICA et est évalué au niveau cognitif de **base** et de **compétence.** La partie pertinente du syllabus est mise en évidence ci-dessous. (Le programme complet se trouve à l'annexe A.)

14.1 : LE COMPORTEMENT DES COÛTS ET LA FOURCHETTE PERTINENTE

1. **Coûts variables**

   a. Les exemples sont les matières premières, la main-d'œuvre directe et les fournitures de fabrication.

   b. Le coût variable **par unité** est constant à court terme, quel que soit le niveau de production.



Figure 17-1

   c. Toutefois, les coûts variables au **total** varient directement et proportionnellement aux variations de volume.



Figure 17-2

EXEMPLE d'un coût variable

Une entité exige qu'une unité de matière directe soit utilisée dans chaque produit fini qu'elle produit.

Nombre d'unités Sorties	Coût d'entrants par unité	Coût d'entrants total
0	US $10	US $0
100	10	1 000
1,000	10	1,000)
5,000	10	50 000
10,000	10	100,000

2. **Coûts fixes**

   a. L'amortissement, le loyer et l'assurance en sont des exemples.

   b. Au **total, les** coûts fixes restent inchangés à court terme, quel que soit le niveau de production. Par exemple, le montant payé pour une chaîne de montage est le même, même si elle n'est pas utilisée.



Figure 17-3

   c. Toutefois, le coût fixe **par unité** varie indirectement selon le niveau d'activité.



Figure 17-4

EXEMPLE d'un coût fixe

Le coût historique de la chaîne de montage est fixe, mais son coût unitaire diminue à mesure que la production augmente.

Nombre d'unités Sorties	Coût total	Coût par unité
100	US $1 000 000	10 000
1,000	1 000 000	1,000
5,000	1 000 000	200
10,000	1 000 000	100

3. Autres comportements en matière de coûts

a. Les coûts mixtes (semi-variables) combinent des éléments fixes et variables, par exemple, la location d'une voiture pour un prix fixe par mois plus un supplément pour chaque kilomètre parcouru.



Figure 14-5

<u>EXEMPLE</u> d'un coût mixte

L'entité loue une machine pour rendre sa ligne de production plus efficace. Le loyer est de 150 000 USD par an, plus 1 USD pour chaque unité produite.

Nombre de sorties produites	Coût fixe de la machine supplémentaire	Coût variable de la machine supplémentaire	Coût total de la machine supplémentaire
0	US $150,000	US $ 0	US $150,000
100	150,000	100	150,100
1,000	150,000	1,000	151,000
5,000	150,000	5,000	155,000
10,000	150,000	10,000	160,000

b. La part fixe et la part variable d'un coût mixte peuvent être estimées. Deux méthodes d'estimation des coûts mixtes sont généralement utilisées :

1) La méthode du haut-bas génère une ligne de régression en basant l'équation uniquement sur les valeurs les plus élevées et les plus basses de la série d'observations.

a) La différence de coût entre le niveau d'activité le plus élevé et le plus bas (et non la production) est divisée par la différence du niveau d'activité pour déterminer la part variable du coût.

EXEMPLE de la méthode High-

Une entité dispose des données de coûts suivantes :

Mois M	Machine Heures	Maintenance Coûts
avril	1,000	2 275 $ US
mai	1,600	3,400
juin	1,200	2,650
juillet	800	1,900
août	1,200	2,650
septembre	1,000	2,275

Le numérateur peut être obtenu en soustrayant le coût au niveau le plus bas, juillet, du coût au niveau le plus élevé, mai,
(3 400 $ US - 1 900 $ US = 1 500 $ US).

Le dénominateur est égal au plus haut niveau d'activité, mai, moins le plus bas niveau, juillet, (1 600 - 800

= 800). La part variable du coût est donc de 1,875 $ US par heure-machine (1 500 $ US ÷ 800).

La partie fixe peut être calculée en insérant les valeurs appropriées pour le mois le plus haut ou le mois le plus bas dans la fourchette :

Part fixe = Coût total - Part variable
= 1 900 $ US - (1,875 $ × 800 heures)
= 1 900 $ À 1 500 $ US
= 400 $ US

L'équation de régression est y = 400 +

1,875x Si : y = coût total

b) L'inconvénient de la méthode du haut-bas est que les points hauts et bas peuvent ne pas être représentatifs de l'activité normale.

2) La méthode de régression (nuage de points) est plus complexe. Elle détermine le taux moyen de variabilité d'un coût mixte plutôt que la variabilité entre le point haut et le point bas de la fourchette.

4. L'intervalle défini

a. L'**intervalle défini** définit les limites normales dans lesquelles les coûts variables par unité sont constants et les coûts fixes ne changent pas.

1) L'intervalle défini est établie par des facteurs tels que l'efficacité de l'usine de fabrication actuelle d'une entité et ses accords avec les syndicats et les fournisseurs.

2) L'intervalle défini n'existe que pour une période de temps spécifiée. Ainsi, tous les coûts sont variables à long terme.

3) L'investissement dans de nouveaux équipements plus productifs se traduit par des coûts fixes totaux plus élevés et des coûts variables totaux et par unité plus faibles.

14.2 : METHODE DES COUTS PAR ACTIVITE (MCA) (ABC, « ACTIVITY-BASED COSTING »)

1. Inconvénients des systèmes basés sur le volume

a. **La méthode des coûts par activité (MCA)** est une réponse à l'augmentation des coûts indirects résultant des changements technologiques. La MCA affine un système existant d'établissement des coûts (par commande ou par stade).

1) Dans un système **traditionnel (basé sur le volume)**, les frais généraux sont cumulés dans **un groupe de coûts** et imputés à tous les produits finis à l'aide d'une base de répartition unique, comme les heures de main-d'œuvre directe ou les heures machine directes utilisées.

2) Dans le cadre de la **MCA**, les coûts indirects sont affectés aux **activités,** puis affectés de manière rationnelle aux produits finis.

a) La MCA peut être utilisée par des entreprises de fabrication, de service ou de vente au détail.

b) La MCA peut être utilisé dans un système de coût de revient par commande ou un système de coûts de revient par stade.

b. L'établissement inexact de la moyenne ou la répartition inexacte des coûts indirects sur des produits ou des unités de service qui utilisent des quantités différentes de ressources est un **calcul des coûts du beurre d'arachide**. L'établissement des coûts du beurre d'arachide donne lieu à l'interfinancement des coûts des produits. Il y a une erreur dans le coût d'un produit et, par conséquent, il y a erreur dans le coût d'autres produits.

c. L'effet du beurre d'arachide peut se résumer comme suit :

1) La main-d'œuvre directe et les matières premières sont tracées jusqu'aux produits ou aux unités de service.

2) Un groupe de coûts indirects (frais généraux) est cumulé pour une unité structurelle donnée.

3) Un groupe de coûts indirects est affecté à l'aide d'une procédure de répartition (plutôt que d'une procédure de suivi), telle qu'un taux de frais généraux unique pour un département entier, par exemple, 3 $ US de frais généraux pour chaque heure de travail direct.

a) Il en résulte un calcul de la moyenne des coûts qui peut donner lieu à des inexactitudes importantes lorsque les produits ou les unités de service n'utilisent pas les mêmes quantités de ressources (transfert des coûts).

EXAMPLE of ABC vs. Volume-Based

The effect of product-cost cross-subsidization can be illustrated as follows:

- Two products are produced. Both require 1 unit of direct materials and 1 hour of direct labor. Materials costs are US $14 per unit, and direct labor is US $70 per hour. Also, the manufacturer has no beginning or ending inventories.
- During the month just ended, production equaled 1,000 units of Product A and 100 units of Product B. Manufacturing overhead for the month was US $20,000.

Volume-Based

Using direct labor hours as the overhead allocation base, per-unit costs and profits are calculated as follows:

	Product A	Product B	Total
Direct materials	US $ 14,000	US $ 1,400	
Direct labor	70,000	7,000	
Overhead {US $20,000 × [1,000 ÷ (1,000 + 100)]}	18,182		
Overhead {US $20,000 × [100 ÷ (1,000 + 100)]}		1,818	
Total costs	US $102,182	US $ 10,218	US $112,400
Selling price	US $ 119.99	US $ 139.99	
Cost per unit (US $102,182 ÷ 1,000)	(102.18)		
Cost per unit (US $10,218 ÷ 100)		(102.18)	
Profit per unit	US $ 17.81	US $ 37.81	

– Continued on next page –

EXAMPLE – Continued

ABC

Overhead consists almost entirely of production line setup costs, and the two products require equal setup times. Allocating overhead on this basis has different results.

	Product A	Product B	Total
Direct materials	US $14,000	US $ 1,400	
Direct labor	70,000	7,000	
Overhead (US $20,000 × 50%)	10,000		
Overhead (US $20,000 × 50%)		10,000	
Total costs	US $94,000	US $18,400	US $112,400
Selling price	US $119.99	US $ 139.99	
Cost per unit (US $94,000 ÷ 1,000)	(94.00)		
Cost per unit (US $18,400 ÷ 100)		(184.00)	
Profit (loss) per unit	US $ 25.99	US $ (44.01)	

Under volume-based costing, Product B appeared to be profitable. But ABC revealed that high-volume Product A has been subsidizing the setup costs for the low-volume Product B.

d. L'exemple ci-dessus suppose une seule composante de frais généraux par souci de clarté. En réalité, les frais généraux se composent de nombreux éléments. L'effet du beurre d'arachide de la répartition des frais généraux en fonction du volume est illustré dans le diagramme ci-dessous :



Figure 14-6

2. Système basé sur le volume par rapport au Système basé sur l'activité

a. Les systèmes basés sur le volume sont appropriés lorsque la plupart des coûts de fabrication sont consommés de manière homogène. Dans ces cas, un inducteur de coûts basé sur le volume peut être utilisé pour imputer les frais généraux. Toutefois, les frais généraux ne fluctuent pas toujours en fonction du volume. La méthode MCA s'attaque à la complexité et à la variété croissante des frais généraux.

b. Les systèmes basés sur les activités impliquent

1) D'identifier les activités de l'organisation qui entraînent des frais généraux.

2) L'affectation aux groupes de coûts d'activité des coûts des ressources consommées par les activités.

a) Un inducteur entraîne un changement de coût. Un **inducteur de coûts des ressources** est utilisé comme base d'affectation des coûts pour imputer les frais généraux aux groupes de coûts d'activités.

3) Affectation des coûts cumulés dans les groupes de coûts d'activité aux supports de coûts finaux (ou suivants) en fonction d'un inducteur de coûts d'activité.

a) Un **inducteur de coûts d'activité** est utilisé comme base d'affectation des coûts pour imputer les frais généraux aux supports de coûts finaux (ou suivants).

3. Étapes de la méthode MCA

a. **Étape 1 - Analyse des activités**

1) Une activité est un ensemble d'actions de travail entreprises, et une réserve de coûts est établie pour chaque activité.

2) L'analyse identifie les activités à **valeur ajoutée** qui contribuent à la satisfaction de la clientèle. Les activités **sans valeur ajoutée** devraient être réduites ou éliminées.

3) Les activités sont classées dans une hiérarchie en fonction du niveau du processus de fabrication où elles se produisent.

a) **Les activités au niveau de l'unité** sont exécutées pour chaque unité de production produite. Des exemples sont l'utilisation de matières premières et l'utilisation de main-d'œuvre directe.

b) **Les activités au niveau du lot** se déroulent pour chaque groupe d'extrants produits. Les exemples sont la commande d'articles, la manutention et la configuration de la ligne de production.

c) **Les activités de soutien des produits** (ou des services) soutiennent la production d'un produit (ou d'un service) particulier, quel que soit le niveau de production. Les exemples sont la conception de produits, les modifications techniques et les tests.

d) **Les activités d'entretien des installations** s'appliquent à l'ensemble des opérations et ne peuvent donc pas être rattachées aux produits à n'importe quel moment du processus de production. Il s'agit par exemple de la comptabilité, des ressources humaines, de l'entretien des installations physiques et des arrangements en matière de sûreté ou de sécurité.

EXEMPLE

Foundry, Inc. utilise un système de commande sur commande pour accumuler les coûts de ses raccords de tuyauterie sur mesure. L'entité cumule les frais généraux dans six comptes du grand livre général (matières indirectes, main-d'œuvre indirecte, services publics, impôts fonciers, assurances et amortissement). Elle les combine dans un pool de coûts indirects et répartit le total entre les produits en fonction des heures-machines.

- Lorsque ce système a été mis en place, les frais généraux représentaient un pourcentage relativement faible des coûts totaux de fabrication.
- Avec l'utilisation croissante de robots dans le processus de production et d'ordinateurs pour la surveillance et le contrôle, les frais généraux représentent maintenant un pourcentage plus élevé du total. Les coûts de main-d'œuvre directe ont diminué.

Afin d'obtenir de meilleures données sur les coûts des produits, l'entité a amélioré son système d'établissement des coûts par commande en passant à l'établissement des coûts par activité pour l'imputation des frais généraux.

- Les comptables en management ont interviewé le personnel de production et de vente pour déterminer comment les coûts indirects peuvent être considérés comme des activités consommatrices de ressources.
- Les comptables ont identifié cinq activités et créé un regroupement des coûts pour chacune d'elles :

Activité	Hiérarchie
Conception des produits	Maintien du produit
Configuration de la production	Niveau de lot
Usinage	Au niveau de l'unité
Inspection et test	Au niveau de l'unité
Maintenance client	Maintien des installations

b. **Étape 2 - Affecter des inducteurs de coût de ressources aux coûts des ressources**

1) Il n'est pas aussi simple de déterminer les coûts des ressources que dans le cas de l'imputation des coûts indirects fondée sur le volume.

   a) Un système comptable distinct peut être nécessaire pour suivre les coûts des ressources séparément du grand livre général.

2) Une fois les coûts des ressources identifiés, des inducteurs de coûts des ressources sont désignés pour attribuer les coûts des ressources aux **groupes de coûts d'activité**.

   a) Les inducteurs de coûts des ressources (causes) sont des mesures des ressources consommées par une activité.

EXEMPLE

Foundry a identifié les ressources suivantes utilisées par ses processus de coûts indirects :

Ressource	Inducteurs de coût de ressources
Traitement informatique	Cycles CPU
Ligne de production	Heures-machine
Gestion du matériel	Heures travaillées
Comptabilité	Heures travaillées
Ventes et marketing	Nombre de commandes

c. **Étape 3 - Imputation des coûts des ressources aux groupes de coûts d'activités**

1) **Il s'agit d'une** allocation de première étape**.**

2) Une fois les inducteurs de coût des ressources affectés, le montant en dollars des ressources par inducteur de coût des ressources est déterminé.

   a) Une méthode consiste à diviser le coût total des ressources par le montant total de l'inducteur de coût des ressources utilisé par l'entité.

3) Les coûts des ressources sont ensuite imputés aux groupes de coûts d'activités en fonction du nombre d'inducteurs de coûts des ressources utilisés pour chaque regroupement de coûts d'activités.

EXEMPLE

Un million de dollars US de coûts de gestion du matériel ont été engagés sur un total de 100 000 heures travaillées. 10 USD (1 000 000 USD ÷ 100 000 heures) sont donc alloués à chaque groupe d'activités pour chaque heure de gestion du matériel travaillée pour chaque groupe de coûts.

Activité	Montant alloué
Conception de produits	250 000 USD pour 25 000 heures
Configuration de la production	270 000 USD pour 27 000 heures
Usinage	450 000 USD pour 45 000 heures
Inspection et test	30 000 USD pour 3 000 heures
Maintenance client	0 USD pour 0 heure

3) Cette affectation se fait pour chaque ressource.

   a) Une activité de coûts n'est pas affectée de ressources si elle n'a pas utilisé ces ressources.

d. **Étape 4 - Affectation des inducteurs de coûts d'activité aux coûts d'activité**

1) Une fois les coûts des ressources imputés aux regroupements de coûts d'activité, des inducteurs de coûts d'activité sont désignés pour imputer ces coûts aux supports de coûts de l'étape finale (ou, si des supports de coûts intermédiaires sont utilisés, de l'étape suivante) sur la base des inducteurs de coûts d'activité.

   a) **Les inducteurs de coûts d'activité** sont des mesures des demandes adressées à une activité par les supports de coûts de l'étape suivante (par exemple, le nombre de pièces dans un produit utilisé pour mesurer une activité de montage).

EXEMPLE

Foundry a identifié les ressources suivantes utilisées par ses processus de coûts indirects :

Activité	Facteur de coût de l'activité
Conception du produit	Nombre de produits
Configuration de la production	Nombre de configurations
Usinage	Nombre d'unités produites
Inspection et tests	Nombre d'unités produites
Gestion des clients	Nombre de commandes

e. **Étape 5 - Imputation des montants des regroupements de coûts d'activité aux supports de coûts finaux**

1) Cette dernière étape est la **deuxième étape de l'attribution**.

2) Une fois les inducteurs de coûts d'activité affectés, le montant en dollars des coûts d'un regroupement par inducteur de coûts d'activité peut être déterminé.

a) Une méthode consiste à diviser le coût total attribué à un regroupement de coûts d'activités par le montant total de l'inducteur de coûts d'activités utilisé par l'entité entière.

EXAMPLE

Knight Company is a manufacturer of pants and coats. The following information pertains to the company's current-month activities:

Manufacturing overhead costs		Cost driver
Plant utilities and real estate taxes	US $150,000	Square footage
Materials handling	40,000	Pounds of direct material used
Inspection and testing	10,000	Number of units produced
	US $200,000	

Current-month activity level

	Pants	Coats	Total
Direct labor hours	20,000	5,000	25,000
Plant square footage	400	600	1,000
Pounds of direct material used	10,000	6,000	16,000
Number of units produced	15,000	3,000	18,000

Using direct labor hours as the overhead allocation base (traditional volume-based system), the manufacturing overhead costs are allocated as follows:

Pants: US $200,000 × (20,000 ÷ 25,000) = US $160,000
Coats: US $200,000 × (5,000 ÷ 25,000) = US $40,000

Manufacturing overhead costs per pants: US $160,000 ÷ 15,000 = US $10.67
Manufacturing overhead costs per coat: US $40,000 ÷ 3,000 = US $13.33

Under an activity-based costing system, the manufacturing overhead costs are allocated as follows:

	Pants		Coats	
Plant utilities and real estate taxes	US $150,000 × (400 ÷ 1,000) =	US $60,000	US $150,000 × (600 ÷ 1,000) =	US $ 90,000
Materials handling	US $40,000 × (10,000 ÷ 16,000) =	25,000	US $40,000 × (6,000 ÷ 16,000) =	15,000
Inspection and testing	US $10,000 × (15,000 ÷ 18,000) =	8,333	US $10,000 × (3,000 ÷ 18,000) =	1,667
		US $93,333		US $106,667

Manufacturing overhead costs per pants: US $93,333 ÷ 15,000 = US $6.22
Manufacturing overhead costs per coat: US $106,667 ÷ 3,000 = US $35.56

14.3 : COÛTS DE REVIENT PAR STADE

1. utilisations du coût de revient par stade

a. La comptabilité du coût de revient par stade affecte les coûts aux biens ou services inventoriables. Elle s'applique aux produits relativement homogènes qui sont fabriqués en série sur une base continue (p. ex. produits pétroliers, fils et écrans d'ordinateur).

b. Au lieu d'utiliser les grands livres auxiliaires pour suivre des travaux spécifiques, l'établissement du coût de revient par stade utilise généralement un compte de travaux en cours pour chaque service par lequel passe la production des extrants.

c. Le calcul coût de revient par stade calcule le coût moyen de toutes les unités comme suit :

1) Les coûts sont cumulés pour un **support de coûts** constitué d'un grand nombre d'unités de marchandises ou de services similaires,

2) Les travaux en cours sont exprimés en **unités équivalentes produites (EUP),** et

3) Le coût par EUP est établi.

2. Méthodes d'établissement du prix de revient par accumulation

a. L'accumulation des coûts dans le cadre d'un système de coût de revient par stade est effectuée par département afin de refléter la nature continue et homogène du processus.

b. Les intrants physiques nécessaires à la production sont obtenus auprès des fournisseurs.

Matières premières XXX $US

Créditeurs XXX $US

c. Les matières premières sont ajoutées par le premier service du processus.

Travaux en cours -- Département A US $XXX

Matières premières XXX $US

d. **Les coûts de conversion** sont la somme de la main-d'œuvre directe et des frais généraux de fabrication. La nature de l'établissement du coût de revient par stade rend ce traitement comptable plus efficace. (La rubrique 4, qui commence à la page 14, contient un aperçu des unités équivalentes.)

Travaux en cours - Département A XXX $ US

Salaires à payer (main-d'œuvre directe) US $ XXX

Frais généraux de fabrication XXX

e. Les produits se déplacent d'un département à l'autre.

Travaux en cours -- Département B US $XXX

Travaux en cours -- Département A US $XXX

f. Le deuxième département ajoute plus de matières premières et plus de coûts de conversion.

Travaux en cours – Département B US $XXX

Matières premières US $XXX

Travaux en cours - Département B XXX $ US

Salaires à payer (main-d'œuvre directe) US $ XXX

Frais généraux de fabrication XXX

g. Lorsque le traitement est terminé dans le dernier service, tous les coûts sont transférés aux produits finis.

Produits finis US $XXX

Travaux en cours – Département B XXX $ US

h. Au fur et à mesure que les produits sont vendus, les ventes sont comptabilisées et les coûts sont transférés au coût des marchandises vendues.

Créances clients et comptes	US $XXX	
Ventes		US $XXX
Coût des marchandises vendues	US $XXX	
Produits finis		US $XXX

i. Les variations de ces comptes au cours de la période peuvent être résumées comme suit :



Illustration14-7

3. Flux de coûts de revient par stade



Illustration

4. Unités de production équivalentes (EUP)

a. Certaines unités sont inachevées à la fin de la période. Pour comptabiliser leurs coûts, les unités sont retraitées en fonction de l'EUP. L'EUP est égal au nombre de produits finis qui auraient pu être produits en utilisant les intrants consommés au cours de la période. L'EUP pour les matières premières ou les coûts de conversion est le montant requis pour compléter une unité physique de production.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Contactez copyright@gleim.com. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants.

EXEMPLE

1 000 unités de travail en cours, achevées à 80 % pour les matières premières et à 60 % pour les coûts de transformation, soit 800 EUP de matières premières (1 000 × 80 %) et 600 EUP de coûts de transformation (1 000 × 60%)

1) La détermination des coûts des unités inachevées nécessite deux calculs : (a) le calcul de l'EUP et (b) le calcul du coût par EUP.

2) Les deux calculs sont effectués séparément pour les matières premières et les coûts de conversion. Les coûts de conversion sont supposés être uniformément encourus.

   a) Les coûts de **transfert** sont par définition complets à 100 %. Les unités (coûts) transférées du département précédent doivent être incluses dans le calcul de l'EUP du deuxième département.

      i) Ces coûts sont traités de la même manière que les matières premières ajoutées au début de la période.

3) Le flux de quantité à produire réel repose sur la relation suivante :

SI des en-cours de production	+	Unités commencées cette période	=	Unités complétées	+	SF des en-cours de production

4) Deux méthodes de calcul de l'EUP et du coût par EUP sont courantes : la **moyenne pondérée** et la méthode **FIFO**.

b. Selon la méthode de la **moyenne pondérée**, les SI en-cours de production sont traitées comme si elles avaient été commencées et achevées pendant la période en cours. Cette méthode calcule la moyenne des coûts des SI en-cours de production avec les coûts de production de la période en cours.

1) Le calcul de l'EUP selon la méthode de la moyenne pondérée est le suivant :

Nombre total d'unités achevées (transférées) au cours de cette période
+ SF des en-cours de production × Pourcentage achevés
EUP sous la moyenne pondérée

2) Le coût par EUP selon la méthode de la moyenne pondérée est calculé comme suit :

$$\text{Coût par EUP} = \frac{\text{Coûts WIP initiaux + coûts de la période en cours}}{\text{EUP}}$$

c. Selon la méthode du **premier entré, premier sorti (PEPS)**, l'EUP au début des travaux en cours (travaux effectués au cours de la période précédente) doit être exclu du calcul. Seuls les coûts induits dans la période en cours sont pris en compte. Les EUP produites au cours de la période en cours sont basées uniquement sur les travaux effectués au cours de la période en cours.

1) Le calcul de l'EUP selon la méthode FIFO est le suivant :

(SI des en-cours de production × Pourcentage restant à terminer
+ Unités commencées et achevées au cours de la période actuelle
+ SF des en-cours de production × Pourcentage d'EUP achevés
EUP sous FIFO

NOTA : Les unités **commencées et achevées** au cours de la période courante sont égales aux unités commencées moins les unités achevées de Travaux en cours (ou égales aux unités achevées moins les TEC au début).

Ci-dessous, une autre version de cette équation :

Unités totales complétées au cours de cette période
+ SF des en-cours de production × Pourcentage de travaux achevés
- (SI des en-cours de production × Pourcentage des travaux achevés au cours des périodes précédentes)
EUP sous FIFO

2) Le coût par EUP dans le cadre du FIFO est calculé comme suit :

$$\text{Coût par EUP} = \frac{\text{Coûts de la période actuelle}}{\text{EUP}}$$

EXAMPLE of Weighted-Average vs. FIFO

	Units	Completed for Direct Materials (DM)	Completed for Conversion Costs (CC)
Beginning work-in-process (BWIP)	100	30%	40%
Units started during period	3,000		
Units completed (transferred out)	2,600		
Ending work-in-process (EWIP)	500	15%	20%

Costs to account for:	DM	CC
BWIP costs	US $ 1,200	US $ 2,200
Costs incurred during the period	30,000	33,000
	US $31,200	US $35,200

Step 1: Determine the equivalent units produced (EUP)

	Weighted-Average		FIFO	
	DM	CC	DM	CC
BWIP				
100 units × (1 – 30%)			70	
100 units × (1 – 40%)				60
Units completed	2,600	2,600		
Units started and completed				
2,600 units completed – 100 units BWIP			2,500	2,500
EWIP				
500 units × 15%	75		75	
500 units × 20%		100		100
EUP	2,675	2,700	2,645	2,660

Step 2: Determine the cost per EUP

	Weighted-Average		FIFO	
	DM	CC	DM	CC
(BWIP costs + current-period costs) ÷ EUP				
(US $1,200 + $30,000) ÷ 2,675 units	US $11.66			
(US $2,200 + $33,000) ÷ 2,700 units		US $13.04		
Current-period costs ÷ EUP				
US $30,000 ÷ 2,645 units			US $11.34	
US $33,000 ÷ 2,660 units				US $12.41

d. Une fois que les EUP ont été calculés, le coût par EUP pour chaque méthode peut être déterminé.

1) Selon la **méthode de la moyenne pondérée**, toutes les matières premières et tous les coûts de conversion engagés au cours de la période en cours et au début des travaux en cours font l'objet d'une moyenne.

2) Selon la **méthode FIFO**, seuls les coûts induits dans la période en cours sont inclus dans le calcul.

e. Lorsque le SI des en-cours de production est nul, les deux méthodes donnent les mêmes résultats.

Le stock initial est soustrait dans le calcul de l'EUP uniquement lors de l'application du FIFO. La méthode de la moyenne pondérée traite les unités du stock initial comme si elles avaient été commencées et achevées au cours de la période courante.

5. Autres systèmes d'accumulation des coûts

Coût de revient par commande

a. La méthode du coût de revient par commande est un système de coût qui affecte des coûts à une commande spécifique (une unité distincte, un lot ou un ensemble de produits ou services). La méthode de coût de revient par commande est utilisée si différents produits sont réalisés pour chaque

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Contactez copyright@gleim.com. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants.

période et si chaque commande nécessite une quantité de ressources différente. Les systèmes de coût de revient par commande sont souvent utilisés dans les sociétés manufacturières pour la construction d'immobilisations comme des routes, des maisons et des avions. Dans le secteur des services, le système de coût de revient par commande est utilisé dans le secteur médical ou juridique, dans les agences publicitaires et les ateliers de réparation. Dans le secteur du marchandisage, il est utilisé pour les commandes à expédier et les promotions spéciales.

b. Un système de coût de revient par commande affecte des coûts à des commandes individuelles via les étapes suivantes :

1) Identifier la commande par un code unique ou autre méthode de référence par date.
2) Tracer les coûts directs de la commande.
3) Identifier les groupes de coûts associés à la commande (coûts indirects).
4) Choisir la base de répartition de coût (inducteurs de coût) à utiliser pour affecter les coûts indirects à la commande.
5) Calculer le taux par unité de chaque base de répartition de coût.
6) Affecter le coût à l'objet de coût en ajoutant tous les coûts directs et indirects (en associant l'ensemble des heures de main d'œuvre et d'utilisation de machines).

c. Les systèmes de coût de revient par commande présentent les avantages suivants :

1) Ils donnent des résultats détaillés sur une commande ou une opération spécifique.
2) Ils peuvent intégrer diverses méthodes de mesure de coûts, comme les méthodes de coût effectif, rationnel et standard. Ils sont souples et peuvent donc être utilisés par un large panel d'organisations.
3) Ils peuvent revêtir une valeur stratégique pour les organisations car ils détaillent les différents types de coûts.
4) Ils permettent d'identifier les sources de dépassement de coûts pour les différentes commandes en indiquant la marge brute et le bénéfice brut afin de comparer la rentabilité.

d. Le calcul du coût de revient par **commande** est approprié pour la fabrication de produits présentant des caractéristiques individuelles ou lorsque des regroupements identifiables sont possibles.

1) Les coûts sont liés à des emplois spécifiques. Chaque tâche donne lieu à un produit final unique et identifiable.
2) Par exemple, toutes les industries qui fabriquent des produits sur mesure, comme la construction navale.

e. Le calcul du coût de revient **actualisé** retarde l'affectation des coûts jusqu'à ce que les marchandises soient terminées.

1) Une fois la fabrication terminée pour la période, les coûts standards sont rétroactifs dans le système pour affecter les coûts aux produits. Il en résulte que le suivi détaillé des coûts est éliminé.
2) Le calcul du coût de revient actualisé par sortie rétroactive convient mieux aux entreprises qui maintiennent des stocks peu élevés parce que les coûts peuvent être directement imputés au coût des marchandises vendues. Il est souvent utilisé avec le stock juste à temps (JAT), dont l'un des objectifs est le maintien de faibles niveaux de stock.

a) Le calcul du coût de revient actualisé complète le JAT par saisie des données réelles parce qu'il simplifie le calcul du coût de revient.

6. Détérioration et rebuts

a. **La détérioration normale** se produit dans des conditions de fonctionnement normales. Elle est essentiellement incontrôlable à court terme. Parce qu'elle est attendue dans le cadre d'opérations efficientes, elle est traitée comme un coût incorporable (inventable), c'est-à-dire qu'elle est absorbée dans le coût de la bonne production.

b. On ne s'attend pas à ce qu'une **détérioration anormale** se produise dans des conditions d'exploitation normales et efficaces. Elle est généralement traitée comme un coût non incorporable (une perte). La reconnaissance de la perte résultant d'une détérioration anormale lors du calcul du coût de revient par stade est un processus à plusieurs étapes.

1) Le fabricant établit les points de contrôle, c'est-à-dire les endroits du processus de production où les marchandises non conformes aux spécifications sont retirées du processus.

   a) L'arrangement type consiste à inspecter les unités au fur et à mesure qu'elles sont transférées d'un département à l'autre. Chaque département a son propre volume d'altération, calculé à l'aide de ses propres coûts unitaires équivalents.

2) La perte est égale au nombre d'unités de détérioration anormale multiplié par les coûts unitaires équivalents du département, qu'il s'agisse de la moyenne pondérée ou du PEPS.

Perte en cas de détérioration anormale XXX $US

Travaux en cours - Département A US $XXX

c. Le rebut est constitué des articles restants du processus de fabrication. Si le rebut est vendu, il réduit les frais généraux de fabrication. S'il est jeté, il est absorbé dans le coût de la bonne production.

14.4 : METHODE DES COUTS COMPLETS ET METHODE DES COUTS VARIABLES

1. Calcul du coût complet

a. Le calcul du coût complet comprend la part fixe des frais généraux de fabrication dans les coûts incorporables.

   1) Le coût incorporable comprend tous les coûts de fabrication (fixes et variables).

   2) Le chiffre d'affaires moins le coût des marchandises vendues sur la base du coût complet est égal au **bénéfice brut** (marge brute).

   3) **Le résultat d'exploitation** est égal à la marge brute moins le total des frais commerciaux et administratifs (fixes et variables).

   4) Cette méthode est exigée en vertu des PCGR aux fins de la présentation de l'information financière externe. La justification est que, pour les rapports externes, le coût incorporable devrait inclure tous les coûts pour amener le produit au point de vente.

2. Établissement des coûts variables

a. Le calcul du coût de revient variable n'inclut que les coûts de fabrication variables dans les coûts incorporables. Le calcul du coût de revient variable est préférable pour le reporting interne. Elle répond mieux aux besoins de la direction en matière de planification opérationnelle et de contrôle de l'information parce qu'elle exclut l'imputation arbitraire des coûts fixes.

   1) De plus, le bénéfice net à coûts variables varie directement selon les ventes et n'est pas affecté par les variations du niveau des stocks.

b. La **marge sur coûts** variables est égale au chiffre d'affaires moins le coût variable des marchandises vendues et la partie variable des frais de vente et d'administration.

   1) Ce montant (Chiffre d'affaires - Total des coûts variables) est un élément important du compte de résultat de l'évaluation des coûts variables. Il s'agit du montant disponible pour couvrir les coûts fixes (fabrication fixe, ventes fixes et administration).

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Contactez copyright@gleim.com. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants.

EXAMPLE

Beginning inventory is 0, 100 units are produced, and 80 units are sold. The following costs were incurred:

Direct materials	US $1,000
Direct labor	2,000
Variable overhead	1,500
Manufacturing costs for variable costing	US $4,500 (a)
Fixed overhead	3,000 (b)
Manufacturing costs for absorption costing	US $7,500

The following are the effects on the financial statements of using absorption or variable costing:

	Manufacturing costs	Divided by: Units produced	Equals: Per-unit cost	Times: Units in ending inventory	Equals: Cost of ending inventory
Absorption costing	US $7,500	100	US $75	20	US $1,500 (e)
Variable costing	4,500	100	45	20	900 (f)

The per-unit selling price of the finished goods was US $100, and US $200 (c) of variable selling and administrative expenses and US $600 (d) of fixed selling and administrative expenses were incurred.

The following are partial income statements prepared using the two methods:

		Absorption Costing (Required under GAAP)		Variable Costing (Internal reporting only)	
	Sales		**US $ 8,000**		**US $ 8,000**
	Beginning inventory	US $ 0		US $ 0	
Product Costs	Plus: Variable manufacturing costs	4,500 (a)		4,500 (a)	
	Plus: Fixed manufacturing costs	3,000 (b)			
	Goods available for sale	US $7,500		US $4,500	
	Minus: Ending inventory	(1,500) (e)		(900) (f)	
	Cost of goods sold		**US $(6,000)**		**US $(3,600)**
Period Costs	Minus: Variable S&A expenses				(200) (c)
	Gross profit (abs.) or contribution margin (var.)		**US $ 2,000**		**US $ 4,200**
	Minus: Fixed manufacturing costs				(3,000) (b)
	Minus: Variable S&A expenses		(200) (c)		
	Minus: Fixed S&A expenses		(600) (d)		(600) (d)
	Operating income		**US $ 1,200**		**US $ 600**

Given no beginning inventory, the difference in operating income (US $1,200 – $600 = $600) is the difference between the ending inventory amounts (US $1,500 – $900 = $600).

Under the absorption method, 20% of the fixed overhead costs (US $3,000 × 20% = $600) is recorded as an asset because 20% of the month's production (100 units available – 80 units sold = 20 units) is still in inventory.

3. **Effets sur le bénéfice d'exploitation**

   a. Au fur et à mesure que la production et le chiffre d'affaires évoluent, les deux méthodes ont des effets différents sur le résultat d'exploitation.

   b. Lorsque la production et le chiffre d'affaires sont égaux pour une période, les deux méthodes présentent le même résultat d'exploitation.

      1) Le total des coûts fixes de l'exercice est comptabilisé en charges au cours de l'exercice selon les deux méthodes.

   c. Lorsque la production et les ventes ne sont pas égales pour une période donnée, les deux méthodes font état de revenus d'exploitation différents, tel qu'illustré ci-dessous :



Figure 14-9

14.5 : LES COÛTS PERTINENTS ET LA PRISE DE DÉCISION

1. Facteurs pertinents et facteurs non pertinents

a. Dans la prise de décision, une organisation doit se concentrer uniquement sur les revenus et les coûts pertinents. Pour être pertinents, les produits et les coûts doivent

1) Etre reçus ou encourus à l'avenir.

a) Les coûts qui ont déjà été engagés ou auxquels l'organisation s'est engagée, appelés coûts irrécupérables, n'ont aucune incidence sur les décisions futures.

b) EXEMPLE : Un fabricant envisage de moderniser son équipement de production en raison de l'obsolescence de ses machines actuelles. Les montants payés pour l'équipement existant sont des coûts irrécupérables. Ils ne font aucune différence dans la décision de moderniser.

2) Différencier les différentes lignes d'action possibles.

a) EXEMPLE : Une convention collective peut exiger 6 mois de maintien du salaire en cas de fermeture d'une usine. Ainsi, 6 mois de salaire doivent être versés, que l'usine reste ouverte ou non.

b. Seuls les coûts évitables sont pertinents.

1) Un coût évitable peut être économisé en n'adoptant pas une option particulière. Les coûts évitables peuvent inclure les coûts variables des matières premières et les coûts de main-d'œuvre directe.

2) Un coût inévitable est un coût qui ne peut être évité si une mesure particulière est prise.

a) Par exemple, si une entreprise a un bail à long terme pour un immeuble, la fermeture de l'entreprise dans cet immeuble n'éliminera pas la nécessité de payer un loyer. Le loyer est donc un coût inévitable.

c. Les coûts différentiels (marginaux ou incrémentaux) sont inhérents au concept de pertinence.

1) Dans l'ensemble de l'intervalle défini, le coût différentiel d'une unité de production supplémentaire est le même. Cependant, une fois qu'un certain niveau de production est

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Contactez copyright@gleim.com. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants.

atteint, la capacité de production actuelle est insuffisante et une autre augmentation des coûts fixes doit être encourue.

EXEMPLE

Une entreprise fabrique un produit pour lequel elle engage les coûts unitaires suivants:

Matières premières	US $2.00
Main-d'œuvre directe	3.00
Frais généraux variables	0.50
Frais généraux fixes	0.50
Coût total	US $6.00

Le produit se vend normalement US $10 par unité. Une analyse marginale est nécessaire si un acheteur étranger, qui n'a jamais été client, propose de payer US $5,60 par unité pour une commande spéciale du produit de l'entreprise. La réaction immédiate pourrait être de refuser l'offre car le prix de vente est inférieur au coût de production moyen.

Cependant, l'analyse marginale aboutit à une décision différente. En supposant que l'entreprise ait une capacité inutilisée, seuls les coûts supplémentaires doivent être pris en compte. Dans cet exemple, les seuls coûts marginaux concernent les matières premières, la main-d'œuvre directe et les frais généraux variables. Aucuns frais généraux fixes supplémentaires ne seraient engagés. Étant donné que le revenu marginal (le prix de vente de 5,60 USD) est supérieur aux coûts marginaux (2 USD de matières premières + 3 USD de main-d'œuvre + 0,50 USD variable = 5,50 USD par unité), l'acceptation de la commande spéciale sera rentable.

Si un concurrent propose 5,80 USD par unité, l'entreprise peut néanmoins accepter la commande spéciale de manière rentable, tout en sous-offrant le concurrent en fixant un prix inférieur à 5,80 USD par unité mais supérieur à 5,50 USD par unité.

2. Soumission d'offres au prix de vente le plus bas

a. Les soumissions devraient être faites à des prix qui respectent ou dépassent les coûts différentiels, selon le degré de concurrence que doit avoir la soumission.

1) Une soumission inférieure aux coûts différentiels peut entraîner une baisse des profits de l'entreprise.

a) Toutefois, les soumissions les plus basses sont plus concurrentielles et se rapprochent donc davantage des coûts différentiels.

2) L'entreprise doit peser les facteurs quantitatifs et qualitatifs au moment de décider d'une offre finale.

a) L'existence d'une capacité disponible influe sur l'inclusion ou non des coûts fixes dans le prix de l'offre la plus basse possible.

3. Commandes spéciales lorsqu'il existe une capacité disponible

a. Lorsqu'un fabricant dispose d'une capacité de production, l'acceptation d'une commande spéciale n'entraîne aucun coût d'opportunité. En supposant que la capacité nécessaire pour la commande spéciale n'est pas supérieure à la capacité inutilisée, aucune production actuelle n'est déplacée.

1) Lorsque la capacité est disponible, les coûts fixes **ne** sont **pas pertinents**.

2) La commande doit être acceptée si le prix minimum du produit est égal aux coûts variables.

EXEMPLE

Le prix unitaire normal d'un produit d'un fabricant est le suivant :

Matières premières et Main-d'œuvre directe	US $15.00
Frais généraux variables	3.00
Frais généraux fixes	5.00
Frais de vente variable	1.50
Frais fixe de vente et administratif	12.00
Coût total	US $36.50

Si le fabricant reçoit une commande spéciale pour laquelle une capacité existe, l'offre la plus basse que la société puisse offrir est de 19,50 USD (15,00 USD + 3,00 USD + 1,50 USD).

4. **Commandes spéciales en l'absence de capacité disponible**

   a. Lorsqu'un fabricant manque de capacité de production disponible, les coûts différentiels (marginaux ou incrémentaux) liés à l'acceptation de la commande doivent être pris en compte.

      1) Bien que des coûts fixes soient engagés, le fabricant doit réduire la production actuelle pour remplir la commande spéciale.

      2) Les revenus, les coûts variables et les coûts fixes de la production réduite sont **pertinents**.

EXEMPLE

À l'aide des informations de l'exemple précédent, si le fabricant reçoit une commande spéciale pour laquelle aucune capacité n'existe, l'offre la plus basse pouvant être proposée est de 36,50 USD.

Outre les coûts fixes, toute perte de revenus liée à la réduction ou à l'arrêt de la production d'autres produits est déterminante pour la détermination du prix de soumission acceptable le plus bas.

5. **Décisions de fabrication ou d'achat (internalisation ou sous-traitance)**

   a. L'entreprise doit utiliser les ressources disponibles aussi efficacement que possible avant d'externaliser.

      1) Si le total des coûts de production pertinents est **inférieur** au coût d'achat de l'article, il doit être fabriqué en interne.

      2) Si le total des coûts de production pertinents est **supérieur** aux coûts d'achat de l'article, celui-ci doit être acheté (sous-traité).

   b. Comme dans le cas d'une commande spéciale, le gestionnaire ne tient compte que des coûts pertinents à la décision d'investissement. La variable clé est le total des coûts pertinents, et non tous les coûts totaux.

      1) Les coûts **irrécupérables** ne sont pas pertinents.

      2) Les coûts qui ne diffèrent pas entre deux alternatives devraient être ignorés parce qu'ils ne sont pas pertinents pour la décision prise.

      3) Comme décrit à la page précédente, les coûts d'opportunité doivent être pris en compte en l'absence de capacité disponible.

   c. L'entreprise doit également tenir compte des aspects qualitatifs de la décision.

      1) La qualité du produit sera-t-elle aussi élevée si un composant est externalisé plutôt que produit en interne ?

      2) Dans quelle mesure les fournisseurs sont-ils fiables ?

6. **Décisions de fabrication ou d'achat lorsqu'il existe une capacité disponible**

   a. Lorsque la capacité est disponible, les coûts fixes **ne** sont **pas pris en compte** dans la décision de fabriquer ou d'acheter le produit.

EXEMPLE

Lawton doit déterminer s'il doit acheter ou passer une commande de 1 000 montures. Lawton peut acheter les cadres pour 13 $ US ou choisir de les fabriquer à l'interne. Lawton dispose actuellement d'une capacité suffisante. L'information sur les coûts des cadres est la suivante :

Total des coûts variables	US $10.00
Coûts fixes imputables	5.00
Coût unitaire total	US $15.00

La capacité étant disponible, les coûts fixes imputables ne sont pas pertinents. Le total des coûts pertinents de 10 $ US est inférieur au coût d'achat de 13 $ US. Lawton devrait faire les cadres.

7. **Décisions de fabrication ou d'achat en l'absence de capacité disponible**

   a. Lorsque la capacité n'est pas disponible, il faut tenir compte des coûts différentiels (marginaux ou différentiels) liés à l'acceptation de la commande.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Contactez copyright@gleim.com. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants.

1) Les revenus, les coûts variables et les coûts fixes liés à la réduction de la production des gammes de produits existantes sont **pertinents** dans la décision de fabriquer ou d'acheter le produit.

EXEMPLE

Lawton a reçu une autre commande spéciale de 1 000 cadres, mais aucune capacité n'est disponible ce mois-ci. Ainsi, les coûts fixes imputables sont pertinents. Le total des coûts pertinents de 15 $ US est plus élevé que le coût d'achat de 13 $ US ; Lawton devrait donc acheter les montures.

8. Processus de vente ou d'achat - Décisions ultérieures

a. Pour déterminer s'il faut vendre un produit au point de séparation ou poursuivre le traitement de l'article à un coût supplémentaire, le coût jumelé du produit n'est pas pertinent car il s'agit d'un coût irrécupérable.

1) **Les coûts jumelés** sont encourus jusqu'au moment où les produits deviennent identifiables séparément (le point de séparation).

a) Les coûts jumelés comprennent les matières premières, la main-d'œuvre directe et les frais généraux de fabrication. Comme ils ne sont pas identifiables séparément, ils doivent être affectés aux différents produits jumelés.

b. Au point de séparation, les produits jumelés deviennent distincts et les coûts engagés après le point de séparation sont des coûts séparables.

1) Les coûts séparables peuvent être identifiés avec un produit jumelé particulier et sont affectés à une unité de production spécifique.

2) Les coûts séparables sont pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer s'il faut vendre ou poursuivre le traitement.

c. Comme les coûts jumelés ne peuvent pas être rattachés à des produits individuels, ils doivent être imputés. Les méthodes disponibles pour cette répartition sont les suivantes :

1) L'approche fondée sur la mesure physique utilise une mesure physique, comme le volume, le poids ou une mesure linéaire.

2) Les approches fondées sur le marché attribuent un montant proportionnel du coût total à chaque produit sur une base monétaire.

a) Méthode du point de séparation à la valeur de vente

b) Méthode de la valeur réalisable nette estimative (VNR)

c) Méthode VNR en pourcentage de la marge brute constante

d. La **méthode des unités physiques** répartit les coûts de production communs à chaque produit en fonction de leurs proportions relatives dans la mesure choisie.

1) EXEMPLE : Une raffinerie traite 1 000 barils de pétrole brut et engage des coûts de transformation de 100 000 USD. Le processus aboutit aux résultats suivants. Selon la méthode des unités physiques, les coûts jumelés jusqu'au fractionnement sont répartis comme suit :

Asphalt	US $100,000 × (300 barrels ÷ 1,000 barrels)	=	US $ 30,000
Fuel oil	US $100,000 × (300 barrels ÷ 1,000 barrels)	=	30,000
Diesel fuel	US $100,000 × (200 barrels ÷ 1,000 barrels)	=	20,000
Kerosene	US $100,000 × (100 barrels ÷ 1,000 barrels)	=	10,000
Gasoline	US $100,000 × (100 barrels ÷ 1,000 barrels)	=	10,000
Coûts communs attribués			US $100,000

2) La simplicité de la méthode des unités physiques la rend attrayante, mais elle ne permet pas de faire correspondre les coûts avec le potentiel de génération de revenus des produits individuels.

e. **La méthode de la valeur de vente au point de séparation** est fondée sur les valeurs de vente relatives des produits distincts au point de séparation.

1) EXEMPLE : La raffinerie estime que les cinq produits peuvent être vendus aux prix suivants au prix de séparation :

Asphalt	300 barrels @ US $ 60/barrel =	US $ 18,000
Fuel oil	300 barrels @ US $ 180/barrel =	54,000
Diesel fuel	200 barrels @ US $ 160/barrel =	32,000
Kerosene	100 barrels @ US $ 80/barrel =	8,000
Gasoline	100 barrels @ US $ 180/barrel =	18,000
	Valeur totale des ventes à la scission	US $ 130,000

a) La valeur totale des ventes prévues pour l'ensemble du cycle de production au moment du fractionnement est de 130 000 $ US. Le total des coûts jumelés à imputer est multiplié par la proportion des ventes totales prévues de chaque produit :

Asphalt	US $100,000 × ($18,000 ÷ $130,000) =	US $ 13,846
Fuel oil	US $100,000 × ($54,000 ÷ $130,000) =	41,539
Diesel fuel	US $100,000 × ($32,000 ÷ $130,000) =	24,615
Kerosene	US $100,000 × ($8,000 ÷ $130,000) =	6,154
Gasoline	US $100,000 × ($18,000 ÷ $130,000) =	13,846
	Coûts communs alloués	US $ 100,000

f. La méthode de la **valeur de réalisation nette estimative (VRN)** répartit également les coûts jumelés en fonction des valeurs marchandes relatives des produits.

1) La différence significative est que, selon la méthode des VNR estimatives, tous les coûts séparables nécessaires pour rendre le produit commercialisable sont soustraits avant que l'allocation ne soit faite.

2) EXEMPLE : La raffinerie estime les prix de vente finaux comme suit :

Asphalt	300 barrels @ US $ 70/barrel =	US $ 21,000
Fuel oil	300 barrels @ US $ 200/barrel =	60,000
Diesel fuel	200 barrels @ US $ 180/barrel =	36,000
Kerosene	100 barrels @ US $ 90/barrel =	9,000
Gasoline	100 barrels @ US $ 190/barrel =	19,000

a) De ces montants, les coûts séparables sont soustraits (ces coûts sont donnés) :

Asphalt	US $21,000 – $1,000 =	US $ 20,000
Fuel oil	US $60,000 – $1,000 =	59,000
Diesel fuel	US $36,000 – $1,000 =	35,000
Kerosene	US $ 9,000 – $2,000 =	7,000
Gasoline	US $19,000 – $2,000 =	17,000
	Valeur de réalisation nette totale	US $ 138,000

b) Le total des coûts jumelés à imputer est multiplié par la proportion des ventes finales prévues de chaque produit :

Asphalt	US $100,000 × ($20,000 ÷ $138,000) =	US $ 14,493
Fuel oil	US $100,000 × ($59,000 ÷ $138,000) =	42,754
Diesel fuel	US $100,000 × ($35,000 ÷ $138,000) =	25,362
Kerosene	US $100,000 × ($ 7,000 ÷ $138,000) =	5,072
Gasoline	US $100,000 × ($17,000 ÷ $138,000)	12,319
	Coûts communs alloués	US $ 100,000

g. La méthode de la **VNR à marge brute constante** est basée sur l'imputation des coûts jumelés de sorte que le pourcentage de marge brute soit le même pour chaque produit.

1) Cette méthode

a) Détermine le pourcentage de marge brute global.

b) Soustrait la marge brute appropriée de la valeur de vente finale de chaque produit pour calculer les coûts totaux de ce produit.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Contactez copyright@gleim.com. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants.

c) Soustrait les coûts séparables pour obtenir le coût cumulé.

2) EXEMPLE : La raffinerie utilise le même calcul du prix de vente final prévu que selon la méthode VNR estimative :

Asphalt	300 barrels @ US $ 70/barrel =	US $ 21,000
Fuel oil	300 barrels @ US $ 200/barrel =	60,000
Diesel fuel	200 barrels @ US $ 180/barrel =	36,000
Kerosene	100 barrels @ US $ 90/barrel =	9,000
Gasoline	100 barrels @ US $ 190/barrel =	19,000
	Total des prix de vente finaux	US $ 145,000

a) La valeur finale des ventes pour l'ensemble du cycle de production est de 145 000 $ US. De ce total, les coûts jumelés et les coûts totaux séparables sont soustraits pour déterminer une marge brute totale pour tous les produits :

145 000 $ - 100 000 $ - 7 000 $ = 38 000 $ US

b) Le pourcentage de marge brute peut alors être dérivé : 38 000 $ ÷ 145 000 $ = 26,21 %.

c) La marge brute est soustraite de chaque produit pour déterminer le coût des marchandises vendues :

Asphalt	US $21,000 – ($21,000 × 26.21%) =	US $15,497
Fuel oil	US $60,000 – ($60,000 × 26.21%) =	44,276
Diesel fuel	US $36,000 – ($36,000 × 26.21%) =	26,565
Kerosene	US $ 9,000 – ($ 9,000 × 26.21%) =	6,641
Gasoline	US $19,000 – ($19,000 × 26.21%) =	14,021

d) Les coûts séparables de chaque produit sont soustraits pour

Asphalt	US $15,497 – $1,000 =	US $ 14,497
Fuel oil	$44,276 – $1,000 =	43,276
Diesel fuel	US $26,565 – $1,000 =	25,565
Kerosene	US $ 6,641 – $2,000 =	4,641
Gasoline	US $14,021 – $2,000 =	12,021
	Coûts communs alloués	US $ 100,000

EXEMPLE

Un procédé commun donne deux produits, X et Y. Chaque produit peut être vendu à son point de séparation ou transformé davantage. Tous les coûts de transformation supplémentaires sont variables et peuvent être rattachés à chaque produit. Les coûts de production communs s'élèvent à 25.000 dollars. Les autres données sur les ventes et les coûts sont les suivantes :

	Produit X	Produit Y
Valeur de vente au point de scission	$ US 55 000	$ US 30 000
Valeur de vente finale si traitée davantage	75 000	45 000
Coûts supplémentaires au-delà de la scission	12 000	17 000

Le fait que le profit soit plus élevé pour la vente au point de scission ou pour la transformation ultérieure est déterminé comme suit:

	Produit X	Produit Y
Valeur des ventes	$ US 75 000	$ US 45 000
Coûts communs	(16,176	(8,824)
Frais de traitement ultérieurs	(12,000)	(17,000)
Profit	$ US 46 824	$ US 19 176

	Scission Produit X	Scission Produit Y
Valeur des ventes	$ US 55 000	$ US 30 000
Coûts communs	(16,176	(8,824)
Profit	38 824	21 176

Le bénéfice est plus élevé pour le produit X après traitement ultérieur et plus élevé pour Y au point de scission. En conséquence, le produit X doit être traité plus avant et le produit Y doit être utilisé au point de scission.

9. Décisions d'ajout ou de suppression d'un segment

a. Les décisions de désinvestissement sont à l'opposé des décisions de budgétisation des investissements, c'est-à-dire mettre fin à une opération, à un produit ou à une gamme de produits, à un secteur d'activité, à une succursale ou à un client important plutôt que d'en commencer une.

1) En général, si le coût marginal d'un projet dépasse les recettes marginales, l'entreprise doit se désinvestir.

b. Une entité qui prend une décision de désinvestissement doit :

1) Déterminer les coûts fixes qui seront éliminés par la décision de désinvestissement (p. ex. assurance de l'équipement utilisé).

2) Déterminer les revenus nécessaires pour justifier la poursuite des activités. A court terme, ce montant devrait être au moins égal au coût variable de production ou de service continu.

3) Établir le coût d'opportunité des fonds qui seront reçus au désinvestissement (p. ex. valeur de récupération).

4) Déterminer si la valeur comptable des actifs est égale à leur valeur économique. Sinon, réévaluez la décision en utilisant la juste valeur actuelle plutôt que la valeur comptable.

c. Lorsqu'une entreprise se désengage, il existe une capacité excédentaire, à moins qu'un autre projet n'utilise cette capacité immédiatement. Le coût de la capacité inutilisée ne doit pas être traité comme un coût pertinent. Toutefois, les coûts supplémentaires induits par l'utilisation des capacités inutilisées doivent être traités comme des coûts pertinents.

EXEMPLE

Une entreprise doit décider d'interrompre des segments non rentables. Les comptes de résultat abrégés des deux secteurs non rentables possibles sont présentés ci-dessous. Les autres segments, non présentés, sont rentables avec un revenu supérieur à 200 000 $ US.

	Département A	Département B
Ventes	US $275,000	US $115,000
Coût des biens vendus	160,000	55,000
Autres coûts variables	130,000	50,000
Frais d'entreprise attribués	70,000	30,000
Bénéfice (perte)	(85,000)	(20,000)

Seuls les coûts pertinents doivent être pris en compte pour prendre cette décision. Étant donné que les coûts corporatifs alloués seront engagés si le segment est interrompu, ils doivent être ignorés. En conséquence, le résultat de chaque secteur est calculé comme suit :

	Département A	Département B
Ventes	US $ 275,000	US $115,000
Coût des biens vendus	(160,000)	(55,000)
Autres coûts variables	(130,000)	(50,000)
Profit (perte)	$ US (15,000)	$ US 10,000

Un montant de 15 000 $ US sera économisé si le département A est supprimé. Ainsi, il devrait être arrêté. Cependant, la suppression du département B perd un bénéfice de 10 000 $ US, il devrait donc continuer.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Contactez copyright@gleim.com. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants.