
GNEBEHI BAGRE JEAN-PHILIPPE

COMPTE-RENDU TP RÉSEAUX RIP - OSPF - BGP

Sommaire

PARTIE 1 : Routage RIP	<u>3</u>
<u>Fonctionnement</u>	<u>3</u>
<u>Connexions</u> :	<u>3</u>
Configuration des composants :	<u>3</u>
Exemple de communication entre PC	<u>4</u>
Communication entre le PC E et le PC F :	<u>4</u>
Communication entre le PC D et le PC A :	<u>4</u>
Communication entre le PC B et le PC C :	<u>5</u>
PARTIE 2 : Routage RIP (suite)	<u>6</u>
Fonctionnement normal de tous les routeurs :	<u>6</u>
Simulation d'une anomalie sur la route entre le routeur I et F :	<u>6</u>
Simulation d'une anomalie également sur la route entre le routeur H et F :	7
PARTIE 3 : Redistribution entre OSPF et RIP	<u>8</u>
<u>Fonctionnement</u>	<u>8</u>
Exemple de communication entre PC	<u>9</u>
Communication entre le PC0 et le PC D puis le PC1 :	<u>9</u>
Communication entre le PC1 et le PC E :	<u>9</u>
PARTIE 4 : Routage BGP en AS	<u>10</u>
<u>Fonctionnement</u>	<u>10</u>
<u>Configuration</u>	<u>11</u>
Exemple de communication entre PC	<u>12</u>
Communication de PC2 à PCA, PC3 puis PCB :	<u>12</u>

PARTIE 1: Routage RIP



Fonctionnement

Connexions:

- les routeurs et les PC sont connectés par un câble *Copper Cross-Over* aux ports Ethernet
- les PC / routeurs sont connectés aux switches par des câbles Copper Straight-Throughaux ports Ethernet
- les routeurs sont connectés entre eux avec des câbles Serial DCE (qui permet de véhiculer l'horloge, contrairement au Serial DTE) aux ports séries

Configuration des composants :

Les ordinateurs doivent juste définir le Gateway, soit la route à prendre.

En ce qui concerne les Routeurs, pour chacun d'entre eux il faut faire les commandes suivantes via leur terminal :


- se connecter en mode privilégié grâce à la commande enable
- accéder au configuration du routeur avec config t
- configurer une à une toutes ses interfaces avec interface FastEthernet0/0 (par exemple)
 - définir la route avec ip address adresse_destination masque
 - configurer l'horloge sur les ports séries avec la commande clock rate 56000 de telle manière qu'il y ai une relation maître / esclave (on n'utilisera pas cette commande pour le port série esclave)
 - activer l'interface avec no shutdown

- quitter la configuration des interfaces et commencer la configuration de RIP router rip
 - pour chaque réseau auxquels est connecté le routeur, les ajouter avec network adresse reseau
- quitter la configuration RIP et saisir copy running-config startup-config ce qui permet de sauvegarder les configurations de manière à ce que le routeur ne perde pas sa configuration en le redémarrant


Il va de soi qu'aucune configuration n'est requise pour les switches.

Exemple de communication entre PC


Communication entre le PC E et le PC F :



Communication entre le PC D et le PC A :




Communication entre le PC B et le PC C :




On voit bien que toutes les communications fonctionne, ainsi que les chemins emprunté.

PARTIE 2: Routage RIP (suite)




Fonctionnement normal de tous les routeurs :

On voit qu'en fonctionnement normal, le PC A passe par le LAB I (le plus court chemin) pour communiquer avec le PC F.



Simulation d'une anomalie sur la route entre le routeur I et F :

On simule l'anomalie en éteignant les interfaces des routeurs.




On remarque alors qu'un nouveau chemin est utilisé, comme prévu.

```
PC>tracert 192.168.15.10
Tracing route to 192.168.15.10 over a maximum of 30 hops:
                0 ms
                          0 ms
                                     192.168.10.1
     0 ms
 2
     0 ms
                0 ms
                          1 ms
                                     192.168.63.2
 3
     4 ms
                1 ms
                          1 ms
                                     192.168.65.2
                          0 ms
                                     192.168.67.2
     1 ms
                7 ms
     8 ms
                4 ms
                           0 ms
                                     192.168.15.10
Trace complete.
```

Simulation d'une anomalie également sur la route entre le routeur H et F :


On simule l'anomalie en éteignant les interfaces des routeurs.



On remarque alors qu'un nouveau chemin est utilisé, comme prévu.

```
PC>tracert 192.168.15.10
Tracing route to 192.168.15.10 over a maximum of 30 hops:
                                       192.168.10.1
192.168.30.2
                 0 ms
                            0 ms
      1 ms
      0 ms
                 1 ms
                            0 ms
 3
      2 ms
                 1 ms
                            2 ms
                                       192.168.40.2
      2 ms
                 1 ms
                            4 ms
                                       192.168.50.2
                                       192.168.13.2
 5
      2 ms
                 1 ms
                            2 ms
                                       192.168.15.10
 6
      0 ms
                 0 ms
                            1 ms
Trace complete.
```

PARTIE 3: Redistribution entre OSPF et RIP



Fonctionnement

En plus de la connectique vu précédemment tout en utilisant l'adressage CIDR, il suffit de créer le réseau OSPF depuis le mode configuration du terminal des routeurs. On aura besoin de spécifier à un réseau et son masque l'aire que l'on veut lui assigner (cf. commande Configuration processus du routage OSPF). Une fois le réseau OSPF configuré, il ne reste plus qu'à dire au LAB I de faire le lien RIP ~ OSPF avec les commandes du TP:

- router ospf 1 / rip
- redistribute rip / ospf 1 metric 1 (subnets [si ospf->rip])
- exi

On consultera les coûts à l'aide de la commande *show ip ospf interface* et on les définira avec *ip ospf cost*.

Exemple de communication entre PC

Communication entre le PC0 et le PC D puis le PC1 :

```
⊗ - □ PC0
                  Desktop
Physical
          Config
                            Custom Interface
  Command Prompt
                                                                                   X
   Packet Tracer PC Command Line 1.0
   PC>tracert 192.168.13.10
    Tracing route to 192.168.13.10 over a maximum of 30 hops:
                           2 ms
         0 ms
                  0 ms
                                    192.168.1.129
     1
                       2 ms
1 ms
                  9 ms
     2
        2 ms
                                    192.168.100.1
                           1 ms
0 ms
     3
                  3 ms
        0 ms
                                    192.168.77.2
                                    192.168.13.10
         5 ms
    Trace complete.
   PC>tracert 192.168.0.2
    Tracing route to 192.168.0.2 over a maximum of 30 hops:
                           0 ms
                  0 ms
                                    192.168.1.129
     1
         0 ms
                                    192.168.15.2
     2
        1 ms
                  0 ms
                          1 ms
                                    192.168.0.2
     3
         1 ms
                  0 ms
                           1 ms
    Trace complete.
```


Communication entre le PC1 et le PC E :

```
PC>tracert 192.168.14.10
Tracing route to 192.168.14.10 over a maximum of 30 hops:
     1 ms
               0 ms
                        0 ms
                                  192.168.0.1
     0 ms
               2 ms
                        2 ms
                                  192.168.15.1
     1 ms
               0 ms
                       3 ms
                                  192.168.100.1
                      2 ms
 4
     2 ms
               2 ms
                                  192.168.73.1
 5
     1 ms
               4 ms
                         3 ms
                                  192.168.10.2
     2 ms
               4 ms
                         1 ms
                                  192.168.14.10
Trace complete.
```

On voit que l'on peut communiquer aussi bien à l'intérieur du réseau OSPF qu'à l'extérieur.

PARTIE 4: Routage BGP en AS

Border Gateway Protocol (BGP) est un protocole d'échange de route utilisé notamment sur le réseau Internet. Son objectif est d'échanger des informations de routage et d'accessibilité de réseaux (appelés préfixes) entre Autonomous Systems (AS).




Fonctionnement


Après avoir créer un deuxième réseau OSPF il faut configurer de part et d'autre les AS. Pour ce faire :


- nous définissons les AS avec la commande router bgp
- une fois dans la configuration de celui-ci, nous informons des voisins utilisant bgp à l'aide de la commande *neighbor*
- il ne reste plus qu'à renseigner le/les réseaux à qui l'on transmet les communications en utilisant network

Enfin, grâce à la commande *ip route*,on transfert toutes les communications provenant du LAB A vers le LAB I.

Configuration








Exemple de communication entre PC

Communication de PC2 à PCA, PC3 puis PCB :

```
⊗ − □ PC2
                    Desktop
Physical Config
                               Custom Interface
   Command Prompt
                                                                                         X
   Packet Tracer PC Command Line 1.0
   PC>tracert 192.168.10.10
    Tracing route to 192.168.10.10 over a maximum of 30 hops:
                                       10.0.200.1
10.0.100.1
                   0 ms
                             0 ms
         0 ms
         0 ms
                   3 ms
                             0 ms
                                       192.168.73.1
         1 ms
                   3 ms
                             1 ms
         0 ms
                   2 ms
                                       192.168.10.10
                             1 ms
    Trace complete.
    PC>tracert 20.0.100.2
    Tracing route to 20.0.100.2 over a maximum of 30 hops:
                   0 ms
                             0 ms
                                       10.0.200.1
         0 ms
                             0 ms
                                       20.0.100.2
         0 ms
                   0 ms
    Trace complete.
    PC>tracert 192.168.11.10
    Tracing route to 192.168.11.10 over a maximum of 30 hops:
                             0 ms
         0 ms
                   0 ms
                                       10.0.200.1
      1
                                        10.0.200.1
                             0 ms
         0 ms
                    0 ms
                                        Request timed out.
         0 ms
                              0 ms
                                        10.0.200.1
                                       Request timed out.
                   0 ms
         0 ms
      6
    Control-C
```

Communication de PC3 à PC2 puis PCA :



On voit que les PC2 et 3 peuvent communiquer au sein du même réseau OSPF et que seul le PC2 peut communiquer avec le PC-A.