

Intercepteur de Missile

Gnebehi Bagre Ingénierie des logiciels Ouriachi Khadir

ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES

I-Objectif du modèle

Produire un logiciel qui contrôle un système d'auto-défense par contre mesure qui répond aux règles de sûreté de fonctionnement:

chaque fois qu'un missile est détecté, il est toujours possible de le détecter et de le détruire.

II-Définir les besoins

- R1 :Un détecteur qui active les capteurs
- R2 :Des capteurs qui identifie la menace (en distance, en longitude, et en latittude)
- R3: Un contrôleur qui donne les ordres via un algorithme
- R4: Un dispenseur pour lancer des antimissiles de type A,B,C

III-Analyser le comportement fonctionnel du système III-1 Quels sont les classes

Modèle Classique

- -classe Capteur pour modéliser les capteurs
- -classe CapteurDistance, CapteurLatitude ,et classe CapteurLongitude des sous classes de capteurs pour modeliser les capteurs de distance, de latitude et de longitude
- -classe Controleur
- -classe Environnement : l'environnement du capteur et du dispenseur
- -Dispenseur: pour modéliser les Dispenseurs
- -DispenseurA, DispenseurB, DispenseurC : modeliser les dispenseurs de missile A,B,C
- -SystemeAM: classe qui configure le système
- -Horloge : modélise l'horloge de base
- -Application : pour faire intérargir les composants du système

Modèle Concurrent

- -classe Capteur pour modéliser les capteurs
- -classe CapteurDistance, CapteurLatitude ,et classe CapteurLongitude des sous classes de capteurs pour modeliser les capteurs de distance, de latitude et de longitude
- -classe Contexte : contexte d'application du système
- -classe Controleur
- -classe Environnement : l'environnement du capteur et du dispenseur
- -Dispenseur: pour modéliser les Dispenseurs
- -Dispenseur A, DispenseurB, DispenseurC : modeliser les dispenseurs de missile ${\sf A,B,C}$
- -SystemeAM: classe qui configure le système
- -Horloge : modélise l'horloge de base
- -Application : pour faire intérargir les composants du système
- -ThreadDeBase : créer un thread générique
- -TimeStamp

Modèle Temps Réel

- -classe Capteur pour modéliser les capteurs
- -classe CapteurDistance, CapteurLatitude ,et classe CapteurLongitude des sous classes de capteurs pour modeliser les capteurs de distance, de latitude et de longitude
- -classe Controleur
- -classe Environnement : l'environnement du capteur et du dispenseur
- -Dispenseur: pour modéliser les Dispenseurs
- -DispenseurA, DispenseurB, DispenseurC : modeliser les dispenseurs de missile A,B,C
- -SystemeAM: classe qui configure le système
- -Application : pour faire intérargir les composants du système

III-3 Production du modèle classique

classe Capteur

classe CapteurDistance

classe CapteurLatitude

classe CapteurLongitude

classe Dispenseur

```
class Dispenseur
 -classe pour modeliser les Dispenseurs
instance variables
protected ID
             : nat := 0; -- identité
-- environnement du regulateur
operations
--donne l'identité d'un Regulateur
public GetID: () ==> nat
       GetID() ==
              return ID:
 --donne le type d'un Regulateur
public GetType: () ==> Controleur`typeActeur
       GetType() ==
              return Type;
--Fonction du regulateur: de la responsabilité de la sous-classe en fonction du type régulateur appliqué
public Action: () ==> ()
       Action() ==
              is subclass responsibility
end Dispenseur
```

classe DispenseurA

```
class DispenseurA is subclass of Dispenseur
operations
public DispenseurA: nat * Controleur`typeActeur ==> DispenseurA
        DispenseurA (id, type) ==
                (ID := id;
                Type := type;
                Corr := <NUL>
                );
--simule action du DispenseurA
        public Action: () ==> ()
        Action() ==
                (if (Corr = <A>) then Application`env.DispA()
public SetCorrection: Controleur`typeMissile ==> ()
        SetCorrection(cor) ==
                Corr := cor
pre (cor = <A>) or (cor = <NUL>);
public GetCorrection: () ==> Controleur`typeMissile
        GetCorrection() ==
                return Corr;
end DispenseurA
```

classe DispenseurB

```
class DispenseurB is subclass of Dispenseur
operations
public DispenseurB: nat * Controleur`typeActeur ==> DispenseurB
        DispenseurB (id, type) ==
                (ID := id;
                Type := type;
                Corr := <NUL>
--simule action du DispenseurB
        public Action: () ==> ()
        Action() ==
                (if (Corr = <B>) then Application`env.DispB()
public SetCorrection: Controleur`typeMissile ==> ()
        SetCorrection(cor) ==
                Corr := cor
pre (cor = <B>) or (cor = <NUL>);
public GetCorrection: () ==> Controleur`typeMissile
        GetCorrection() ==
                return Corr;
end DispenseurB
```

classe DispenseurC

```
class DispenseurC is subclass of Dispenseur
 operations
 public DispenseurC: nat * Controleur`typeActeur ==> DispenseurC
         DispenseurC (id, type) ==
                 (ID := id;
                 Type := type;
                 Corr := <NUL>
                 );
 --simule action du DispenseurC
         public Action: () ==> ()
         Action() ==
                 (if (Corr = <C>) then Application`env.DispC()
                 );
 public SetCorrection: Controleur`typeMissile ==> ()
         SetCorrection(cor) ==
                 Corr := cor
 pre (cor = <C>) or (cor = <NUL>);
 public GetCorrection: () ==> Controleur`typeMissile
         GetCorrection() ==
                 return Corr;
 end DispenseurC
```

classe Horloge

```
class Horloge
--classe pour mod*liser l'horloge: base de temps
instance variables
--date courante: horloge
dateActuelle: nat := 0;
values
--poriode de l'horloge: 1 unito de temps
periode : nat = 1;
operations
--cadencement de l'horloge
public StepTime : () ==> ()
StepTime() ==
  dateActuelle:= dateActuelle + periode;
--retourne la date actuelle ?
public GetTime : () ==> nat
GetTime() ==
  return dateActuelle;
end Horloge
```

classe SystemeAM

```
class SystemeAM
-- classe qui configure le systeme: Pilote + 6 Dispenseurs + 3 capteurs
instance variables
--cree des instances "public static" pour permettre l'acces a partir de toutes les classes du modele
public static Pilote : Controleur := new Controleur(25, 90, 180);
public static CapteurDistance1 : CapteurDistance := new CapteurDistance(1, <CAPTEUR_DISTANCE>, 0); -- un seul capteur de distance
public static CapteurLatitude1 : CapteurLatitude := new CapteurLatitude(2, <CAPTEUR_LATITUDE>, 0); -- un seul capteur de latitude
public static CapteurLongitude1 : CapteurLongitude := new CapteurLongitude(3, <CAPTEUR_LONGITUDE>, 0); -- un seul capteur de longitude
                                        : DispenseurA := new DispenseurA(4, <DISPENSEUR_A>);
: DispenseurA := new DispenseurA(5, <DISPENSEUR_A>);
public static DispenseurA1
public static DispenseurA2
                                        : DispenseurB := new DispenseurB(6, <DISPENSEUR_B>);
: DispenseurB := new DispenseurB(7, <DISPENSEUR_B>);
public static DispenseurB1
public static DispenseurB2
                                        : DispenseurC := new DispenseurC(8, <DISPENSEUR_C>);
public static DispenseurC1
public static DispenseurC2
                                         : DispenseurC := new DispenseurC(9, <DISPENSEUR C>);
operations
-- Pilote gere les acteurs suivants:3 capteurs + 6 dispenseurs
public SystemeAM: () ==> SystemeAM
          SystemeAM() ==
                    Pilote.AjouterActeur(CapteurDistance1.GetID(), CapteurDistance1.GetType());
                    Pilote.AjouterActeur(CapteurLatitude1.GetID(), CapteurLatitude1.GetType());
                    Pilote.AjouterActeur(CapteurLongitude1.GetID(), CapteurLongitude1.GetType());
                    Pilote.AjouterActeur(DispenseurA1.GetID(), DispenseurA1.GetType());
                    Pilote.AjouterActeur(DispenseurA2.GetID(), DispenseurA2.GetType());
                    Pilote.AjouterActeur(DispenseurB1.GetID(), DispenseurB1.GetType());
                    Pilote.AjouterActeur(DispenseurB2.GetID(), DispenseurB2.GetType());
                    Pilote.AjouterActeur(DispenseurC1.GetID(), DispenseurC1.GetType());
                    Pilote.AjouterActeur(DispenseurC2.GetID(), DispenseurC2.GetType());
                    );
end SystemeAM
```

Les classes Controleur et Environnement sont disponible dans le dossier fourni.

III-4 Production du modèle Concurrent

Les classes Capteur ,Dispenseur et Horloge sont les les mêmes que celles dans le modèle classique.

classe CapteurDistance

```
class CapteurDistance is subclass of Capteur, ThreadDeBase
instance variables
fini : bool := false
--modelise un capteur de distance
operations
public CapteurDistance: nat * Controleur`typeActeur * nat * Contexte * nat1 * bool ==> CapteurDistance
        CapteurDistance(id, type, val, envir, p, isP) ==
                (ID := id;
                Type := type;
                Valeur := val;
                Env := envir;
                periode := p;
                estPeriodique := isP;
public Finir: () ==> ()
        Finir() ==
  fini := true;
public estFini: () ==> ()
estFini() ==
  skip;
-- action du CapteurDistance: "mesurer la distance de l'environnement"
public Action: () ==> ()
        Action() ==
                (Valeur := Application `env.ReadDistance();
sync
 per estFini => fini;
end CapteurDistance
```

CapteurLatitude

```
class CapteurLatitude is subclass of Capteur, ThreadDeBase
--modelise un capteur de latitude
instance variables
fini : bool := false;
operations
(ID := id;
                Type := type;
Valeur := val;
                Env := envir;
periode := p;
estPeriodique := estP;
public Finir: () ==> ()
Finir() ==
  fini := true;
public estFini: () ==> ()
estFini() ==
  skip;
public Action: () ==> ()
Action() ==
  (Valeur := Env.ReadLatitude();
sync
  per estFini => fini;
end CapteurLatitude
```

classe CapteurLongitude

```
class CapteurLongitude is subclass of Capteur, ThreadDeBase
instance variables
fini : bool := false;
operations
(ID := id;
Type := type;
Valeur := val;
              Env := envir;
periode := p;
              estPeriodique := estP;
public Finir: () ==> ()
Finir() ==
 fini := true;
public estFini: () ==> ()
estFini() ==
 skip;
public Action: () ==> ()
Action() ==
  (Valeur := Env.ReadLongitude();
sync
 per estFini => fini;
end CapteurLongitude
```

classe Contexte

```
class Contexte
instance variables
-- variables environnement
private envDistance
                         : nat;
private envLatitude : nat;
private envLongitude : nat;
operations
-- fixe une valeur initiale
public Contexte: int * int * int ==> Contexte
Contexte(distance0, latitude0, longitude0) ==
 (envDistance := distance0;
  envLatitude := latitude0;
  envLongitude := longitude0;
 );
--actions de base de asservissement
public SetDistance: nat ==> ()
        SetDistance(t) ==
  envDistance := t;
public SetLatitude: nat ==> ()
        SetLatitude(p) ==
  envLatitude:= p;
public SetLongitude: nat ==> ()
        SetLongitude(r) ==
  envLongitude:= r;
public ReadDistance: () ==> nat
        ReadDistance() ==
  return envDistance;
public ReadLatitude: () ==> nat
ReadLatitude() ==
  return envLatitude;
public ReadLongitude: () ==> nat
ReadLongitude() ==
  return envLongitude;
sync
  mutex(SetDistance);
  mutex(ReadDistance, SetDistance);
  mutex(SetLatitude);
  mutex(ReadLatitude, SetLatitude);
  mutex(SetLongitude);
  mutex(ReadLongitude, SetLongitude);
end Contexte
```

DispenseurA

```
class DispenseurA is subclass of Dispenseur, ThreadDeBase
instance variables
fini : bool := false;
operations
public DispenseurA: nat * Controleur`typeActeur * Contexte * nat1 * bool ==> DispenseurA
        DispenseurA (id, type, envir, p, isP) ==
                (ID := id;
                Type := type;
                Corr := <NUL>;
                Env := envir;
                periode := p;
                estPeriodique := isP;
                public Finir: () ==> ()
Finir() ==
  fini := true;
public estFini: () ==> ()
estFini() ==
  skip;
--simule action du DispenseurA
        public Action: () ==> ()
        Action() ==
                                   then Application`env.DispA();
                (if (Corr = <A>)
                Corr := <NUL>; --RAO de la variable--
                );
public SetCorrection: Controleur`typeMissile ==> ()
        SetCorrection(cor) ==
                Corr := cor
pre (cor = <A>) or (cor = <NUL>);
public GetCorrection: () ==> Controleur`typeMissile
        GetCorrection() ==
                return Corr;
sync
        per estFini => fini;
end DispenseurA
```

DispenseurB

```
class DispenseurB is subclass of Dispenseur, ThreadDeBase
instance variables
fini : bool := false;
operations
public DispenseurB: nat * Controleur`typeActeur * Contexte * nat1 * bool ==> DispenseurB
        DispenseurB(id, type, envir, p, isP) ==
                (ID := id;
                Type := type;
                Corr := <NUL>;
                Env := envir;
                periode := p;
                estPeriodique := isP;
                public Finir: () ==> ()
Finir() ==
  fini := true;
public estFini: () ==> ()
estFini() ==
  skip;
--simule action du DispenseurB
        public Action: () ==> ()
        Action() ==
                (if (Corr = <B>)
                                   then Application`env.DispB();
                Corr := <NUL>; --RAO de la variable--
                );
public SetCorrection: Controleur`typeMissile ==> ()
        SetCorrection(cor) ==
                Corr := cor
pre (cor = <B>) or (cor = <NUL>);
public GetCorrection: () ==> Controleur`typeMissile
        GetCorrection() ==
                return Corr;
sync
        per estFini => fini;
end DispenseurB
```

DispenseurC

```
class DispenseurC is subclass of Dispenseur, ThreadDeBase
instance variables
fini : bool := false;
operations
public DispenseurC: nat * Controleur`typeActeur * Contexte * nat1 * bool ==> DispenseurC
        DispenseurC(id, type, envir, p, isP) ==
                (ID := id;
                Type := type;
                Corr := <NUL>;
                Env := envir;
                periode := p;
                estPeriodique := isP;
                public Finir: () ==> ()
Finir() ==
  fini := true;
public estFini: () ==> ()
estFini() ==
  skip:
--simule action du DispenseurC
        public Action: () ==> ()
        Action() ==
                (if (Corr = <C>)
                                    then Application`env.DispC();
                Corr := <NUL>; --RAO de la variable--
                );
public SetCorrection: Controleur`typeMissile ==> ()
        SetCorrection(cor) ==
                Corr := cor
pre (cor = <C>) or (cor = <NUL>);
public GetCorrection: () ==> Controleur`typeMissile
        GetCorrection() ==
                return Corr;
sync
        per estFini => fini;
end DispenseurC
```

Application

```
class Application
--cette classe qui fait interagir les diferents composants du système: elle lance la simulation
instance variables
--crée un environnement: "env" qui produit des stimuli selon le scenario décrit dans le fichier "scenario.txt"
static public env : Environnement := new Environnement("scenarioApplication.txt",1,true);
--crée une instance de la base de temps(horloge): horloge= temp de référence
static public horloge : Horloge := new Horloge();
operations

public Simuler: () ==> ()
simuler() ==
    (-- activer environment pour créer un stimuli
    --env.stimuli();--
    IO`print("\n Simulation terminée à l'instant: ");
    Io`print(horloge.GetTime());
);
end Application
```

ThreadDeBase

```
class ThreadDeBase
       -- creer thread generique
instance variables
--periode du thread
protected periode : nat1 := 1;
protected estPeriodique : bool := true;
operations
protected ThreadDeBase : () ==> ThreadDeBase
ThreadDeBase() ==
 (Animation`horloge.EnregisterThread(self);
  if(not Animation`horloge.EstInitialise())
 then start(self);
 );
protected Action : () ==> ()
Action() ==
  is subclass responsibility
thread
 (if estPeriodique
  then (while true
        do
         (Action();
         Animation`horloge.WaitRelative(periode);
 else (Action();
       Animation`horloge.WaitRelative(0);
       Animation`horloge.DesenregistrerThread();
 );
end ThreadDeBase
```

Les classes Controleur, TimeStamp, Environnement, SystemeAM sont consultable dans le dossier founi.

III-5 Production du modèle Temps Réel

Les classes Capteur ,Dispenseur sont les les mêmes que celles dans le modèle classique.

Capteur Distance

```
class CapteurDistance is subclass of Capteur
instance variables
fini : bool := false
--modelise un capteur de distance
operations
public CapteurDistance: nat * Controleur`typeActeur * nat ==> CapteurDistance
        CapteurDistance(id, type, val) ==
                (ID := id;
                Type := type;
                Valeur := val;
                );
public Action: () ==> ()
Action () ==
  Valeur := Application`env.ReadDistance();
public estFini: () ==> ()
estFini() ==
  skip;
sync
  --mutex(Action);
                       -- inutile!
  per estFini => fini;
-- Gestion de la partie thread (necessite VDM-RT)--
thread
-- periode du thread (periode, jitter, delay, offset)
periodic(1000E6,0,0,0) (Action)
end CapteurDistance
```

CapteurLatitude

```
class CapteurLatitude is subclass of Capteur
instance variables
fini : bool := false
--modelise un capteur de latitude
operations
public CapteurLatitude: nat * Controleur`typeActeur * nat ==> CapteurLatitude
        CapteurLatitude(id, type, val) ==
                 (ID := id;
                 Type := type;
                 Valeur := val;
public Action: () ==> ()
Action () ==
  Valeur := Application`env.ReadLatitude();
public estFini: () ==> ()
estFini() ==
  skip;
sync
  --mutex(Action);
                        -- inutile!
  per estFini => fini;
-- Gestion de la partie thread (necessite VDM-RT)--
thread
-- periode du thread (periode, jitter, delay, offset)
periodic(1000E6,0,0,0) (Action)
end CapteurLatitude
```

CapteurLongitude

```
class CapteurLongitude is subclass of Capteur
instance variables
fini : bool := false
--modelise un capteur de longitude
operations
public CapteurLongitude: nat * Controleur`typeActeur * nat ==> CapteurLongitude
        CapteurLongitude(id, type, val) ==
                (ID := id;
                Type := type;
                Valeur := val;
                );
public Action: () ==> ()
Action () ==
  Valeur := Application`env.ReadLongitude();
public estFini: () ==> ()
estFini() ==
  skip;
sync
 --mutex(Action);
                       -- inutile!
 per estFini => fini;
-- Gestion de la partie thread (necessite VDM-RT)--
thread
-- periode du thread (periode, jitter, delay, offset)
periodic(1000E6,0,0,0) (Action)
end CapteurLongitude
```

DispenseurA

```
class DispenseurA is subclass of Dispenseur
instance variables
fini : bool := false;
operations
public DispenseurA: nat * Controleur`typeActeur ==> DispenseurA
        DispenseurA (id, type) ==
                (ID := id:
                Type := type;
                Corr := <NUL>:
                );
                public Finir: () ==> ()
Finir() ==
  fini := true;
public estFini: () ==> ()
--mutex(Action);
 estFini() ==
  skip:
--simule action du DispenseurA
        public Action: () ==> ()
        Action() ==
                (if (Corr = <A>) then Application`env.DispA();
                Corr := <NUL>; --RAO de la variable--
                );
--async
public SetCorrection: Controleur`typeMissile ==> ()
        SetCorrection(cor) ==
                Corr := cor
pre (cor = <A>) or (cor = <NUL>);
public GetCorrection: () ==> Controleur`typeMissile
        GetCorrection() == return Corr;
sync
  --mutex(Action);
  per estFini=> fini;
  mutex(SetCorrection, GetCorrection);
thread
-- periode du thread (periode, jitter, delay, offset)
periodic(1000E6,0,0,0) (Action)
end DispenseurA
```

DispenseurB

```
class DispenseurB is subclass of Dispenseur
instance variables
fini : bool := false;
operations
public DispenseurB: nat * Controleur`typeActeur ==> DispenseurB
        DispenseurB(id, type) ==
                (ID := id;
                Type := type;
                Corr := <NUL>;
                );
                public Finir: () ==> ()
Finir() ==
  fini := true;
public estFini: () ==> ()
--mutex(Action);
 estFini() ==
  skip;
--simule action du DispenseurB
        public Action: () ==> ()
        Action() ==
                (if (Corr = <B>) then Application`env.DispB();
                Corr := <NUL>; --RAO de la variable--
                );
--async
public SetCorrection: Controleur`typeMissile ==> ()
        SetCorrection(cor) ==
                Corr := cor
pre (cor = <B>) or (cor = <NUL>);
public GetCorrection: () ==> Controleur`typeMissile
        GetCorrection() == return Corr;
sync
  --mutex(Action);
  per estFini=> fini;
  mutex(SetCorrection, GetCorrection);
thread
-- periode du thread (periode, jitter, delay, offset)
periodic(1000E6,0,0,0) (Action)
end DispenseurB
```

DispenseurC

```
class DispenseurC is subclass of Dispenseur
instance variables
fini : bool := false;
operations
public DispenseurC: nat * Controleur`typeActeur ==> DispenseurC
        DispenseurC(id, type) ==
                (ID := id;
                Type := type;
                Corr := <NUL>;
                );
                public Finir: () ==> ()
Finir() ==
  fini := true;
public estFini: () ==> ()
--mutex(Action);
 estFini() ==
  skip;
--simule action du DispenseurC
        public Action: () ==> ()
        Action() ==
                (if (Corr = <C>) then Application`env.DispC();
                Corr := <NUL>; --RAO de la variable--
                );
--async
public SetCorrection: Controleur`typeMissile ==> ()
        SetCorrection(cor) ==
                Corr := cor
pre (cor = <C>) or (cor = <NUL>);
public GetCorrection: () ==> Controleur`typeMissile
        GetCorrection() == return Corr;
sync
  --mutex(Action);
  per estFini=> fini;
  mutex(SetCorrection, GetCorrection);
thread
-- periode du thread (periode, jitter, delay, offset)
periodic(1000E6,0,0,0) (Action)
end DispenseurC
```

	i
Les classes Controleur, Environnement, Systeme AM et Application sont consultable	
less le desses Controllement, by stemer in the rippineuron some consumate	i
dans le dossier founi.	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	ı
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	i
	ı
	ı
	ı
	ı
	ı
	ı
	ı
	ı