Wykład 6

Planowanie (szeregowanie) procesów (ang. process scheduling)


Rodzaje planowania

- *Planowanie długoterminowe*. Decyzja o dodaniu procesu do puli procesów wykonywanych (systemy wsadowe).
 - Określa stopień wieloprogramowości.
- *Planowanie średnioterminowe*. Decyzja o dodaniu (usunięciu) procesu do puli procesów częściowo lub całkowicie obecnych w pamięci.
 - Związane z wymianą i zarządzaniem pamięcią.
- Planowanie krótkoterminowe. Decyzja o przyznaniu procesowi (w stanie Gotowy) procesora. (dzisiejszy wykład)
- *Planowanie dysku*. Decyzja o wyborze żądania we-wy spośród żądań zgłoszonych przez procesy.
- W interakcyjnych systemach z podziałem czasu planowanie długoterminowe (często również planowanie średnioterminowe) może nie występować. Przykład: Linux.


Kryteria planowania

- Systemy wsadowe
 - Stopień wykorzystania procesora
 - Przepustowość (ang. throughput) liczba procesów wykonanych w ciągu jednostki czasu.
- Systemy interakcyjne.
 - Czas reakcji na zdarzenie (ang. response time)
- Systemy czasu rzeczywistego
 - Zaspokojenie terminów. (Niespełniony termin == awaria systemu)
 - Przewidywalność.

Poziomy planowania a stany procesu




Planowanie a kolejki procesów w systemie (Stallings)



• Kolejki procesów oczekujących na procesor (ang. Ready), uśpionych (ang. Blocked) i zawieszonych (ang. suspended).

Dwa typy zachowań procesów



- Faza procesora
- Faza we-wy

Planowanie z wywłaszczaniem (ang. preemption) oraz bez wywłaszczania

Planowanie możemy wykonywać gdy proces:


- 1. Przeszedł do stanu aktywnego do stanu oczekiwania (uśpienia) n.p. z powodu zgłoszenia zamówienia we-wy.
- 2. Proces przeszedł ze stanu aktywnego do stanu gotowego n.p. z powodu przerwania
- 3. Proces przeszedł od stanu oczekiwania do stanu gotowego.
- 4. Proces zakończył pracę.

Jeżeli planowania dokonujemy wyłącznie w sytuacjach 1. oraz 4. to mówimy o planowaniu bez wywłaszczania. Procesowi nigdy nie zostanie odebrany procesor, chyba że proces sam zrzeknie się procesora.

Jeżeli planowania dokonujemy dodatkowo w sytuacjach 2. i 3. to mówimy o planowaniu z wywłaszczaniem.


First Come First Served (FCFS)

• Przyjmijmy, że procesy nadchodzą w kolejności P_1 , P_2 , P_3 Diagram Gannt'a:



Średni czas oczekiwania: (0+24+27)/3=17.

• Przyjmijmy, że procesy nadchodzą w kolejności P_2 , P_3 , P_1 Diagram Gannt'a:



Średni czas oczekiwania: (0+3+6)/3=3

First Come First Served (FCFS)

- Proces, który pierwszy został dodany do kolejki procesów gotowych, jest wykonywany jako pierwszy.
- Procesy otrzymują procesor na zasadzie FIFO.
- Nie ma wywłaszczania
- Przykład:

Proces	Czas procesora				
P_I	24				
P_{2}	3				
P_{β}	3				

• Problem: Proces o dużym zapotrzebowaniu na procesor opóźnia wszystkie procesy czekające za nim w kolejce.

Shortet Job First (SJF)

- Proces o najkrótszej kolejnej fazie procesora wykonują się jako pierwsze
- Dwie wersje:
 - SJF bez wywłaszczania.
 - SJF z wywłaszczaniem (zwany także Shortest Remaining Time First, w skrócie SRTF).
- SJF jest optymalny.
 - Minimalizuje średni czas oczekiwania.

Przykład: SJF bez wywłaszczania

Proces Czas nadejścia Czas cyklu CPU

 P_{I}

0.0

7

 P_2

2.0

4

 P_3

4.0


1

 $P_{\scriptscriptstyle 4}$

5.0

4

• Diagram Gannt'a



Średni czas oczekiwania: (0+6+3+7)/4=4

Przykład: SJF z wywłaszczaniem

Proces Czas nadejścia Czas cyklu CPU

 P_{I}

0.0

7

 P_2

2.0

4

 P_3

4.0


1

 $P_{\scriptscriptstyle 4}$

5.0

4

• Diagram Gannt'a



Prognozowanie długości cyklu procesora (uśrednianie wykładnicze)

 t_n Aktualny czas n-tego cyklu.

 τ_n Prognozowany czas n-tego cyklu.

 α Stała z przedziału [0,1].

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha) \tau_n$$

Planowanie z wykorzystaniem priorytetów

- Każdy proces otrzymuje liczbę zwaną piorytetem.
- Proces o najwyższym priorytecie otrzymuje procesor.
 - Często najwyższy priorytet = najmniejsza liczba.
- SJF jest przykładem planowania z wykorzystaniem priorytetów.
 - W tym przypadku priorytetem jest długość fazy procesora.
- Zagłodzenie: Procesy o niewielkim priorytecie mogą oczekiwać w nieskończoność.
 - W MIT w 1973 przy złomowaniu komputera wykryto niskopriorytetowy proces zgłoszony do wykonania w 1967.
- Postarzanie (ang aging): Zwiększaj priorytet procesu długo oczekującego na procesor.

Planowanie rotacyjne (ang. round robin)

- Algorytm wykorzystuje wywłaszczanie przy pomocy przerwania zegara.
- Proces otrzymuje kwant czasu procesora.
- Jeżeli po upływie kwantu czasu proces nie zakończy cyklu procesora.
 - Proces jest wywłaszczany i dodawany na koniec kolejki procesów gotowych.
 - Kolejny proces z kolejki procesów gotowych otrzymuje kwant czasu.
- Algorytm stosowany powszechnie w systemach z podziałem czasu.
- Jak dobierać długość kwantu czasu.
 - Typowa wartość: 10ms.
 - Bardzo duży kwant czasu => algorytm degeneruje się do FCFS, duży średni czas oczekiwania
 - Bardzo mały kwant czasu => straty wydajności związane z przełączeniam kontekstu.

Przykład planowania rotacyjnego

• Zakładamy kwant czasu 20ms.

Process Czas cyklu procesora

$$P_I$$
 53

$$P_2$$
 17


$$P_3$$
 68

$$P_4$$
 24

• Diagram Gannt'a

	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₁	P ₃	P ₄	P ₁	P ₃	P ₃	
C	2	0 3	7 5	7 7	77 9	7 11	7 12	21 13	34 1	54 16	32

Wpływ długości kwantu czasu na liczbę przełączeń kontekstu



Przykładowe zadanie na egzamin


- Proces P₁: 10ms CPU, 20 ms I/O, 20 ms CPU, 10 ms I/O
- Proces P₂: 40 ms I/O, 20 ms CPU.
- Proces P₃: 50 ms CPU, 10 ms I/O, 20 ms CPU.
- Narysuj diagramy Gannt'a obrazujące planowanie procesora przy pomocy algorytmów: FCFS, SJF, SJF z wywłaszczaniem, i rotacyjnego z kwantem czasu 10ms.

Planowanie z wykorzystaniem kolejek wielopoziomowych (ang. multilevel quee)

- Kolejka procesów gotowych jest podzielona na kilka kolejek, na przykład
 - Kolejka procesów pierwszoplanowych (interakcyjnych)
 - Kolejka procesów drugoplanowych
- Każda kolejka ma swój własny algorytm planowania, na przykład
 - Kolejka procesów pierwszoplanowych, alg. Rotacyjny
 - Kolejka procesów drugoplanowych, alg. FCFS
- Możliwości podziału czasu procesora pomiędzy kolejki.
 - Procesy pierwszoplanowe wykonują się zawsze pierwsze.
 - Time Slice każda kolejka ma przydzielony pewien stopień wykorzystania procesora
 - Procesy pierwszoplanowe 80%
 - Procesy drugoplanowe 20%

Kolejki wielopoziomwe

highest priority




lowest priority

Wielopoziomowe kolejki ze sprzężeniem zwrotnym (ang. multilevel feedback queue)

- Proces może być przemieszczany pomiędzy kolejkami.
- Jeżeli proces zużywa za dużo czasu procesora zostaje przemieszczony do kolejki o niższym priorytecie
- Proces oczekujący bardzo długo może zostać przemieszczony do kolejki o wyższym priorytecie.
 - Zapobiega to zagłodzeniu.
- Generalnie musimy podać.
 - Liczbę kolejek.
 - Algorytm planowania dla każdej kolejki.
 - Metoda użyta do awansowania procesu do kolejki o wyższym priorytecie
 - Metoda użyta do degradowania procesu do kolejki o niższym priorytecie.

Wielopoziomowe kolejki ze sprzężeniem zwrotnym



- Trzy kolejki o malejącym priorytecie.
 - Kolejka 1: planowanie rotacyjne z kwantem 8ms.
 - Kolejka 2: planowanie rotacyjne z kwantem 16
 - Kolejka 3: FCFS

Szeregowanie wątków – zakres rywalizacji

- Process Contention Scope (PTHREAD_SCOPE_PROCESS) wątki jednego procesu o tym atrybucie grupowane są razem i grupa rywalizuje o procesor.
- System Contention Scope (PTHREAD_SCOPE_SYSTEM) wątek współzawodniczy o procesor także z wątkami innych procesów.
- Zmieniane funkcją pthread_attr_setscope
- Przykład 1
 - Proces P1 10 wątków PTHREAD SCOPE PROCESS
 - Proces P2 jeden wątek (nieważne jaki)
 - Każdy z wątków otrzyma 1/11 czasu procesora (zakładając równe priorytety).
- Przykład 2
 - Jeden proces a w nim 4 wątki PTHREAD_SCOPE_PROCESS i 4 wątki PTHREAD_SCOPE_SYSTEM
 - Każdy z wątków PTHREAD_SCOPE_SYSTEM otrzyma 1/5 czasu procesora , wszystkie wątki PTHREAD_SCOPE_PROCESS otrzymują razem 1/5 czasu procesora