

Практическая работа № 11. Настройка статических маршрутов для IPv4 (часть 2)

4. Настройка и проверка плавающих статических маршрутов

4.1. Настройте плавающий статический маршрут на R1, ведущий в сеть loorback 2 (она находится на втором маршрутизаторе), с использованием IP-адреса следующего перехода и метрикой равной 100.

```
R1(config)# ip route 192.168.4.0/24 192.168.2.2 100
R1(config)# end
R1# commit
R1# confirm
```

4.2. Настройте плавающий статический маршрут на R2, ведущий в сеть loorback 1 (она находится на первом маршрутизаторе), с использованием IP-адреса следующего перехода и метрикой равной 100.

```
R2(config)# ip route 192.168.3.0/24 192.168.2.1 100
R2(config)# end
R2# commit
R2# confirm
```

4.3. Проверьте таблицу маршрутизации на обоих маршрутизаторах с помощью команды `show ip route` и `show ip route static`. Обратите внимание, что при выводе первой команды плавающий статический маршрут не отображается.

4.4. Отключите связь между R1 и R2 (интерфейсы `gi1/0/1`).

```
R1# configure
R1(config)# interface gi1/0/1
R1(config-if-gi)# shutdown
R1(config-if-gi)# end
R1# commit
R1# confirm
```

```
R2# configure
R2(config)# interface gi1/0/1
```

```
R2(config-if-gi)# shutdown
R2(config-if-gi)# end
R2# commit
R2# confirm
```

4.5. Проверьте таблицу маршрутизации на обоих маршрутизаторах с помощью команды `show ip route` и `show ip route static`. Что изменилось в выводе?

4.6. Отправьте эхо-запрос с R1 на интерфейс `loopback 2`. Эхо запрос должен проходить успешно.

```
R1# ping 192.168.4.1
```

4.7. Отправьте эхо-запрос с R2 на интерфейс `loopback 1`. Эхо запрос должен проходить успешно.

```
R2# ping 192.168.3.1
```

Результат практической работы: показать работоспособность плавающего статического маршрута.