

Практическая работа № 16. Настройка VRRP (часть 2)

5. Настройка протокола резервирования виртуального маршрутизатора VRRP

5.1. На маршрутизаторе R1 настройте протокол VRRP:

- группа виртуальных маршрутизаторов: 1;
- id виртуального маршрутизатора: 1;
- виртуальный IP-адрес группы маршрутизаторов: 172.16.10.254.

```
R1# configure
R1(config)# interface gil/0/2
R1(config-if-gi)# vrrp group 1
R1(config-if-gi)# vrrp id 1
R1(config-if-gi)# vrrp ip 172.16.10.254
R1(config-if-gi)# vrrp
R1(config-if-gi)# end
R1# commit
R1# confirm
```

5.2. На маршрутизаторе R3 настройте протокол VRRP:

- группа виртуальных маршрутизаторов: 1;
- id виртуального маршрутизатора: 1;
- виртуальный IP-адрес группы маршрутизаторов: 172.16.10.254.

```
R3# configure
R3(config)# interface gil/0/1
R3(config-if-gi)# vrrp group 1
R3(config-if-gi)# vrrp id 1
R3(config-if-gi)# vrrp ip 172.16.10.254
R3(config-if-gi)# vrrp
R3(config-if-gi)# end
R3# commit
R3# confirm
```

5.3. Просмотрите общие сведения о протоколе vrrp. Какой маршрутизатор является активным (State=Master)?

```
R1# show vrrp
R1# show vrrp 1
R3# show vrrp
R3# show vrrp 1
```

5.4. Подключитесь к компьютеру VPC-1 и настройте ему IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию:

```
VPCS> ip 172.16.10.10 255.255.255.0 172.16.10.254
```

5.5. Сделайте трассировку маршрута с компьютера VPC-1 на VPC-2. Трассировка должна проходить успешно.

```
VPCS> trace 209.165.201.10
```

5.6. Измените приоритет VRRP на R3 и установить временной интервал, по истечении которого Backup-маршрутизатор с более высоким приоритетом будет пытаться перехватить на себя роль Master у текущего Master-маршрутизатора с более низким приоритетом.

```
R3(config)# interface gi1/0/1
R3(config-if-gi)# vrrp priority 150
R3(config-if-gi)# vrrp preempt delay 10
R3(config-if-gi)# end
R3# commit
R3# confirm
```

5.7. Просмотрите общие сведения о протоколе vrrp. Какой маршрутизатор является активным (State=Master)?

```
R1# show vrrp
R1# show vrrp 1
R3# show vrrp
R3# show vrrp 1
```

5.8. Сделайте трассировку маршрута с компьютера VPC-1 на VPC-2. Трассировка должна проходить успешно.

```
VPCS> trace 209.165.201.10
```

5.9. Отключите связь между R3 и S1. Для этого необходимо выключить соответствующие интерфейсы.

```
R3# configure
R3(config)# interface g11/0/1
R3(config-if-gi)# shutdown
R3(config-if-gi)# end
R3# commit
R3# confirm
```

```
S1# configure
S1(config)# interface g11/0/1
S1(config-if-gi)# shutdown
S1(config-if-gi)# end
S1# commit
S1# confirm
```

5.10. Сделайте трассировку маршрута с компьютера VPC-1 на VPC-2. Трассировка должна проходить успешно.

```
VPCS> trace 209.165.201.10
```

Результат практической работы: показать трассировку между компьютерами VPC-1 и VPC-2 после отключения связи между R3 и S1.