

Практическая работа № 5. Внедрение маршрутизации между VLAN (часть 2)

4. Настройка маршрутизации между VLAN методом Router-on-a-Stick

4.1. Подключитесь к R1. Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

4.2. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

4.3. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

4.4. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на R1:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname R1
```

4.5. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
vesr# commit
R1# confirm
```

4.6. Настройте IP-адресацию подынтерфейсов и отключите firewall на маршрутизаторе R1:

```
R1# config
R1(config)# interface gil/0/1
R1(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# exit
R1(config)# interface gil/0/1.10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1/24
```

```
R1(config-subif)# ip firewall disable
R1(config-subif)# exit
R1(config)# interface gil/0/1.20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1/24
R1(config-subif)# ip firewall disable
R1(config-subif)# end
R1# commit
R1# confirm
```

4.7. Просмотрите IP-адресацию интерфейсов и таблицу маршрутизации для проверки того, что все настроено правильно.

```
R1# show ip interfaces
R1# show ip route
```

5. Конфигурация хостов и проверка подключения

5.1. Подключитесь к компьютеру VPC-1 и настройте ему IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию:

```
VPCS> ip 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1
```

5.2. Подключитесь к компьютеру VPC-2 и настройте ему IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию:

```
VPCS> ip 192.168.20.2 255.255.255.0 192.168.20.1
```

5.3. Отправьте эхо-запрос с компьютера VPC-1 на VPC-2, шлюз по умолчанию и коммутаторы S1 и S2. Эхо-запрос во всех случаях должен проходить успешно.

```
VPCS> ping 192.168.20.2
VPCS> ping 192.168.10.1
VPCS> ping 192.168.1.2
VPCS> ping 192.168.1.3
```

Результат практической работы: показать, что эхо-запрос проходит от компьютера VPC-1 до VPC-2, шлюза по умолчанию и коммутаторов S1 и S2.