


# Frame Relay

CCNA Exploration Semester 4 kapitola 3





#### **Frame Relay**

- L1 a L2 WAN protokol
- Vytvoril E. Scace
  - Náhrada X.25 na ISDN (prepínače StrataCom)
- 1996 akvizícia StrataCom Ciscom

- Prenos hlasu a dát medzi LAN a WAN
- Jednoduchá konfigurácia



#### FR úvod

- Najrozšírenejšia technológia WAN vo svete
- Výhody
  - Cena
    - Lacnejšie ako prenajaté linky
  - Flexibilita
    - Jednoduché rozšírenie pásma aj počtu spojení na pobočky bez zmeny vybavenia



#### Cenová efektivita

- Poplatky za linku len k providerovi, bez ohľadu na vzdialenosť medzi uzlami.
- Platí sa len za využité pásmo
  - Garantovaná rýchlosť
  - Možno prekročiť v prípade potreby za poplatok



#### X.25

- Od 1970 do cca 1990
- Predchodca FR
- Spoľahlivé spojenie na nespoľahlivých linkách
- Prídavná kontrola toku dát a oprava chýb

- Dnes zastaralé a nepoužívané
- IOS podporuje



### Frame relay

- Náhrada X.25
- Menšie zaťaženie siete
  - Lepšie linky
  - Nemá korekciu chýb
  - Pakety zahadzuje bez notifikácie
  - Korekcia chýb je presunutá na vyššie vrstvy




#### FR zariadenia

- DTE smerovač
  - Na strane užívateľa
- DCE prepínač
  - Na strane providera
- Prepojenie FR SW
  - Infraštruktúra FR
  - Pre koncového užívateľa skrytá



#### FR WAN štruktúra





### FR spojenie DCE-DTE

- L1
  - Špecifikácia parametrov rozhrania
  - RS232, V.35, RS242, ...
- L2
  - Protokol spojenia medzi DCE/DTE
- Prepojenie FR SW
  - Infraštruktúra FR
  - Pre koncového užívateľa skrytá




### Virtuálny obvod - VO

- Spojenie medzi DTE koncovými zariadeniami
  - Nie je to priame el. spojenie
  - Logické spojenie
  - Fyzická šírka pásma je zdieľaná viacerými VO
- Druhy VO
  - Dynamický (switched) vytváraný v prípade potreby
  - Permanentný PVO vytvorený administrátorom










#### VO – identifikácia

- DLCI datalink circuit identification
- Poskytuje FR provider
- Má iba lokálny význam
  - Nemusí byť unikátne ani u providera
  - Označuje VO
  - Je jednoznačné iba na fyzickej linke
- DLCI je uložené v poli adresa L2 rámca
  - 0 15, 1008 1023 rezervované
  - 16 1007 použiteľné na označovanie VO










#### Viacnásobné VO

- FR používa štatistický multiplex
- Jedna fyzická linka niekoľko logických spojení
- Každý VO má vlastné DLCI
- Jednoduchý a lacný manažment VO
- Prenájom linky na základe priemernej potreby pásma, namiesto maxima



### FR enkapsulácia






### FR topológie

- Hub and Spoke
- Mesh
- Partial Mesh




### FR topológie

Hviezda (Hub and Spoke)





#### Full Mesh






#### Mapovanie adries FR

- DLCI na L3 (IP) adresu
- Dynamické mapovanie
  - InARP mapuje L2 na neznámu L3
  - InARP na CISCO povolené štandardne
- Statické mapovanie
  - Nahradzuje InARP
  - Používame
    - Ak InARP nie je dostupný (HaS)
    - Ak L3 nepodporuje InARP (IPX, AppleTalk)



### Mapovanie FR

- 1. R2 potrebuje doručiť paket pre 10.1.1.3.
- 2. V smerovacej tabuľke je sieť 10.1.1.0/24 dostupná cez rozhranie S0/0/0.
- 3. Mapovanie adresy na DLCI ukazuje, že pre adresu 10.1.1.3, použijeme DLCI 203 v hlavičke L2.





#### LMI

- Rozšírenie parametrov FR na dynamický prenos stavových info.
- Poskytuje informácie o stave spojenia DCE a DTE vo FR sieti.
  - Keepalive 10 sekundový interval
  - Posiela koncové zariadenia
  - Ak sieť neodpovedá, predpokladá sa že je dole
  - Odpoveď obsahuje DLCI linky
  - Používa sa na vytvorenie PVO



#### LMI

- Typy LMI
  - Sú navzájom nekompatibilné
  - Cisco originálne LMI
  - ANSI štandard ANSI T1.617 AnnexD
  - Q933a ITU Q933 AnnexA

Od IOS 11.2 sa typ LMI detekuje automaticky



## Konfigurácia FR


- Nastavíme IP adresu
- Nastavíme FR enkapsuláciu
- Nastavíme pásmo
- Nastavíme typ LMI
- Zdvihneme rozhranie

 FR prepínač a DTE zariadenie si vymenia LMI správu. IARP namapuje L3 adresu.



### Konfigurácia FR


```
R2(config) #interface s0/0/0
R2(config-if) #ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if) #encapsulation frame-relay
R2(config-if) #bandwidth 64
```



```
R1 (config) #interface s0/0/0
R1 (config-if) #ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1 (config-if) #encapsulation frame-relay
R1 (config-if) #bandwidth 64
```




### FR konfigurácia – FR map





### Statické FR mapovanie

Príkaz



 Preposielanie smerovacích updatov a BC cez PVO



### Konfigurácia FR

```
R2#show frame-relay map
        Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.1 dlci 201
                                                       dynamic, broadcast,
            CISCO, status defined, active
       Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.3 dlci 203
                                                       dynamic, broadcast,
            CISCO, status defined, active
       R2#
                                                                   PVO medzi R1 a
                                                                   R3 neexistuje
 R1 a R3 dosiahnú R2.
                                           S0/0/0
 R1 and R3 sa nedosiahnu navzájom
                                S0/0/0
                             10 1 1 1 /24
                                                                  Fa0/1
                                                                  192.168.30.1 /24
R1#show frame-relay map
Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.2 dlci 102, dynamic, broadcast,
   CISCO, status defined, active
R1#
                                             R3#show frame-relay map
                                             Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.2 dlci 302, dynamic, broadcast,
                                                CISCO, status defined, active
                                             R3#
```



#### Riešenie problému

- Vytvoríme ďalší PVO
  - Zvyšuje náklady

```
    NO R2#show frame-relay map
Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.1 dlci 201, dynamic, broadcast,
                 CISCO, status defined, active
           \mathsf{R} serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.3 dlci 203, dynamic, broadcast,
                 CISCO, status defined, active
             R2#
R1 (confi R1#show frame-relay map
R1 (confi Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.3 dlci 102, static, broadcast,
                 CISCO, status defined, active
           Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.2 dlci 102, dynamic, broadcast,
                 CISCO, status defined, active
             R1#
             R3#show frame-relay map
R3 (confi
             Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.1 dlci 302, static, broadcast,
                 CISCO, status defined, active
                                                                            cast
R3 (confi
             Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.2 dlci 302, dynamic, broadcast,
                 CISCO, status defined, active
      11. decemb R3#
```



## Rozširujúce vlastnosti FR




### **Poplatky**

- Rýchlosť portu
  - cena za pripojenie DTE/DCE, k FR poskytovateľovi
- PVO
  - cena za PVO na linke
- CIR
  - Nižšia ako rýchlosť linky
  - Možnosť využitia preťaženia linky
- Prekročenie kapacity oversubscription
  - Suma CIR PVO je väčšia ako rýchlosť linky
  - Možnosť vzniku zahltenia a straty paketov



### Preťaženie linky

- Preťaženie bursting
  - Automaticky, ak je voľná kapacita nad CIR
  - Poskytnuté pásmo zadarmo






### Možnosť zahodenia paketu

- Identifikovaná nastaveným bitom DE
  - Menej dôležité dáta
  - Nastavuje DTE zariadenie
  - V čase burst prenosu sa nastavuje automaticky



#### Riadenie toku dát

- Riadenie toku v prípade nahromadenia dát
- FECN
  - Pri vysielaní veľkého rámca, sa ostatná komunikácia ukladá do fronty
  - Tieto dáta pri vysielaní majú nastavený bit FECN, ktorý identifikuje preťaženú linku






#### Riadenie toku dát

#### BECN

- Zariadenie prijímajúce na preťaženej linke je varované nastaveným BECN bitom
- Aj keď zariadenie neprispieva k hromadeniu dát, stále prijíma BECN rámce
- Zariadenie je týmto upozornené na potrebu redukovať rýchlosť prenosu.





#### **Dosiahnuteľnosť**


- NBMA siete
  - Nepreposielajú (nevidia) broadcasty medzi virtuálnymi obvodmi.
  - Napr. v Hub and Spoke topológii

- Split Horizon
  - Smerovač neprepošle do iných VO aktualizáciu, ktorú prijal na rovnakom fyzickom rozhraní



### Riešenie problému SH

- Jedno riešenie
  - Vypnúť split horizon na rozhraní
    - no ip split-horizon
  - Stratíme ochranu pred smerovacou slučkou
  - Rieši iba protokoly RIP a EIGRP





### Riešenie problému SH

- Druhé riešenie
  - Použiť subinterface
  - Subinterface point to point spojenie predstavuje samostatnú sieť na samostatnom rozhraní



#### FR subinterface

- Typy
  - Point to point
  - Point to multipoint
- Konfigurácia
  - R(config)# int s0/0
  - R(config-if)# encapsulation frame-relay
  - R(config-if)# int s0/0.1 (point-to-point / multipoint)
  - R(config-subif)# ip address ip maska
  - R(config-subif)# frame-relay interface-dlci číslo



### Kontrola konfigurácie

- Show frame-relay map
- Show frame-relay Imi
- Show frame-relay pvc (číslo-dlci)
- debug frame-relay lmi



# Q&A

