




## 192.168.1.0/24 Ağı VLSM Bölümlemesi

Elimizde 192.168.1.0/24 ağı var ve bunu farklı host ihtiyaçlarına göre bölümleyeceğiz (subnetting).

### İhtiyaç Analizi ve Hesaplamalar

- **B Ağı (100 Host):** 100 host için 128'lik bir bölümleme yapmamız gerekir. Geriye hostlar için 7 bit kullanacağımızdan ( $2^7 = 128$ ) ağ maskemiz /25 olur.
- **C Ağı (50 Host):** 50 host için 64'lük bir bölümleme yapmalıyız. Bunun için hesabımız  $2^6 = 64$  olduğundan dolayı maskemiz /26 olmalıdır.
- **A Ağı (20 Host):** 20 host için 32'lik bir bölümleme yapmamız gerekir. Bunun için  $2^5 = 32$  hesabından maskemiz /27 olur.
- **D Ağı (20 Host):** A ağındaki mantık D ağı için de geçerlidir. Aynı host sayısına ihtiyaç duyulduğu için maske yine /27 olacaktır.

### Alt Ağ (Subnet) Aralıkları

#### B Ağı (192.168.1.0/25)

- **Aralık:** 192.168.1.0/25 -----> 192.168.1.127/25
- *Not:* Buradaki 128 adet IP adresi için ilk 25 bit aynıdır ve son oktetteki ilk değer hep 0 ile başlar. Yani ikilik (binary) düzende aralık 192.168.1.00000000 ile 192.168.1.01111111 arasındadır.

#### C Ağı (192.168.1.128/26)

- **Aralık:** 192.168.1.128/26 -----> 192.168.1.191/26

#### A Ağı (192.168.1.192/27)

- **Aralık:** 192.168.1.192/27 -----> 192.168.1.223/27

#### D Ağı (192.168.1.224/27)

- **Aralık:** 192.168.1.224/27 -----> 192.168.1.255/27
- *Not:* A ve D ağlarının maskesinin /27 olarak kalmasının sebebi, her iki ağ için de aynı boyutta (32'lik) bir bölümlenme yapmış olmamızdır.

### Genel Tablo Görünümü

Hızlıca göz atmak istersen tüm yapının özeti şu şekildedir:

| Ağ | İhtiyaç Duyulan Host | Blok Büyüklüğü | Alt Ağ Maskesi | Ağ (Network) - Yayın (Broadcast) Aralığı |
|----|----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
| B  | 100                  | 128            | /25            | 192.168.1.0 - 192.168.1.127              |
| C  | 50                   | 64             | /26            | 192.168.1.128 - 192.168.1.191            |
| D  | 20                   | 32             | /27            | 192.168.1.192 - 192.168.1.223            |
| A  | 20                   | 32             | /27            | 192.168.1.224 - 192.168.1.255            |

## 1. R1 (Merkez Yönlendirici) İç Ağ (LAN) ve WAN Yapılandırması

İlk adımda, yerel ağımızdaki (A, B, C ve D) cihazların farklı ağlara çıkabilmesi için onlara bir çıkış kapısı (Default Gateway) tanımlıyoruz. VLSM hesabı ile bulduğumuz alt ağların ilk kullanılabilir IP adreslerini, R1'in ilgili GigabitEthernet portlarına atıyoruz. Ardından R2 ile haberleşecek olan noktadan noktaya (Point-to-Point) WAN hattı (Serial5/0) için /30 maskeli 10.1.1.1 adresini tanımlıyoruz.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
```

```
! --- B Ağı (100 Host) Ağ Geçidi Yapılandırması ---
R1(config)# interface GigabitEthernet8/0
R1(config-if)# description Network B
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
R1(config-if)# no shutdown

! --- C Ağı (50 Host) Ağ Geçidi Yapılandırması ---
R1(config)# interface GigabitEthernet7/0
R1(config-if)# description Network C
R1(config-if)# ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
R1(config-if)# no shutdown

! --- A Ağı (20 Host) Ağ Geçidi Yapılandırması ---
R1(config)# interface GigabitEthernet9/0
R1(config-if)# description Network A
R1(config-if)# ip address 192.168.1.193 255.255.255.224
R1(config-if)# no shutdown

! --- D Ağı (20 Host) Ağ Geçidi Yapılandırması ---
R1(config)# interface GigabitEthernet6/0
R1(config-if)# description Network D
R1(config-if)# ip address 192.168.1.225 255.255.255.224
R1(config-if)# no shutdown

! --- R1 WAN Bacağı Yapılandırması (R2'ye Giden Bağlantı) ---
R1(config)# interface Serial15/0
R1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown

! --- Ayarları Kaydetme ---
R1(config-if)# end
R1# write memory
```

## 2. R2 (İnternet Yönlendiricisi) LAN ve WAN Yapılandırması

R2 cihazı, hem web/DNS sunucularımızı barındıran "İnternet" simülasyon ağını (172.16.1.0/24) hem de iç ağımızı dışarıya bağlayan WAN bacağını yönetir. İlk olarak sunuculara giden GigabitEthernet portuna ağ geçidi IP'sini atıyor, ardından R1 ile haberleşeceği Serial portunu yapılandırarak hattı fiziksel olarak ayağa kaldırıyoruz. *(Her iki uçta da no shutdown girildiği an hat 'up' durumuna geçer).*

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R2
```

```
! --- İnternet Ağı (Sunucular) LAN Bacağı Yapılandırması ---
R2(config)# interface GigabitEthernet8/0
R2(config-if)# description Internet_Servers_LAN
R2(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

! --- R2 WAN Bacağı Yapılandırması (R1'e Giden Bağlantı) ---
R2(config)# interface Serial9/0
R2(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown

! --- Ayarları Kaydetme ---
R2(config-if)# end
R2# write memory
```

### 3. Varsayılan Yönlendirme (Default Route) Ayarları

Cihazların fiziksel bağlantıları ve IP adresleri ayarlandıktan sonra iletişim kurabilmeleri için birbirlerinin ağlarını tanımaları gerekir. 0.0.0.0 0.0.0.0 (Default Route) kuralı, yönlendiricinin tablosunda olmayan tüm hedefler için paketleri göndereceği varsayılan çıkış kapısını belirler. İletişimin kesintisiz olması için gidiş (R1 -> R2) ve dönüş (R2 -> R1) yolları karşılıklı olarak tanımlanmıştır.

#### A. R1 Router'ı İçin Kural (Gidiş Yolu):

İç ağdan gelen ve nereye gideceği bilinmeyen (örneğin internet sunucusuna çıkmak isteyen) tüm paketleri R2'nin seri bacağına pasla.


```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
R1(config)# do write
```

#### B. R2 Router'ı İçin Kural (Dönüş Yolu):

İnternet ağından (sunuculardan) gelen ve nereye gideceği bilinmeyen (iç ağdaki A, B, C, D bilgisayarlarına dönecek olan cevap) tüm paketleri R1'in seri bacağına pasla.


```
R2> enable
R2# configure terminal
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1
R2(config)# do write
```

Böylece tüm konfigürasyonu en başından en sonuna kadar eksiksiz bir akışla birleştirmiş olduk. Bu belgenin sonuna Packet Tracer üzerinden alınan başarılı "Ping" ekran görüntülerini de eklemeyi düşünüyor musun?




| Fire | Last Status | Source | Destination | Type | Color | Time(sec) | Periodic | Num | Edit   | Delete   |
|------|-------------|--------|-------------|------|-------|-----------|----------|-----|--------|----------|
|      | Successful  | PC0    | Server0     | ICMP |       | 0.000     | N        | 0   | (edit) | (delete) |
|      | Successful  | PC1    | Server1     | ICMP |       | 0.000     | N        | 1   | (edit) | (delete) |
|      | Successful  | PC2    | Server0     | ICMP |       | 0.000     | N        | 2   | (edit) | (delete) |

Ağ içerisinde ki ping testleri başarılı olmuştur bi test daha yapalım



bu şekilde bakınca da sunucu bağlantısı olduğu kanıtlanmaktadır

Benzer şekilde 4 sunucuyu şu şekilde ayarlarsak




## DNS (Domain Name System) Mantığı ve Yapılandırması

**Temel Mantık: İsim ve IP Eşleşmesi** İnsanların uzun numaraları ezberlemesi zordur. Tıpkı kişileri kimlik numaraları yerine isimleriyle hatırlamamız gibi, ağdaki cihazları da IP adresleri yerine isimleriyle eşleştirebiliriz. Örneğin:


- 172.16.1.11 = M. Asensio
- 172.16.1.12 = M. Guendouzi
- 172.16.1.13 = V. Muriqi
- 172.16.1.14 = M. Greenwood

**DNS Ne İşe Yarar?** Web tarayıcısında (browser) bir siteye girmek istediğimizde, arka planda çalışan o sitenin karmaşık IP adresini tek tek girmeyiz. Bunun yerine doğrudan sitenin başlığını (örneğin [[www.google.com](https://www.google.com)](<https://www.google.com>)) yazarız. Yazdığımız bu metin tabanlı adresi arka planda ilgili IP adresine çevirip bizi doğru siteye ulaştıran küresel rehberlik sistemine **DNS** denir.

**Yerel Ağda DNS Yapılandırması** Tıpkı yukarıdaki futbolcu örneğinde olduğu gibi, kendi kurduğumuz ağlarda da IP adreslerine karşılık gelen alan adlarını (domain) kendimiz belirtebiliriz. Kendi sunucumuz üzerinde bu isim-IP eşleşmelerini tanımlayarak özel bir DNS yapılandırması oluşturabilir ve ağımızdaki bilgisayarların bu isimleri kullanarak sunuculara erişmesini sağlayabiliriz.




Cihaza dns adresi tanımlaması yaparsak o cihaz özelinde bu adresler ile o sunucuya erişebiliriz




Gönderilen paketlere göre ip paketinin içeriği değişmektedir  
örnek olarak ;

| Fire                                                                              | Last Status | Source | Destination | Type | Color                                                                             | Time(sec) | Periodic | Num | Edit   | Delete   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|--------|----------|
|  | In Progress | PC0    | PC7         | ICMP |  | 0.000     | N        | 0   | (edit) | (delete) |

Bir ICMP içeriği aşağıda ki gibiyken




Bir Http isteği attığımız da layer 4'te TCP kullanılır o zaman da paket içeriği şu şekilde olmaktadır




Benzer şekilde ilk dns sorgusunda yani dns için gönderdiğimiz pakette ise UDP protokolü kullanıldığından paket içeriği yine değişecektir





Burada ki protokollerin farklı olması içerisinde ne taşıdığımızın daha doğrusu Layer 4 'te ne taşıdığımızla ilgili olarak değişmektedir



## 1. R1 Yönlendiricisi (Sol Üst)

R1 cihazında bir adet yerel ağ (LAN) ve iki adet WAN (Seri) bağlantısı yapılandırılmıştır.

```
! --- R1 LAN (İç Ağ) Yapılandırması ---
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ! PC8'in bulunduğu ağa çıkış
kapısı atanıyor
R1(config-if)# no shutdown ! Port aktif ediliyor

! --- R1 WAN Bağlantıları ---
R1(config)# interface Serial0/0/1
R1(config-if)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0 ! Altındaki R2 cihazına
giden hat
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface Serial0/0/0
```

```
R1(config-if)# ip address 10.1.3.1 255.255.255.0      ! Sağındaki R3 cihazına
giden hat
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# do write
```

## 2. R2 Yönlendiricisi (Sol Alt)

R2 cihazında, R1'den gelen hat karşılanmış, yeni bir yerel ağ oluşturulmuş ve sağdaki R4'e giden yeni bir hat çekilmiştir.

```
! --- R2 LAN (İç Ağ) Yapılandırması ---
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  ! PC9'un bulunduğu ağın
çıkış kapısı
R2(config-if)# no shutdown

! --- R2 WAN Bağlantıları ---
R2(config)# interface Serial0/0/1
R2(config-if)# ip address 10.1.2.2 255.255.255.0      ! Yukarıdaki R1'den gelen
hat karşılanıyor
R2(config-if)# no shutdown

R2(config)# interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ip address 10.2.4.1 255.255.255.0      ! Sağdaki R4 cihazına giden
hat
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# do write
```

## 3. R3 Yönlendiricisi (Sağ Üst)

R3 cihazında diğer router'lardan gelen seri bağlantılar yapılandırılmıştır.

```
! --- R3 WAN Bağlantıları ---
R3(config)# interface Serial0/0/0
R3(config-if)# ip address 10.1.3.2 255.255.255.0      ! Soldaki R1'den gelen hat
karşılanıyor
R3(config-if)# no shutdown

R3(config)# interface Serial0/0/1
R3(config-if)# ip address 10.3.4.2 255.255.255.0      ! Altındaki R4 cihazına
giden hat
R3(config-if)# no shutdown
```

## 4. R4 Yönlendiricisi (Sağ Alt)

R4 cihazında yerel ağ ve diğer router'lardan gelen bağlantılar tanımlanmıştır.

```

! --- R4 LAN (İç Ağ) Yapılandırması ---
r4(config)# interface GigabitEthernet0/0
r4(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0    ! PC11'in bulunduğu ağın
çıkış kapısı
r4(config-if)# no shutdown

! --- R4 WAN Bağlantıları ---
r4(config)# interface Serial0/0/1
r4(config-if)# ip address 10.2.4.2 255.255.255.0      ! Soldaki R2'den gelen hat
karşılanıyor
r4(config-if)# no shutdown

r4(config)# interface Serial0/0/0
r4(config-if)# ip address 10.3.4.1 255.255.255.0      ! Yukarıdaki R3'ten gelen
hat karşılanıyor
r4(config-if)# no shutdown
r4(config-if)# do write

```

| Fire | Last Status | Source | Destination | Type | Color | Time(sec) | Periodic | Num | Edit   | Delete   |
|------|-------------|--------|-------------|------|-------|-----------|----------|-----|--------|----------|
|      | Successful  | PC8    | R1          | ICMP |       | 0.000     | N        | 0   | (edit) | (delete) |
|      | Successful  | R2     | R4          | ICMP |       | 0.000     | N        | 1   | (edit) | (delete) |
|      | Successful  | R2     | PC9         | ICMP |       | 0.000     | N        | 2   | (edit) | (delete) |
|      | Successful  | R4     | PC11        | ICMP |       | 0.000     | N        | 3   | (edit) | (delete) |

**Görselde gösterildiği gibi**, şu anki yapıda yönlendiriciler (Router) sadece kendi aralarında haberleşebilmekte ve kendi alt ağlarındaki (LAN) cihazlardan başarılı bir şekilde ping alabilmektedir. Yani ağ içerisindeki bir cihaz, doğrudan bağlı olduğu yönlendiriciye sorunsuzca ulaşabilir.

Ancak, ağlar arası yönlendirme henüz yapılmadığı için cihazların farklı alt ağlara erişimi yoktur. Örneğin:

- R1 ağında bulunan **192.168.1.2** cihazı, R2 ağındaki **192.168.2.2** cihazına ping atamaz.
- Aynı şekilde, **192.168.2.2** cihazı R4 ağındaki **192.168.4.2** cihazına ulaşamaz.
- Benzer durum R1 ve R4 arası için de geçerlidir; **192.168.1.2** cihazı **192.168.4.2**'ye ping atamaz.

| Fire | Last Status | Source | Destination | Type | Color | Time(sec) | Periodic | Num | Edit   | Delete   |
|------|-------------|--------|-------------|------|-------|-----------|----------|-----|--------|----------|
|      | Failed      | PC8    | PC9         | ICMP |       | 0.000     | N        | 0   | (edit) | (delete) |
|      | Failed      | PC9    | PC11        | ICMP |       | 0.000     | N        | 1   | (edit) | (delete) |
|      | Failed      | PC8    | PC11        | ICMP |       | 0.000     | N        | 2   | (edit) | (delete) |

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0

C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Request timed out.

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.2.2:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

PC8 (192.168.1.2) cihazından, PC9 (192.168.2.2) cihazına ping attığımızda şu hatayı alırız:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.


**Bu mesajı bize kim veriyor ve ne anlama geliyor?** Bu mesajı bize veren cihaz

192.168.1.1 IP adresine sahip olan, yani kendi ağımızın çıkış kapısı olan **R1 (Gateway)** cihazıdır. R1 bize temelde şunu söylemektedir: *"Bana bu paketi verdin ama ben hedefin (192.168.2.2) nerede olduğunu bilmiyorum."*


**Yönlendirici (Router) Neden Hedefi Bilmiyor?** Yönlendiriciler kafalarına göre değil, içlerinde barındırdıkları **Routing (Yönlendirme) Tablosuna** göre çalışırlar. Bu tablonun temel amacı cihazın "Hangi network nerede ve oraya hangi yoldan gidilir?" sorusuna cevap bulmasıdır. Şu an R1'in tablosunda 192.168.2.0 ağına dair bir kayıt olmadığı için paketi çöpe atmakta (drop) ve bize ulaşamadı hatası döndürmektedir.

**Görseldeki İki Farklı Yol (Alternatif Rotalar)** Yönlendirme tablosunu oluştururken görselde mavi oklarla belirtildiği gibi R1'in, hedefteki 192.168.2.0 (R2) ağına ulaşmak için **2 farklı fiziksel yolu** bulunmaktadır:

1. **Kısa Yol:** R1'den direkt olarak R2'ye inen yol. (10.1.2.0/24 ağı üzerinden)
2. **Alternatif (Uzun) Yol:** R1'den çıkıp R3 ve R4 üzerinden dolaşarak R2'ye ulaşan yol.



Aynı şekilde R4 içinde 192.168.2.0 ağına gidiş için 2 farklı yolu vardır



Router'ların kullandığı **routing (yönlendirme) tablolarını** otoyollardaki yön tabelalarına benzetebiliriz. Örneğin İzmir'den Ankara'ya giderken tüm yolu ezbere bilmenize gerek yoktur; yola çıkar ve Ankara'yı gösteren tabelaları takip ederek ilerlersiniz. Routing tabloları da tıpkı bunun gibidir; paketlere hedefi gösteren **network tabelalarıdır**.

Şimdi R1'in routing tablosuna bakalım

| Routing Table for R1 |                |                    |             |        |  |
|----------------------|----------------|--------------------|-------------|--------|--|
| Type                 | Network        | Port               | Next Hop IP | Metric |  |
| C                    | 10.1.2.0/24    | Serial0/0/1        | ---         | 0/0    |  |
| L                    | 10.1.2.1/32    | Serial0/0/1        | ---         | 0/0    |  |
| C                    | 10.1.3.0/24    | Serial0/0/0        | ---         | 0/0    |  |
| L                    | 10.1.3.1/32    | Serial0/0/0        | ---         | 0/0    |  |
| C                    | 192.168.1.0/24 | GigabitEthernet0/0 | ---         | 0/0    |  |
| L                    | 192.168.1.1/32 | GigabitEthernet0/0 | ---         | 0/0    |  |

```
R1# show ip route connected
C 10.1.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
C 10.1.3.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Bu tabloya göre R1 cihazı, kendisine gelen bir paketin hedef IP adresine bakar ve şu işlemleri yapar:

- Hedef **10.1.2.0/24** aralığında ise paketi **Serial0/0/1** portuna yönlendirir.
- Hedef **10.1.3.0/24** aralığında ise paketi **Serial0/0/0** portuna yönlendirir.
- Hedef **192.168.1.0/24** aralığında ise paketi **GigabitEthernet0/0** portuna yönlendirir.

### Paketin Çöpe Atılması (Drop):

Hedef IP adresi tablodaki bu aralıklardan farklıysa, router o paketi çöpe atar. Çünkü her yönlendirici, varsayılan (default) olarak sadece kendisine doğrudan fiziksel kablo ile bağlı olan (C - Connected) ağları bilmektedir.

### Yönlendirme Türleri: Statik ve Dinamik

Yönlendiricilerin bilmediği ağları öğrenmesi ve paketleri çöpe atmaması için iki yöntem bulunur:

1. **Static Routing (Statik Yönlendirme):** Yönlendiriciye diğer tüm network adreslerini ve o ağlara giden yolları tek tek, manuel (elle) öğrettiğimiz yöntemdir. Bunu hatasız yapabilmek için ağın kurulu olan tüm fiziksel topolojisini bilmek şarttır.
2. **Dynamic Routing (Dinamik Yönlendirme):** Cihazları kendi aralarında haberleştirerek, kimde hangi network varsa bu bilgiyi birbirlerine otomatik olarak

iletmesini sağladığımız yöntemdir. Cihazlar böylelikle kendi routing tablolarını kendileri doldururlar.

## Statik Yönlendirme (Static Routing) Uygulaması

R1 yönlendiricisine bilmediği 192.168.2.0 ağına gidebilmesi için çıkış portunu (Serial0/0/1) manuel olarak öğretiyoruz:

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/0/1
```


Bu işlemi yaptıktan sonra `do show ip route` komutu ile yönlendirme tablosunu kontrol ettiğimizde, öğrettiğimiz hedefin tabloya başarıyla eklendiğini görürüz:

```
S    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
```


Satırın en başındaki "S" ifadesi, bu rotanın cihaza **Statik (Static)** olarak, yani elle tanımlandığını gösterir. Artık R1 cihazı bu ağa gitmek isteyen paketleri çöpe atmak yerine Serial0/0/1 portundan hedefe doğru yollayacaktır.

R1'e hedef ağı (192.168.2.0) statik olarak öğrettiğimiz için PC8'den ping attığımızda paket hedefe (192.168.2.2) başarıyla ulaşacaktır. Hedef cihaz, bu ping isteğine bir cevap (reply/pong) döndürmek üzere paketi kendi ağ geçidi olan R2'ye iletir.

Ancak **R2'nin yönlendirme tablosunda, paketin geldiği kaynak ağ (192.168.1.0) tanımlı değildir.** R2 dönüş yolunun (kaynağın) nerede olduğunu bilmediği için bu cevap paketini çöpe atacak (drop) ve ping işlemi sonuç olarak cihazımızda "Request timed out" şeklinde başarısız görünecektir.



R1'den giden başarılı paket



R2'de çöpe atılan paket

Burada yapmam gereken şey R2'ye 192.168.1.0 ağını öğretmektir aynı işlemleri uygulayacağım sonrasında ping atma işlemini uygularsak başarılı olacaktır

| Fire | Last Status | Source | Destination | Type | Color | Time(sec) | Periodic | Num | Edit   | Delete   |
|------|-------------|--------|-------------|------|-------|-----------|----------|-----|--------|----------|
|      | Successful  | PC8    | PC9         | ICMP |       | 0.000     | N        | 0   | (edit) | (delete) |