







#### INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název školy	Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, Příspěvková organizace, Makarenkova 513/1, Havířov
Název a číslo OP	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.5
Název projektu	Podpora odborných kompetencí
Registrační číslo	CZ.1.07/1.5.00/34.0946
Název šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Číslo materiálu	VY_32_INOVACE_78-12
Název materiálu	Souborový systém FAT – hlavní adresář a podadresáře, dlouhé názvy a rozdíly verzí FAT systémů.
Autor	Ing. Peter Ralbovský
Tématický celek	Vnitřní struktura souborových systémů
Předmět	Operační systémy
Ročník	3. ročník SPŠE
Datum tvorby	Srpen 2013
Ověření ve výuce	Říjen 2013 – březen 2014
Anotace	Popis fungování souborového systému FAT při zápisu adresáře, návaznost podadresářů, zápis dlouhých názvů a porovnání jednotlivých verzí souborových systémů, souborový systém exFAT – charakteristika a použití.
Metodický pokyn	Prezentace je určena jako pomocný materiál k výkladu do 2 hodin cvičení a částečně s využitím odkazů na zdroje a internetu i k samostudiu. K vysvětlení je dále používán program Diskedit z programového balíku Norton Utilities k ukázkám jednotlivých částí struktury souborového systému. Každý student pracuje samostatně na PC a pomocí Diskeditoru si ověřuje fungování jednotlivých diskových operací.
Zdroje a odkazy	Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů



vůtorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Peter. Ralbovský. třední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, Makarenkova 513/1, Iavířov. Tento výukový materiál byl zpracován v rámcí projektu EU peníze středním školám- OP VK

# Vytváření podadresářů

- Adresář (založený v root dir) se z hlediska svého záznamu ničím neliší od záznamu pro soubor, pouze tím že má "0" velikost a nastaven atribut "DIR"
- Adresář se založí v určitém clustru (v datové oblasti disku tím se liší od root dir který je v organizační oblasti disku), záznam pro tento cluster ve FAT se změní z "0" na "EOF" a adresář vždy po založení zabere 1 cluster (i když má v root tzv. "O" velikost zabere po založení 1 cluster) a v tomto clustru se ihned po založení (jeho vytvoření) vytvoří první dva záznamy: "." a ".."
  - "." číslo 1. clustru ukazuje na daný adresář (znovunačtení)
  - " .. " číslo 1. clustru ukazuje na nadřazený adresář (přechod do nadřazeného adresáře – o úroveň výš)

# Zaplňování adresáře - fragmentace

- Při ukládání souborů do podadresáře se záznamy o ukládaných souborech (jméno, ext, velikost, datumy, časy, atributy, číslo počátečního clusteru...) ukládají do tohoto clustru (v datové oblasti) a postupně se zaplňuje.
- Po překročení kapacity velikosti clustru (počtem záznamů) se se záznamy o ukládaných souborech pokračuje v prvním následujícím volném clustru (první "0" ve FAT), ale tyto (do něho) ukládané soubory samozřejmě zabírají určité místo, takže pokračování adresáře není tím pádem v následujícím clustru, ale až za v něm uloženými soubory (a to je závislé na jejich počtu a velikosti) tím dochází k fragmentaci adresáře!
  - Důsledek: adresář se při načítání nachází na více cylindrech –
    jeho načtení trvá delší dobu. (nejde opět pouze o rychlost!)
  - Řešení: (opět) defragmentace!

# Stromová struktura - podadresáře

• **Příklad struktury:** (čísla v závorkách jsou čísla clustrů ve kterých jsou adresáře uloženy)

- Obsah adresářů:
- C:\ SPSE DIR − 100 (č. 1. cl.)
- C:\ SPSE\sut

```
    DIR
    101 (č. cl. daného adresáře – znovunačtení)
    DIR
    Clustru nadřaz. adresáře - "0" – root)
```

# Stromová struktura - podadresáře

• **Příklad struktury:** (čísla v závorkách jsou čísla clustrů ve kterých jsou adresáře uloženy)

- Obsah adresářů:
- C:\ SPSE\priz

```
. DIR 102 (č. cl. daného adresáře – znovunačtení)
.. DIR 100 (č. clustru nadřazeného adresáře )
sekret DIR 103
knih DIR 104
jaz DIR 105
```

# Stromová struktura - podadresáře

 Příklad struktury: (čísla v závorkách jsou čísla clustrů ve kterých jsou adresáře uloženy)

- Obsah adresářů:
- C:\ SPSE\priz\jaz\

```
    DIR 105 (č. cl. daného adresáře – znovunačtení)
    DIR 102 (č. clustru nadřazeného adresáře)
    soubor.txt 1 KB 106
```

# Řešení dlouhých názvů

- Souborový systém FAT (12 a 16 bit) umožňuje délku názvu a přípony v konvenci "8.3"
- Souborový systém VFAT (virtual FAT) s (s příchodem Windows 95) sebou přinesl zavedení dlouhých názvů souborů a adresářů a taky 4 znakovou příponu souborů
  - Každý dlouhý název se rozloží na tolik položek adresáře, kolik tvoří podíl počtu znaků názvu/13 + 1 DOS ekvivalent názvu (aby byl tento viditelný v předchozí verzi a se zachováním konvence 8.3 bez mezer, zvl. znaků a diakritiky)
  - Struktura adresáře obsahuje více informací než ve FAT systému a to např. datumy a časy posledního přístupu k souboru, pořadí sestavování dlouhého názvu, kontrolní součet a další...
  - Problémem je konstantní délka hlavního adresáře, který stejně jako FAT systém může obsahovat pouze 512 záznamů a tak počet dlouhých názvu, ale i jejich samotná délka omezuje počet souborů nebo adresářů v něm uložených (pouze v rootu, podadresář může být fragmentovaný)
- Souborový systém VFAT 32 (někdy taky označován pouze FAT 32) tento problém řeší umístěním hlavního adresáře do 2. clustru v datové oblasti a s variabilní délkou (kromě toho má taký boot record delší a FAT – tabulku 32 bitovou)

# Souborový systém exFAT

- exFAT (Extended File Allocation Table, někdy označovaný jako FAT64)
  - Poprvé jej představila společnost <u>Microsoft</u> v listopadu 2006; v lednu 2009 si jej nechala patentovat.
  - je vhodný hlavně pro <u>flash disky</u>, očekává se nebo již započala implementace též pro vyměnitelná paměťová média jako např. vysokokapacitní paměťové karty (<u>SDXC</u>) nebo <u>SSD</u> disky.
  - Využití exFAT nachází tam, kde stávající souborové systémy přestávají stačit nárokům na ukládání souborů (zejména co do kapacity, ale i počtu souborů, velikosti clusterů), přináší i několik nových funkcí (přidělování nového místa, transakce). V několika ohledech mu konkuruje systém NTFS

# Souborový systém exFAT

- Výhody oproti systému <u>FAT</u> a <u>FAT32</u> jsou:
  - počet sektorů ve svazku až 2<sup>64</sup>–1
  - větší limit velikosti souboru. Je uváděna teoretická hodnota 64 ZiB, ale vzhledem k tomu, že velikosti každého souboru je v exFAT vyhrazeno 64 bitů, největší soubor může tedy zabírat 2<sup>64</sup>–1 B tedy 16 EiB. Doporučená maximální velikostí je nicméně 512 TiB.
  - velikost svazku 128 EiB.
  - velikost <u>clusteru</u> až 2<sup>255</sup> bajtů, implementační limit je však 32 <u>MiB</u>
  - velikost podadresáře až 256 MiB
  - zvýšený výkon přidělování volného prostoru díky uvedení bitmapy volného prostoru
  - podpora pro více než 65536 souborů v jednom adresáři (2 796 202)
  - podpora pro <u>transakce</u> (volitelná funkcionalita, její implementace závisí na výrobci zařízení; transakce v exFAT dostaly název TFAT)

### Další vlastnosti exFAT

- atributy souborů: pouze pro čtení, skrytý, archivovaný, podadresář, jmenovka svazku
- souborová data jsou (na stejném principu jako u původní FAT) ukládána v lineární alokační tabulce,
- clustery lze označit jako špatné a zabránit tak zápisu na ně
- možnosti pro jména souborů jsou stejné jako u NTFS tedy až 255 znaků UTF-16 vyjma řídicích znaků (ASCII kódy 0 až 31) a znaků \: \* ? < > |
- stejně jako NTFS podporuje exFAT vytvářet pro soubory metadata zvaná forks
- u souboru se ukládají 3 časové údaje datum a čas vytvoření, posledního zápisu a posledního přístupu
- datum a čas může být v rozsahu mezi lety 1980–2107 a je ukládán s přesností na 10 ms (což je lepší než 2 s u FAT ale o trochu horší než 100 ns u NTFS)
- nepodporuje interní (transparentní) <u>šifrování</u> a <u>kompresi</u>

## Kontrolní otázky

- Jaký je rozdíl mezi hlavním adresářem a podadresářem z hlediska:
  - vytvoření:
  - umístění:
  - obsahu:
- Čím se liší záznam souboru ad záznamu adresáře v (např.) hlavním adresáři?
- Kolik clustrů zabere podadresář ihned po založení?
- Může být adresář fragmentovaný?
- Napište jak bude vypadat obsah adresáře knih (ze snímku č. 6).
- Jak jsou řešeny dlouhé názvy souborů nebo adresářů?
- Uveďte rozdíly souborových systémů FAT, VFAT a VFAT32.
- Charakterizujte souborový systém exFAT, uveďte k čemu je primárně určen a porovnejte ho s jinými souborovými systémy.

# Použité zdroje:

WIKIPEDIE. exFAT [online]. [cit. 14.9.2013].
 Dostupný na WWW:

http://cs.wikipedia.org/wiki/ExFAT