FICHE TECHNIQUE N°1 : MÉTHODES DE CALCUL DE LA DOSE PRÉVISIONNELLE À UTILISER POUR CHACUNE DES CULTURES ET PRATIQUES DE FERTILISATION

1 – Méthode de calcul de la dose prévisionnelle

Cultures concernées	Méthode RA/Auv	Fiche technique
Céréales à paille (grain et semence)	Bilan	Fiche technique 2
Maïs et sorgho	Bilan (CAU)/Bilan	Fiche technique 3
Colza	Bilan (CAU)	Fiche technique 4
Tournesol	Plafond	Fiche technique 5
Semence maïs	Bilan	Fiche technique 6
Semence (colza, tournesol)	Plafond	Fiche technique 7
Prairies	Plafond	Fiche technique 8
Cultures fourragères	Plafond	Fiche technique 9
Betterave sucrière	Bilan	Fiche technique 10
Arbres fruitiers et vignes	Plafond	Fiche technique 11
Légumes	Plafond	Fiche technique 12
Pomme de terre	Plafond/Bilan	Fiche technique 13
Porte-graines (petites graines)	Plafond	Fiche technique 14
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales	Plafond	Fiche technique 15
Plantes d'horticulture et de pépinière	Plafond	Fiche technique 16
Chanvre	Plafond	Fiche technique 17
Lin oléagineux	Plafond	
Caméline	Plafond	
Tabac	Plafond	Fiche technique 18
Autres cultures	Plafond	100 Kg d'N efficace/ha

2 – Pratiques de fertilisation

2.1. Valeurs minimales et planchers

Lorsqu'une dose d'apport azoté calculée par la méthode du bilan abouti à un résultat compris entre 0 et 30 unités d'azote efficace, la dose à apporter peut être de 30 kg N/ha car il est difficile techniquement d'épandre une dose plus faible.
Dans le cas d'un bilan négatif, aucun fertilisant azoté ne doit être apporté.

2.2. Volatilisation

Le calcul de la dose prévisionnelle d'azote, qui se place dans la configuration potentielle d'efficacité maximale de l'engrais azoté ne doit pas tenir compte de la volatilisation ammoniacale des engrais minéraux. La prise en compte de cette perte potentielle très variable n'intervient pas *a priori* dans le calcul de l'apport total mais fait l'objet d'une analyse à chaque apport :

1. Il est important d'éviter ou de réduire la perte ammoniacale par des pratiques adaptées. D'une manière générale, toutes les pratiques culturales qui tendent à maximiser l'efficacité de l'azote apporté (maximisation du coefficient d'utilisation de l'azote) doivent être privilégiées avant de recourir à une majoration de dose.

2. La dose à apporter est calculée pour un apport sous forme d'ammonitrate. En fonction des choix d'épandage et de conditions d'épandage sans enfouissement rapide ainsi que d'autres conditions défavorables (vent fort, température élevée, faible humidité du sol, évapotranspiration élevée), une majoration de 10 % sur sol non calcaire et 15 % sur sol calcaire peut le cas échéant être appliquée à l'apport d'azote sous forme d'engrais à base uréique et/ou ammoniacale telles que solution azotée et urée (par référence à la fiche technique 21).