#### Przetwarzanie informacji

rozkaz – niezależna jednostka syntaktyczna oraz semantyczna

- działania na danych (w celu wytworzenia wyniku)
  - o kopiowanie niszczące, nieodwracalne
  - o *zmiana formatu* przemieszczanie pól (rekordów)
  - o konwersja kodu dołączanie lub usuwanie bitów
  - o działania logiczne jednobitowe, równocześnie na wielu bitach słowa
  - o działania arytmetyczne niezbędna kontrola poprawności wyniku

program (algorytm) = sekwencja instrukcji

- sterowanie ustalenie sekwencji przetwarzania
  - o tworzenie warunków przygotowanie przesłanek
  - o identyfikacja warunków wybór przesłanek
  - o wybór ścieżki przetwarzania decyzja

#### Przepływ sterowania

#### powiązanie instrukcji tworzących program

- *funkcjonalne* jaka jest następna instrukcja konstrukcje: **repeat** (powtarzaj), **execute** (wykonaj).
- *lokacyjne* gdzie jest następna instrukcja
  - sekwencyjne (ang. sequential) wyklucza sterowanie,
    - ❖ domniemana lokacja kolejnego rozkazu (porządek liniowy)
      - → krótszy kod
  - łańcuchowe (ang. chained) umożliwia sterowanie,
    - ❖ konieczne wskazanie lokacji kolejnego rozkazu
      - → dłuższy kod (musi zawierać wskazanie kolejnego rozkazu)

#### Kompromis:

- domniemany liniowy porządek instrukcji → powiązanie sekwencyjne
- sterowanie (zmiana porządku instrukcji) → powiązanie łańcuchowe

#### Realizacja decyzji

Sterowanie – realizacja decyzji (jeśli warunek WX podejmij decyzję XX)

Każda decyzja :może być

→ określona jako wybór jednej spośród rozłącznych decyzji elementarnych (case)

$$AA \cap BB \cap ... \cap NN = \emptyset$$
,  $AA \cup BB \cup ... \cup NN = \Omega$ ,

będących skutkiem spełnienia jednej z rozłącznych przesłanek

$$WA \cap WB \cap ... \cap WN = \emptyset$$
,  $WA \cup WB \cup ... \cup WN = \Omega$ 

→ dekomponowana na sekwencję rozłącznych decyzji binarnych: (if ... then ... else...)

**jeśli** WA∪WB∪WC∪WD=True **wtedy** wykonaj:

**jeśli** WA∪WB=True **wtedy** wykonaj

**jeśli** WA=True **wtedy** wykonaj AA

w przeciwnym razie wykonaj B

w przeciwnym razie (WC∪WD=True) wykonaj

**jeśli** WC=True **wtedy** wykonaj CC

w przeciwnym razie wykonaj DD

w przeciwnym razie (WA $\cup$ WB $\cup$ WC $\cup$ WD=False) wykonaj ...

#### Rozgałęzienia (w programie)

- *wytworzenie warunków* wykonanie działania, np. porównanie
- wybór warunku jawne lub implikowane wskazanie przesłanki
- użycie warunku decyzja (zmiana porządku lub sposobu wykonania)
  - jawne wykonanie rozgałęzienia (instrukcja), ominięcie
    - rozgałęzienie zwykłe (branch), skok warunkowy (jwar adres / bwar adres)

      if warunek then goto adres
    - rozgałęzienie ze śladem (branch & link) ((callwar adres /blwar adres)
      - if warunek then goto adres and link
  - warunkowe wykonanie instrukcji
    - if warunek then polecenie
    - pułapka (*trap*) warunkowe wykonanie funkcji
      - if warunek then call exception
  - przechowanie stanu logicznego warunku (setwar zmienna)
    - **if** warunek **then** zmienna:= TRUE **else** zmienna:= FALSE

#### Techniki wykonywania rozgałęzień

• każde rozgałęzienie można odnieść do alternatywnego warunku

#### alternatywa

```
if warunek (PRAWDZIWY) then polecenie (P) (FAŁSZYWY) else polecenie (F)
```

**b**war adr\_pol(P) **b**not-war adr\_pol(F)

polecenie(F) polecenie(P)

bra dalej bra dalej

adr\_pol(P): polecenie(P) adr\_pol(F): polecenie(F)

dalej: dalej:

#### ominiecie

if war=true then polecenie (else kontynuacja)

**b**war adr\_pol **b**not–war dalej

**bra** dalej polecenie

adr\_pol: polecenie dalej: kontynuacja

dalej: kontynuacja

if war=false then kontynuacja else polecenie

#### Unikanie rozgałęzień

instrukcje wykonywane warunkowo (IA-32)

```
cmovwar arg, zmienna ; if war=true then arg=zmienna
```

**cmpxchg** (acc), 
$$zm1$$
,  $zm2$  ; **if**  $acc=zm1$  **then**  $zm1=zm2$ ,

; acc=zm1

alternatywne podstawienie

if warunek then X=A else X=B

TRUE=0001,	TRUE=1111,	
FALSE=0000	FALSE=0000	
sub X, A, B	<b>sub</b> X, A, B	X:=A-B
<b>set</b> not-war Z	setwar Z	
sub X, A, B	_	Z:= 1111 if war
and X, X, Z	and X,X,Z	X:=(A-B)&Z
add X, X, B	add $X, X, B$	X := B + Z & (A - B)

### Warunki - architektura CISC

			IA-32		MC 680x0
	Warunek	Funkcja	<b>J</b> cc	Funkcja	Bcc / DBcc
status	przeniesienie	~CF / CF	NC/C	~C / C	CC / CS
	nadmiar U2	~OF / OF	NO/O	~V / V	VC/VS
	znak	~SF / SF	NS/S	~N / N	PL / MI
	zero	~ZF / ZF	NZ/Z	$\sim$ Z/Z	NE / EQ
identyczność	$\neq$ / =	~ZF / ZF	NE / E	$\sim$ Z/Z	NE / EQ
porządek liczb	<b>&gt;</b> =	~CF	AE   NB	~C	CC*(HS)
naturalnych	$\prec$	CF	B   NAE	C	CS*(LO)
	>	~CF&~ZF	A   NBE	~C&~Z	HI
	<b>≺</b> =	CF∨ZF	BE   NA	$C \lor Z$	LS
porządek liczb	≥	SF≡OF	GE   NL	N=V	GE
całkowitych	<	SF⊕OF	L   NGE	$N \oplus V$	LT
	>	~ZF&(SF≡OF)	G   NLE	$\sim Z(N \equiv V)$	GT
	<b>≤</b>	ZF∨SF⊕OF	LE   NG	$Z \lor N \oplus V$	LE

Uwaga: \*Asembler Motoroli nie przewiduje notacji HS oraz LO dla tych instrukcji.

#### Warunki - architektura RISC

	<b>MIPS R2000</b>			P	owerPC 601
Warunek	<b>b</b> cc rA, rB, adr	<b>bc[]</b> CR <i>n/cc</i> , adr	CRn/cc	twcc rA, op2	kod pułapki
=	eq/eqz	CRn/eq=T	$CR_{4n+2}$	eq	00100
<b>≠</b>	ne / nez	CRn/eq=F	$\sim$ CR <sub>4n+2</sub>	ne	11000
$\prec$	ltu	CRn/lt=T	$CR_{4n+0}$	11t	00010
≻=	gequ	CRn/lt=F	$\sim$ CR <sub>4n+0</sub>	lge	01010
>	gtu	CRn/gt=T	$CR_{4n+1}$	lgt	00001
<b>≺</b> =	lequ	CRn/gt=F	$\sim$ CR <sub>4n+1</sub>	lle	00110
<	1t / 1tz	CRn/lt=T	$CR_{4n+0}$	1t	10000
≥	ge/gez	CRn/lt=F	$\sim$ CR <sub>4n+0</sub>	ge	01100
>	gt / gtz	CRn/gt=T	$CR_{4n+1}$	gt	01000
<u>≤</u>	1e	CRn/gt=F	~CR <sub>4n+1</sub>	1e	10100
nadmiar	(trapv)	CRn/so=T	$CR_{4n+3}$		_

*Uwaga:* W procesorze PowerPC 601 numer bitu CR odpowiadającego warunkowi CR*n/cond* określa pole BI kodu rozkazu, typ warunku *type* i reakcję na stan licznika CTR określa pole BO kodu rozkazu **bc**, zapisywanego też jako **bc[..]** BO, BI, adr.

### Instrukcje warunkowe – architektura CISC

Wytworzenie warunku – aktualizacja rejestru flag / kodów warunkowych

- instrukcje arytmetyczne
- porównanie jak odejmowanie
- instrukcje logiczne i przesunięcia w ograniczonym zakresie
- stan rejestru zliczającego

		IA-32		MC 680x0
Wytworzenie	<b>cmp</b> op1, op2;	$cc \rightarrow F$	CMP op1, op2;	$cc \rightarrow CCR$
	(alu) op1, op2;	$cc \rightarrow F$	(ALU) op1, op2;	$cc \rightarrow CCR$
Rozgałęzienie	jcc adres	<i>cc</i> ( <i>F</i> )	<b>B</b> cc adres	cc(CCR)
	loop adres	e(cx)=0	<b>DB</b> cc D#, adres	? D#=0
Zapamiętanie	setcc zmienna		Scc zmienna	
Kopiowanie	cmovcc op1, op	2		
Pułapka	into		TRAPV	

Inne instrukcje –działanie gdy zgodność

- porównaj i wymień / dodaj
- testuj i ustaw

### Instrukcje warunkowe - architektura RISC

Wytworzenie warunku – aktualizacja rejestru flag / kodów warunkowych

- porównanie przy założonej interpretacji kodu (NB / U2)
- instrukcje arytmetyczne z ograniczeniami
- stan rejestru zliczającego

	<b>MIPS R2000</b>	PowerPC
Wytworzenie	_	cmp[l i] crfD, rA, op
		$ex(\mathbf{alu}) \to XER / CR0$
		$ex(\mathbf{fpu}) \to FXER / CR1$
Rozgałęzienie	<b>b</b> cc op1, op2, adr	<b>bc[a][1]</b> cond & type, adr / <b>bc[a][1]</b> BO, BI, adr
		<b>bc[lr ctr][1]</b> <i>cond</i> & <i>type</i> / <b>bc[lr ctr][1]</b> BO, BI
Pułapka	trapv	twcc

Inne instrukcje –działanie gdy zgodność

- porównaj i wyzeruj
- testuj i ustaw

## Kompilacja instrukcji warunkowych (1)

## rozgałęzienie

# if (A>B and C<D) then polecenie else inne

MC 680x0*	IA-32	PowerPC 601	MIPS R2000		
MOVE.L B, D#	movl A, %eax	lwz rA, r0, A	lw rA, A		
CMP.L A, D#	cmpl B, %eax, B	<b>lwz</b> rB, r0, B	<b>lw</b> rB, B		
BLE alt	<b>jle</b> alt	lwz rC, r0, C	lw rC, C		
MOVE.L C, D#	movl D, %eax	lwz rD, r0, D	<b>lw</b> rD, D		
CMP.L D#, D	cmpl C, %eax, B	cmp rA, rB	<b>ble</b> rA, rB, alt		
BGE alt	<b>jge</b> alt	<b>bc</b> CR0/gt=F, alt	<b>bge</b> rC, rD, alt		
polecenie	polecenie	<b>cmp</b> rC, rD	polecenie		
<b>BRA</b> continue	<b>jmp</b> continue	<b>bc</b> CR0/lt=F, alt	<b>b</b> continue		
alt:	alt:	polecenie	alt:		
inne	inne	<b>b</b> continue	inne		
continue:	continue:	alt:	continue:		
		inne			
		continue:			
	zmienne A-L	) w pamięci			

## Kompilacja instrukcji warunkowych (2)

## ominiecie – if (A>B) then polecenie

MC 680x0*	IA-32	PowerPC 601	MIPS R2000
MOVE.L B, D#	movl A, %eax	<b>lwz</b> rA, r0, A	lw rA, A
CMP.L A, D#	cmpl B, %eax	<b>lwz</b> rB, r0, B	lw rB, B
BLE alt	<b>jle</b> alt	<b>cmp</b> rA, rB	<b>ble</b> rA, rB, alt
polecenie	polecenie	<b>bc</b> CR0/gt=F, alt	polecenie
alt:	alt:	polecenie	alt:
		alt:	

## *przypisanie warunku* – B:= $(X \le V)$ AND (Z > Y)

MC 680x0	IA-32	PowerPC 601	MIPS R2000
MOVE.L X, D#	movl X, %eax	<b>xor</b> rB, rB, rB	sle rB, rX, rV
CMP.L V, D#	cmpl V, %eax	<b>cmp</b> rX, rV	<b>sgt</b> rC, rZ, rY
SLE B	setle B	<b>bc</b> CR0/gt=T, hop	and rB, rB, rC
MOVE.L Z, D#	movl Z, %eax	cmp rZ, rY	
CMP.L Y, D#	cmpl Y, %eax	<b>bc</b> CR0/gt=F, hop	
SGT D#	setgt %ebx	nand rB, rB, rB	
AND.L D#, B	andl B, %ebx	hop:	

## Kompilacja instrukcji warunkowych (3)

## alternatywne podstawienie

if 
$$(A>B)$$
 then  $X=P$  else  $X=Q$ 

MC 680x0*	IA-32	PowerPC 601	MIPS R2000
MOVE A, D1	movl A, %eax	<b>lwz</b> rA, r0, A	<b>lw</b> rA, A
CMP D1, B	cmp B, %eax	<b>lwz</b> rB, r0, B	<b>lw</b> rB, B
SLE D2	setle %ebx	subf rZ, rB, rA	sle rZ, rA, rB
MOVE Q, D3	decl %ebx	subfe rZ, rZ, rZ	<b>lw</b> rP, P
MOVE P, D4	movl Q, %ecx	lwz rQ, r0, Q	lw rQ, Q
SUB D3, D4	movl P, %edx	<b>lwz</b> rP, r0, P	<b>sub</b> rX, rP, rQ
AND D2, D4	subl %ecx, %edx	<b>subf</b> rX, rP, rQ	and rX, rZ, rX
<b>ADD</b> D3, D4	andl %ebx, %edx	and rX, rZ, rX	add rX, rQ, rX
	addl %edx, %ecx	add rX, rQ, rX	
	lub		
	movl Q, %ecx		
	movl A, %eax		
	cmpl B, %eax		
<i>true</i> = 1111 (-1)	<b>cmovgt</b> P, %edx		
false = 0000	true = 0	001 (+1) false = 00	000

### Kompilacja instrukcji warunkowych (4)

wybór wielowariantowy

**case**  $i, n, \{(i \le n) \Rightarrow polecenie [i], (i > n) \Rightarrow polecenie [0]\}$ 

MC 680x0	IA-32	PowerPC 601	MIPS R2000
CMPA.L A#, N	cmpl N, %ebx	xor rB, rB, rB	<b>bgtu</b> rA, N, case0
BLS sel	<b>jbe</b> sel	<b>ori</b> rB, rB, 2	<b>beq</b> rA, 1, case1
SUBA.L A#, A#	xorl %ebx, %ebx	cmpu rA, N	
sel:	sel:	<b>bc</b> CR0/gt=F, sel	<b>beq</b> rA, N, caseN
LSL A#, 2	shl 2, %ebx	<b>xor</b> rA, rA, rA	
JSR (A#)	call (%ebx)	sel:	
		sle rA, rA, rB	
		<b>ld</b> rC, 0, rA	
		mtspr LR, rC	
		bclr	
	)* skok odległy (far)		

IA-32: 80386 ... Pentium IV: skok pośredni (wyznaczony): jmp [bx] / call [bx] Nie daje się prognozować, należy go unikać!

## Kompilacja instrukcji warunkowych (5)

### instrukcja pętli indeksowanej

## for i:= st step -1 until end do polecenie (i)

MC 680x0	IA-32	PowerPC 601	MIPS R2000
MOVE.L D#, end	movl end, %ecx	<b>xor</b> rC, rC, rC	<b>li</b> rX, 1
SUB.L st, D#	<b>subl</b> <i>st</i> –1, %ecx	<b>ori</b> rC, rC, end–st	<b>li</b> rC, end–st
powt:	powt:	mtspr CTR, rC	powt:
polecenie (i)	polecenie (i)	powt:	polecenie (i)
<i>i:=i</i> +1	<i>i:=i</i> +1	polecenie (i)	<i>i:=i</i> +1
<b>DBF</b> D#, powt	loop powt	<i>i:=i</i> +1	sub rC, rC, rX
		<b>bc</b> CTR≠0, powt	<b>bgtz</b> rC, powt

Uwaga: Założono, że wszystkie parametry są liczbami całkowitymi.

## Kompilacja instrukcji warunkowych (6)

### uogólniona instrukcja pętli indeksowanej

## **for** *i*:= *st* **step** *kr* **until** *end* **do** *polecenie* (*i*)

MC 680x0	IA-32	PowerPC 601	MIPS R2000
MOVE.L st, D#	<b>movl</b> <i>st,</i> %ebx	<b>xor</b> rC, rC, rC	<b>li</b> rX, 1
MOVE CCR, SP	pushf	<b>ori</b> rC, rC, end–st	<b>li</b> rC, end–st
powt:	powt:	div rC, kr	<b>div</b> rC, kr
MOVE SP, CCR	popf	mtspr CTR, rC	powt:
Polecenie (D#)	polecenie (%ebx)	powt:	polecenie (i)
MOVE CCR, SP	pushf	polecenie (i)	<b>sub</b> rC, rC, rX
<b>ADD.</b> L kr, D#	addl kr, %ebx	<b>bc</b> CTR≠0, powt	<b>bgtz</b> rC, powt
CMP.L D#, end	cmpl end, %ebx		
BLE powt	jgt powt		
MOVE SP, CCR	popf		

## Kompilacja instrukcji warunkowych (7)

### instrukcja warunkowego powtórzenia

## **repeat** *polecenie* (A, B) **until** A > B

MC 680x0	IA-32	PowerPC 601	MIPS R2000
start:	start:	start:	start:
polecenie (A, B)	polecenie (A, B)	polecenie (A, B)	polecenie (A, B)
CMPM.L A, B	movl A, %eax	cmp rA, rB	<b>bgt</b> rA, rB, start
BGT start	cmpl B, %eax	<b>bc</b> CR0/gt=T, start	
	<b>jgt</b> start		

## Kompilacja instrukcji warunkowych (8)

## instrukcje powtórzenia z warunkiem zakończenia

**while** *A*>*B* **do** *polecenie* (*A*, *B*)

MC 680x0	IA-32	PowerPC 601	MIPS R2000
start:	start:	start:	start:
CMPM.L A, B	movl A, %eax	<b>cmp</b> rA, rB	<b>bgt</b> rA, rB, skip
BLE skip	cmpl B, %eax	<b>bc</b> CR0/gt=F, skip	polecenie (rA, rB)
polecenie (A, B)	<b>jle</b> skip	polecenie (rA, rB)	<b>b</b> start
<b>BRA</b> start	polecenie (A, B)	<b>b</b> start	skip:
skip:	<b>jmp</b> start	skip:	
	skip:		

#### Funkcje i procedury

Funkcja – działanie złożone, którego wynikiem jest wartość

- uaktywnienie funkcji wywołanie (function call)
- zakończenie zwrot sterowania (return) do miejsca wywołania
- parametry formalne i parametry bieżące (aktualne), przekazywane
  - przez odniesienie (by reference) wskaźnik obiektu
  - przez wartość (by value) obiekt

Procedura – funkcja, która jawnie nie zwraca wartości.

	FUNKCJA	Rozkaz
parametry	lista zmiennych	lista argumentów
formalne	nazwy zmiennych	nazwy rejestrów i adresy zmiennych
aktualne	wartości	zawartość rejestrów i zmiennych
przekazanie	umieszczenie na liście	tryb adresowania
odniesienie	nazwa	adresowanie pośrednie
wartość	wartość	adresowanie bezpośrednie
uaktywnienie	powiązania	
	wywołanie	wykonanie
zakończenie	return	PC++

#### Powiązania i aktywacja

#### Powiązania (binding):

- parametrów formalnych z parametrami faktycznymi (ang. actual)
- parametrów faktycznych (bieżących) z wartościami
- nazw stałych z wartościami i nazw zmiennych z lokacjami (adresami).


Środowisko wykonania (run-time environment), kontekst funkcji: blok aktywacji (activation record).

- parametry bezpośrednie (explicit) przekazane przez funkcję wywołującą
- parametry *implikowane* (*implicit*) tworzone automatycznie
- dane lokalne (local data) lub wskaźniki danych strukturalnych.


#### Alokacja bloku aktywacji

- alokacja statyczna podczas kompilacji (wyklucza rekurencję, także pośrednią, oraz jednoczesne udostępnienie funkcji różnym procesom)
  - o powiązania statyczne (leksykalne) podczas kompilacji (wczesne)
- *alokacja dynamiczna* na czas wykonania, unieważniana po zakończeniu
  - o *powiązania dynamiczne* podczas wykonywania (tylko zmienne)
    - przysłonięcie (shadowing) zmiennych zmienne lokalne
    - *nakładanie* (*overlapping*) zmiennych zmienne robocze


### Wywołanie i zagnieżdżanie funkcji (procedury)



### Rekurencja




### Kontekst funkcji i blok aktywacji



Blok aktywacji: a) w obszarze stosu, b) okna rejestrowe (SL – powiązanie do zmiennych statycznych, DL – powiązanie do poprzedniego bloku akt.)

### Blok aktywacji w oknie rejestrowym



#### Konwencje wywołania

Konwencja wywołania

sposób przekazywania parametrów do i z funkcji (ang. calling conventions)
 Proces przekazywania parametrów – powiązanie procedury (ang. subroutine linkage)

#### Zagnieżdżanie funkcji

- rejestr powiązań (ang. link register) lub adres powrotu na stosie

#### Konwencje:

- przez rejestry procesora metoda szybka, liczba parametrów ograniczona
- przez obszar powiązania danych (ang. subroutine linkage)
   adres obszaru przekazywany przez rejestr procesora
- przez stos programowy
   w obszarze stosu tworzona ramka dla parametrów (kontekst/blok aktywacji)
   adresowana wskaźnik ramki (ang. frame pointer)

Mechanizm okien rejestrowych – przekazywanie parametrów i powiązania przez okno rejestrowe

#### Przekazywanie parametrów

#### Blok aktywacji na stosie:

- zmienne przekazywane do funkcji
  - o wskaźniki (parametry przekazywane przez referencję adresy)
  - o wartości (parametry przekazywane przez wartość stałe wywołania)
- kontekst stabilny (chroniony podczas wywołania)
  - o stan (wybranych) rejestrów procesora
- kontekst dynamiczny (określany podczas wywołania)
  - o słowo stanu procesora i stan licznika rozkazów (adres powrotu)
  - o wskaźnik powiązań statycznych (poprzedni wskaźnik stosu)
  - o wskaźnik powiązań dynamicznych (zagnieżdżanie i rekurencja)
- wskaźniki lokalnych struktur danych
  - o rozmiar i liczba zmiennych struktury

#### Okna rejestrowe

- CALL / RET → przełączenie okna nie ma dynamicznej zmiany kontekstu
- parametry zewnętrzne zmienne przekazywane
- parametry lokalne zmienne robocze i wskaźniki lokalnych struktur
- ograniczona liczba poziomów wywołania

#### Korzyści z mechanizmu funkcji i problemy

#### Korzyści:

- redukcja rozmiaru kodu (usunięcie powtarzalnych fragmentów programu)
- redukcja zapotrzebowania na pamięć
- ukrycie szczegółów implementowanego algorytmu i struktury danych
  - o możliwość modyfikacji algorytmu bez zmiany sposobu użycia
- łatwa implementacja wyższego poziomu abstrakcji maszyny wirtualnej
  - o funkcja = makrorozkaz  $\rightarrow$ 
    - → lista makrorozkazów = architektura witrualna

#### *Problemy:*

- naruszenie sekwencyjności rozkazów podczas wywołania
- nieprzewidywalność lokalizacji kolejnego rozkazu podczas powrotu

#### !! UWAGA:

Funkcja – makrorozkaz, złożone polecenie wykonywane przez procesor
 Makro – tekstowy opis w pliku źródłowym (makrodefinicja), przetwarzany przez kompilator (makrowywołanie) na sekwencję instrukcji podczas generowania kodu