## w stronę metody elementów skończonych

przypomnienie: metoda ważonych reszt

$$Lu=f$$
 (na  $\Omega$ )

 $Bu=g$  (na d  $\Omega$ )

 $\widetilde{u} = \sum_{i=1}^{N} c_i v_i(x)$ 

Rozwiązanie dokładne (silnej postaci równania)

jest "trudne".

szukamy rozwiązania przybliżonego w bazie funkcji

 $\widetilde{u} = \sum_{i=1}^{N} c_i v_i(x)$  (rozwiązanie w podprzestrzeni wektorowej rozpiętej przez wektory bazy)

Działając operatorami L i B na rozwiązanie przybliżone dostajemy funkcje resztkowe (rezydualne) zamiast zera:

$$L\tilde{u}-f=r$$
 zależy nam, aby reszty  $r$  i  $s$  były jak najmniejsze  $B\tilde{u}-g=s$ 

c wyznaczamy z ważenia reszty: 
$$\int_{V} r(x)w_{j}(x)dx = 0$$

dla metody Galerkina bierzemy funkcje bazowe jako wagi:  $w_i = v_i$ 

#### Silna forma równania:

Lu=f (równość funkcji w każdym punkcie  $\tilde{u} = \sum c_i v_i(x)$ obszaru całkowania) ważone reszty:

$$(L\tilde{u}-f,w_j)=(r,w_j)=0$$
 
$$(L\tilde{u},w_j)=(f,w_j)$$
 słaba forma równania, (równość  $N$  liczb)

metoda Galerkina: residuum a przestrzeń wektorowa rozpięta przez wektory wybranej bazy

Lu=f

$$u(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i v_i(x)$$


chcemy znaleźć taki element przestrzeni żeby:  $(Lu, v_j) = (f, v_j)$ 

słaba forma równania

residuum (błąd) r=Lu-f: ortogonalny do każdego wektora bazowego  $(r,v_i)=0$ 

residuum znajduje się poza przestrzenią generowaną przez wybraną bazę

ilustracja: *ue* to rozwiązanie dokładne (przekątna sześcianu), *u* to rozwiązanie przybliżone *R* tutaj to *ue-u* od (a) do (c) dodajemy elementy bazowe  $\phi 1, \phi 2, \phi 3$ .





metoda Galerkina rzutuje rozwiązanie dokładne na wektory bazy

błąd metody: residuum – jest ortogonalne do podprzestrzeni wyznaczonej przez wektory bazy

metoda Galerkina jest zbieżna: gdy baza obejmie całą przestrzeń – nie ma miejsca na residuum

# żargon MES: macierz sztywności i wektor obciążeń






$$\frac{d^2u}{dx^2} = -\sin(\pi x)$$

SY=F


baza używana poprzednio:

$$v_i = (x+1)(x-1)x^{i-1}$$

#### rozwiązanie



błąd ε (nie residuum tylko różnica dokładne – Galerkina):




powyższy przykład: baza wielomianów określonych na całym pudle obliczeniowym. Z wielu powodów jest to zły pomysł.

Wysokie potęgi wielomianów niewygodne w użyciu: całkowanie, efekt Rungego, powód najważniejszy:

macierz S byłaby gęsta, problem nie do rozwiązania przy dużym N.

Galerkin z bazą odcinkami wielomianowych funkcji zdefiniowanych w sposób rozłączny przestrzennie—metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych: funkcje rozłączne tak, żeby S = rzadka



najprostszy wybór *funkcji kształtu(\*)*: baza funkcji odcinkami liniowych zbieżność dostaniemy w przestrzeni funkcji odcinkami liniowych


(\*) trzecie pojęcie z żargonu MES

Zobaczymy w działaniu metodę elementów skończonych, ale na razie: bez jej charakterystycznych narzędzi: bez lokalnych macierzy sztywności związanych z każdym elementem bez ich składania do macierzy globalnej bez mapowania przestrzeni fizycznej do przestrzeni referencyjnej

będziemy mówili o metodzie z punktu widzenia <u>węzłów</u>: tak najłatwiej wprowadzić metodę, ale dla 2D i 3D takie podejście okazuje się niepraktyczne

podejście związane z elementami zobaczymy później

# Element(\*), węzły(\*), funkcje kształtu



element K, długości

$$h_i = x_i - x_{i-1}$$


$$v_{i}(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{x_{i} - x_{i-1}} & x \in K_{i} \\ \frac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_{i}} & x \in K_{i+1} \\ 0 & x \notin K_{i} \bigcup K_{i+1} \end{cases}$$

element  $K_{i+1}$  długości

$$h_{i+1} = x_{i+1} - x_i$$

$$x \in K_i$$
$$x \in K_{i+1}$$
$$\not\in K_i \bigcup K_{i+1}$$

funkcje bazowe i brzeg



Dla (jednorodnych) warunków Dirichleta mamy y<sub>pierwsze</sub>=y<sub>ostatnie</sub>=0

$$v_{i}(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{x_{i} - x_{i-1}} & x \in K_{i} \\ \frac{x_{i+1} - x_{i}}{x_{i+1} - x_{i}} & x \in K_{i+1} \\ 0 & x \notin K_{i} \bigcup K_{i+1} \end{cases}$$

$$\frac{d^2u}{dx^2} = -\sin(\pi x)$$


$$v_i'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x_i - x_{i-1}} & x \in K_i \\ -\frac{1}{x_{i+1} - x_i} & x \in K_{i+1} \\ 0 & x \notin K_i \bigcup K_{i+1} \end{cases}$$


$$S_{ij} = (Lv_i, v_j)$$

 $S_{ij} = (Lv_i, v_j)$  niezerowe tylko dla  $_{i=j,\,i=j-1}$  oraz  $_{i=j+1}$  [bez przekrywania całka znika]

$$S_{ii} = v_i'(x)v_i(x)|_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} - \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} dx v_i'(x)v_i'(x)dx$$

$$\int_{1}^{1} dx v_i'(x) v_i'(x) dx$$






$$S_{ij} = (Lv_i, v_j) \qquad \text{niech } j = i+1 \qquad v_i'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x_i - x_{i-1}} & x \in K_i \\ -\frac{1}{x_{i+1} - x_i} & x \in K_{i+1} \\ 0 & x \notin K_i \bigcup K_{i+1} \end{cases}$$

$$S_{i,i+1} = + v_i'(x)v_{i+1}(x)|_{x_{i-1}}^{x_{i+2}} - \int_{x_{i-1}}^{x_{i+2}} dx v_i'(x)v_{i+1}'(x)dx$$

$$S_{i,i+1} = -\int_{x_i}^{x_{i+1}} dx v_i'(x) v_{i+1}'(x) dx$$
 gdy jedna pochodna dodatnia druga ujemna




$$S_{i,i+1} = -(-\frac{1}{x_{i+1} - x_i} \times \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \times (x_{i+1} - x_i)) = \frac{1}{h_{i+1}}$$

$$S_{i,i-1} = \frac{1}{h_i} \qquad \text{długość elementu o numerze większym z dwóch indeksów } S$$

Macierz sztywności dla n węzłów

+ warunek 
$$y_1 = y_n = 0$$



$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{h_2} & \frac{1}{h_2} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{h_2} & -(\frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3}) & \frac{1}{h_3} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{h_3} & -(\frac{1}{h_3} + \frac{1}{h_4}) & \frac{1}{h_4} & 0 & \dots & 0 \\ & & & & \dots & & \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \frac{1}{h_{n-1}} -(\frac{1}{h_{n-1}} + \frac{1}{h_n}) & \frac{1}{h_n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{h_n} & -\frac{1}{h_n} \end{pmatrix}$$

$$F_i = (v_i, f) \qquad \qquad F_i = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} v_i(x) f(x) dx$$

$$F_{i} = \int_{x_{i-1}}^{x_{i}} \frac{x - x_{i-1}}{x_{i} - x_{i-1}} f(x) dx + \int_{x_{i}}^{x_{i+1}} \frac{-x + x_{i+1}}{x_{i+1} - x_{i}} f(x) dx$$
po elemencie  $K_{i}$  po  $K_{i+1}$ 

#### SY=F

Macierz sztywności dla n węzłów

+ warunek 
$$y_1 = y_n = 0$$

$$h_2$$
  $h_3$   $h_4$ 

wiersz 
$$n-1$$
  $\rightarrow$ 

$$S = \begin{bmatrix} n_2 & n_2 & n_3 \\ 0 & \frac{1}{h_3} & -(\frac{1}{h_3} & 0) \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{h_2} & \frac{1}{h_2} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{h_2} & -(\frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3}) & \frac{1}{h_3} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{h_3} & -(\frac{1}{h_3} + \frac{1}{h_4}) & \frac{1}{h_4} & 0 & \dots & 0 \\ & & & & & & & & & \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \frac{1}{h_{n-1}} & -(\frac{1}{h_{n-1}} + \frac{1}{h_n}) & \frac{1}{h_n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{h_n} & -\frac{1}{h_n} \end{pmatrix}$$

$$F_i = (v_i, f)$$
  $F_i = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} v_i(x) f(x) dx$ 

$$F_{i} = \int_{x_{i-1}}^{x_{i}} \frac{x - x_{i-1}}{x_{i} - x_{i-1}} f(x) dx + \int_{x_{i}}^{x_{i+1}} \frac{-x + x_{i+1}}{x_{i+1} - x_{i}} f(x) dx$$
po elemencie K<sub>i</sub> po K<sub>i+1</sub>

dla równoodległych węzłów S jak macierz metody RS (razy h=dx), ale wektor obciążeń F – nie! w MRS mielibyśmy  $F_i$ = $f(x_i)$  dx

$$F_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} f(x) dx + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{-x + x_{i+1}}{x_{i+1} - x_i} f(x) dx$$

 $dla f(x) = -\sin(\pi x)$ 

$$F_i = -\frac{\sin(x_i\pi)}{\pi^2(x_i - x_{i-1})} + \frac{\sin(x_{i-1}\pi)}{\pi^2(x_i - x_{i-1})} - \frac{\sin(x_{i+1}\pi)}{\pi^2(x_i - x_{i+1})} + \frac{\sin(x_i\pi)}{\pi^2(x_i - x_{i+1})}$$

warunki brzegowe (jednorodne Dirichleta): forma S oraz  $F_1 = F_n = 0$ 

ten URL wygląda prawie jak dla MRS... zobaczmy wyniki

SY=F

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{h_2} & \frac{1}{h_2} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{h_2} & -(\frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3}) & \frac{1}{h_3} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{h_3} & -(\frac{1}{h_3} + \frac{1}{h_4}) & \frac{1}{h_4} & 0 & \dots & 0 \\ & & & & & & & & & \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \frac{1}{h_{n-1}} & -(\frac{1}{h_{n-1}} + \frac{1}{h_n}) & \frac{1}{h_n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{h_n} & -\frac{1}{h_n} \end{pmatrix}$$

Układ równań z macierzą trójprzekątniową – przypomnienie. Jak rozwiązac?

### Dekompozycja LU mecierzy trójprzekątniowej

$$UY=x$$

Lx=F - najpierw rozwiązujemy ten układ

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \beta_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \beta_3 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$\beta_i = \frac{b_i}{\alpha_{i-1}}$$

$$\alpha_1 = a_1 \qquad \beta_i = \frac{b_i}{\alpha_{i-1}}$$

$$\alpha_i = a_i - \beta_i c_{i-1}$$


 $S = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ b_2 & a_2 & c_2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & c_3 & 0 & \dots & 0 \\ & & & & \dots & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & b_n & a_n \end{pmatrix}$ 


bez zmian

układ dwuprzekątniowe 
$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \beta_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \beta_3 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \beta_n & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} \alpha_1 & c_1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & c_2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 & c_3 & 0 & \dots & 0 \\ & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \alpha_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \alpha_n \end{pmatrix}$$


Wynik: równoodległe węzły

$$\frac{d^2u}{dx^2} = -\sin(\pi x)$$






MES (równoodległe węzły) a MRS (węzły w tych samych punktach):





1.00

znikanie błędu MES (1D, liniowe f.kształtu) w węzłach zachodzi również dla nierównomiernego rozkładu węzłów:



Dla MRS: dla nierównomiernej siatki musielibyśmy używać niesymetrycznych ilorazów o [jak widzieliśmy] niższej dokładności





Równanie Poissona, funkcje kształtu liniowe wynik MES dokładny w węzłach

MES: produkuje oszacowanie wyniku również między węzłami

MRS: tylko w węzłach


MRS: wartości w węzłach, są dokładne TYLKO w granicy  $\Delta x \rightarrow 0$ 

laboratorium


$$\frac{d^2u}{dx^2} = -\rho(x)$$


$$\rho(x) = \exp(-60x^2)$$


$$u(-1) = u(1) = 0$$




rozwiązanie (bardzo) dokładne MRS: gęsta siatka









pomysł: przesunąć wszystkie węzły poza brzegowymi do obszaru gdzie nie znika gęstość ładunku – tam gdzie u zaokrąglone. wiemy już, że przesuwanie czerwonych punktów pójdzie po krzywej dokładnej.

x1=-x9=-1 zacieśniamy węzły wokół x=0

$$x_i = -b_x + \frac{i-2}{3}b_x$$
 i=2,8

Kryterium wyboru węzłów? (bx)

przy okazji dyskusji metod relaksacyjnych dowiedzieliśmy się, że najbliższe prawdzie jest rozwiązanie, które minimalizuje funkcjonał całki działania

wykorzystajmy działanie jako kryterium jakości rozwiązania w metodzie elementów skończonych

$$\frac{d^2u}{dx^2} = -\rho(x)$$

$$a = \int_{-1}^{1} dx \left( \frac{1}{2} \left( \frac{du}{dx} \right)^{2} - \rho(x) u(x) \right)$$

$$a = \int_{-1}^{1} dx \left( \frac{1}{2} \left( \frac{du}{dx} \right)^{2} - \rho(x) u(x) \right) \qquad u(x) = \sum_{i=1}^{N} c_{i} v_{i}(x)$$

$$a = \left(\frac{1}{2} \sum_{ij} c_i c_j \int_{-1}^1 v_i'(x) v_j'(x) dx\right) - \left(\sum_i c_i \int_{-1}^1 \rho(x) v_i(x) dx\right)$$

$$a = \left(-\frac{1}{2}\sum_{ij}c_ic_j\mathbf{A}_{ij}\right) - \left(\sum_i c_i \int_{-1}^1 \rho(x)v_i(x)dx\right)$$

$$a = \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=2,j=2}^{8} c_i c_j \mathbf{A}_{ij}\right) + \left(\sum_{i=2}^{8} c_i \mathbf{F}_i\right)$$


c1=c9=0 (warunki brzegowe)


$$\mathbf{A}_{ji} = \int_{-1}^{1} v_i''(x)v_j(x)dx$$
$$= -\int_{-1}^{1} v_i'(x)v_j'(x)dx,$$

$$\mathbf{F}_j = -\int_{-1}^1 \rho(x) v_j(x) dx.$$

# funkcjonał działania a wybór położeń węzłów:







Wybór wezłów: przez optymalizację funkcjonału ...

metoda elementów skończonych ma charakter wariacyjny

w ogóle: metoda Galerkina dla dowolnej bazy jest równoważna metodzie Reyleigha-Ritza gdy ta stosowalna

metoda Reyleigha-Ritza: rozwiązanie w bazie funkcyjnej  $u(x) = \sum_{i=1}^{N} c_i v_i(x)$ 

$$u(x) = \sum_{i=1}^{N} c_i v_i(x)$$

dla ustalonych funkcji bazowych (w naszym przykładzie: dla ustalonych węzłów) c wyznaczone przez warunek minimum a.

$$a = \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=2,j=2}^{8} c_i c_j \mathbf{A}_{ij}\right) + \left(\sum_{i=2}^{8} c_i \mathbf{F}_i\right)$$
 (pokazać, że warunek min  $a$  produkuje  $Ac = \mathbf{F}$ )

Wybór wezłów: przez optymalizację funkcjonału ...

metoda elementów skończonych ma charakter wariacyjny

w ogóle: metoda Galerkina dla dowolnej bazy jest równoważna metodzie Reyleigha-Ritza gdy ta stosowalna

metoda Reyleigha-Ritza: rozwiązanie w bazie funkcyjnej  $u(x) = \sum_{i=1}^{N} c_i v_i(x)$ 

$$u(x) = \sum_{i=1}^{N} c_i v_i(x)$$


dla ustalonych funkcji bazowych (w naszym przykładzie: dla ustalonych węzłów) c wyznaczone przez warunek minimum a.

$$a = \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=2,j=2}^{8} c_i c_j \mathbf{A}_{ij}\right) + \left(\sum_{i=2}^{8} c_i \mathbf{F}_i\right)$$
 (pokazać, że warunek min  $a$  produkuje  $Ac = \mathbf{F}$ )

uwaga: w naszym przykładzie : dodatkowo optymalizowaliśmy funkcje bazowe (położenie węzłów). Zasada najmniejszego działania wykorzystana została więc dwukrotnie.

jeśli tylko znamy funkcjonał dla równania różniczkowego: przyda się do optymalizacji kształtu elementów (2D)


#### WRACAMY



Równanie Poissona, funkcje kształtu liniowe wynik MES **dokładny** w węzłach

w MRS wszystko co możemy otrzymać, to wartości w węzłach, które są dokładne TYLKO w granicy  $\Delta x \rightarrow 0$ !!!


Wniosek: cały rachunek na 2 elementach:




niezależnie od wyboru q: f(q) da dokładne rozwiązanie równania

$$\frac{d^2u}{dx^2} = -\rho(x)$$

q możemy ustawić gdziekolwiek, zawsze dostaniemy rozwiązanie dokładne



wniosek:
wystarczy przeskanować
q przez pudło
aby uzyskać dokładny wynik



jeden węzeł wewnątrz pudłą

funkcja kształtu  $v_1 = (x+1)/(q+1) \text{ dla } x < q$   $v_1 = (1-x) / (1-q) \text{ dla } x > q$ 

rozwiązanie przybliżone:  $v=f(q)v_1(x)$ 

 $Lu=\rho$ 

funkcjonał:

$$F(v) = \frac{1}{2}(v, Lv) - (\rho, v)$$

wyliczymy F jako funkcję f(q) z warunku min F(v) wyznaczymy f(q)

$$-\frac{d^2u}{dx^2} = \rho(x)$$

$$v = f(q)v_1(x)$$

$$v_1 = (x+1)/(q+1) \text{ dla } x < q$$
  
 $v_1 = (1-x) / (1-q) \text{ dla } x > q$ 

$$F(v) = \frac{1}{2}(v, Lv) - (\rho, v)$$

v znika na brzegach:

$$(v, Lv) = (v, \frac{d^2v}{dx^2}) = +(\frac{dv}{dx}, \frac{dv}{dx})$$

$$(\frac{dv}{dx}, \frac{dv}{dx}) = -f(q)^2 \left( \int_{-1}^q \frac{dx}{(q+1)^2} + \int_q^1 \frac{dx}{(1-q)^2} \right) \Big|$$

$$(\frac{dv}{dx}, \frac{dv}{dx}) = -f(q)^2 \left( \frac{1}{(q+1)} + \frac{1}{(1-q)} \right) \Big|$$

$$(\frac{dv}{dx}, \frac{dv}{dx}) = f(q)^2 \left( \frac{2}{(1-q^2)} \right) \Big|$$

$$(\rho, v) = \int_{-1}^{q} \rho(x) \frac{f(q)(x+1)}{(q+1)} dx + \int_{q}^{1} \rho(x) \frac{f(q)(1-x)}{(1-q)} dx$$

$$F = f(q)^{2} \frac{1}{1 - q^{2}} - f(q) \left( \int_{-1}^{q} \rho(x) \frac{dx(x+1)}{(q+1)} + \int_{q}^{1} \rho(x) \frac{dx(1-x)}{(1-q)} \right)$$

$$\frac{dF}{df(q)} = 2f(q)\frac{1}{1-q^2} - \left(\int_{-1}^{q} \rho(x)\frac{dx(x+1)}{(q+1)} + \int_{q}^{1} \rho(x)\frac{dx(1-x)}{(1-q)}\right) = 0$$

$$f(q) = \frac{1}{2}(1-q)\int_{-1}^{q} \rho(x)(x+1)dx + \frac{1}{2}(1+q)\int_{q}^{1} \rho(x)(1-x)dx$$

$$F = f(q)^{2} \frac{1}{1 - q^{2}} - f(q) \left( \int_{-1}^{q} \rho(x) \frac{dx(x+1)}{(q+1)} + \int_{q}^{1} \rho(x) \frac{dx(1-x)}{(1-q)} \right)$$

$$\frac{dF}{df(q)} = 2f(q)\frac{1}{1-q^2} - \left(\int_{-1}^{q} \rho(x)\frac{dx(x+1)}{(q+1)} + \int_{q}^{1} \rho(x)\frac{dx(1-x)}{(1-q)}\right) = 0$$

$$f(q) = \frac{1}{2}(1-q)\int_{-1}^{q} \rho(x)(x+1)dx + \frac{1}{2}(1+q)\int_{q}^{1} \rho(x)(1-x)dx$$

# policzmy pochodne f(q) po q

$$f'(q) = -\frac{1}{2} \int_{-1}^{q} \rho(x)(x+1)dx + \frac{1}{2} \int_{q}^{1} \rho(x)(1-x)dx + \frac{1}{2}(1-q)\rho(q)(q+1) - \frac{1}{2}(1+q)\rho(q)(1-q)$$

$$f''(q) = -\frac{1}{2} \rho(q)(q+1) - \frac{1}{2}\rho(q)(1-q)$$

$$-f''(q) = \rho(q)$$

$$F = f(q)^{2} \frac{1}{1 - q^{2}} - f(q) \left( \int_{-1}^{q} \rho(x) \frac{dx(x+1)}{(q+1)} + \int_{q}^{1} \rho(x) \frac{dx(1-x)}{(1-q)} \right)$$

$$\frac{dF}{df(q)} = 2f(q)\frac{1}{1-q^2} - \left(\int_{-1}^{q} \rho(x)\frac{dx(x+1)}{(q+1)} + \int_{q}^{1} \rho(x)\frac{dx(1-x)}{(1-q)}\right) = 0$$

$$f(q) = \frac{1}{2}(1-q)\int_{-1}^{q} \rho(x)(x+1)dx + \frac{1}{2}(1+q)\int_{q}^{1} \rho(x)(1-x)dx$$

# policzmy pochodne f(q) po q

$$f'(q) = -\frac{1}{2} \int_{-1}^{q} \rho(x)(x+1) dx + \frac{1}{2} \int_{q}^{1} \rho(x)(1-x) dx + \frac{1}{2} (1-q) \rho(q)(q+1) - \frac{1}{2} (1+q) \rho(q)(1-q)$$
 
$$f''(q) = -\frac{1}{2} \rho(q)(q+1) - \frac{1}{2} \rho(q)(1-q)$$


$$-f''(q) = \rho(q)$$

spełnia silną formę równania  $u''=-\rho$  stąd wynik dokładny dla  $u\le x=q$ 

#### silna a słaba forma równania: różnica


$$u(x)$$
''=  $-\rho(x)$ 

druga pochodna potencjału = ładunek



funkcja v nie spełnia silnej formy równania różniczkowego, tylko słabą:


$$(v,v'')f(q)=-(v,\rho)$$



druga pochodna potencjału delta D, niezależnie od tego jak wygląda ładunek

# Podobny zabieg dla MRS: 3 węzły. Metoda różnic skończonych, siatka nierównomierna

Iloraz różnicowy drugiej pochodnej dla nierównej siatki:



#### Wzór trójpunktowy

$$\frac{d^2u}{dx^2} = 2\frac{u(x - \Delta l)\Delta p + u(x + \Delta p)\Delta l - (\Delta p + \Delta l)u(x)}{\Delta l\Delta p(\Delta l + \Delta p)} + O(\Delta l - \Delta p)$$

tracimy jeden rząd dokładności w porównaniu z siatką równomierną Problem rozwiązany w metodzie elementów skończonych.

W MES: nie ma problemu bo pochodne i całki liczymy dokładnie!

## Co się stanie jeśli taki zabieg powtórzymy w MRS?

$$\frac{d^2u}{dx^2} = 2\frac{u(x - \Delta l)\Delta p + u(x + \Delta p)\Delta l - (\Delta p + \Delta l)u(x)}{\Delta l \Delta p(\Delta l + \Delta p)}$$

$$\Delta p = 1 - q$$

$$\Delta l = q + 1$$

$$\frac{d^2 u}{dx^2} = 2 \frac{-2u(q)}{(1 - q^2)2} = 2 \frac{-u(q)}{(1 - q^2)} = -\sin(\pi q)$$

$$u(q) = \sin(\pi q)(1 - q^2)/2$$

$$v(x)$$

$$+1$$

$$u(q) = \sin(\pi q)(1 - q^2)/2$$

$$v(q)$$

$$v(q) = \sin(\pi q)(1 - q^2)/2$$

liniowe feje kszałtu a warunki Neumanna
$$u = \sum_{i=1}^{n} y_i v_i$$

Neumanna 
$$v'_{i}(x) = \begin{cases} \frac{1}{x_{i} - x_{i-1}} & x \in K_{i} \\ -\frac{1}{x_{i+1} - x_{i}} & x \in K_{i+1} \\ 0 & x \notin K_{i} \bigcup K_{i+1} \end{cases}$$

$$u'(x) = \sum_{j} y_{j} v'_{j}(x)$$

$$u'(x = x_{1}) = C$$

tylko v<sub>1</sub> oraz v<sub>2</sub> wnoszą przyczynek do pochodnej na lewym końcu:

$$u'(x_1) = -y_1 \frac{1}{x_2 - x_1} + y_2 \frac{1}{x_2 - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$


pierwszy wiersz macierzy S  $(-1/h_2 1/h_2 0 0 0 \dots)$  prawa strona pierwszy wiersz F : C

warunki mieszane [Robina] u'(x<sub>1</sub>)+Du(x<sub>1</sub>)=E: 
$$(-1/h_2 + D - 1/h_2 - 0 - 0 - 0 ...)$$

wybrane narzędzia MES umożliwiające jej automatyzację w więcej niż 1D:

- 1) macierze sztywności pojedynczych elementów oraz ich
- 2) składanie do globalnej macierzy sztywności
- 3) przestrzeń odniesienia i jej mapowanie do przestrzeni fizycznej

#### Przestrzeń referencyjna [odniesienia]



w 1D

Problem fizycznie zadany jest na siatce [x<sub>1</sub>,x<sub>2</sub>,x<sub>3</sub>,...x<sub>N</sub>] Rachunki (całkowanie elementów macierzowych) dla każdego elementu chcemy przenieść do przedziału (-1,1)

Element 
$$K_m = (x_{m-l}, x_m) \rightarrow (-1,1)$$
  
mapowanie z (-1,1) do  $K_m$ :  
 $x = (x_m + x_{m-l})/2 + (x_m - x_{m-l})/2 \xi$ , gdzie  $\xi$  z przedziału (-1,1)

Modelowy operator

$$L = a_2 \frac{d^2}{dx^2} + a_1 \frac{d}{dx} + a_0$$

będziemy całkować jego elementy macierzowe w przestrzeni odniesienia

$$L = a_2 \frac{d^2}{dx^2} + a_1 \frac{d}{dx} + a_0$$

# Całkowanie macierzy sztywności w przestrzeni referencyjnej

element macierzowy całkowany w elemencie [fizycznym]

$$c_m = \int_{x_{m-1}}^{x_m} -a_2 v_i'(x) v_j'(x) + a_1 v_i'(x) v_j(x) + a_0 v_i(x) v_j(x) dx$$

całkę i pochodne przenosimy do przestrzeni odniesienia:

$$x(\xi) = (x_{m-1} + x_m)/2 + (x_m - x_{m-1})/2 \xi$$

skala transformacji *m*-tego elementu:  $J_m = \frac{dx}{d\xi}$  (czynnik skali, jakobian)

przy transformacji: granice całki zmieniają się na -1,1, poza tym  $dx=J_m d\xi$ 

transformacja pochodnych:

$$u'(x) = \frac{du(x(\xi))}{dx} = \frac{du(\xi)}{d\xi} \frac{d\xi}{dx} = \frac{du(\xi)}{d\xi} \frac{1}{J_m}$$

$$J_m = (x_m - x_{m-1})/2$$

pole elementu fizycznego / pole elementu odniesienia

1D: *J* nie zależy od ξ w 2D: zobaczymy, że nie zawsze tak jest [gdy element zmienia swój kształt w mapowaniu. w 1D: odcinek -> odcinek]

# Całkowanie macierzy sztywności w przestrzeni referencyjnej

$$c_m = \int_{x_{m-1}}^{x_m} -a_2 v_i'(x) v_j'(x) + a_1 v_i'(x) v_j(x) + a_0 v_i(x) v_j(x) dx$$

$$u'(x) = \frac{du(x(\xi))}{dx} = \frac{du(\xi)}{d\xi} \frac{d\xi}{dx} = \frac{du(\xi)}{d\xi} \frac{1}{J_m}$$

$$x(\xi) = (x_{m-1} + x_m)/2 + (x_m - x_{m-1})/2 \xi$$

$$c_m = \int_{-1}^{1} \left( -a_2 v_i'(\xi) v_j'(\xi) \frac{1}{J_m^2} + a_1 v_i'(\xi) v_j(\xi) \frac{1}{J_m} + a_0 v_i(\xi) v_j(\xi) \right) J_m d\xi$$

$$c_m = \int_{-1}^{1} -a_2 v_i'(\xi) v_j'(\xi) \frac{1}{J_m} + a_1 v_i'(\xi) v_j(\xi) + a_0 v_i(\xi) v_j(\xi) J_m d\xi$$

całkowanie wektora sztywności: całka  $(f, v_i)$  transformuje się jak wyraz z  $a_0$ .


odcinkowo liniowe funkcje kształtu w przestrzeni odniesienia


$$v_i(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} & x \in K_i \\ \frac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i} & x \in K_{i+1} \\ 0 & x \notin K_i \bigcup K_{i+1} \end{cases}$$

$$x(\xi) = (x_i + x_{i+1})/2 + (x_{i+1} - x_i)/2 \xi$$

W elemencie *i+1 dwie funkcje kształtu* 

$$v_i(x(\xi)) = 1/2 - 1/2 \xi$$
  
 $v_{i+1}(x(\xi)) = 1/2 \xi + 1/2$ 





### Przykład całkowanie w przestrzeni odniesienia dla bazy odcinkami liniowej

(całka po elemencie K<sub>i+1</sub>)

$$S_{i,i+1} = -\int_{x_i}^{x_{i+1}} dx v_i'(x) v_{i+1}'$$

$$J_{m} = \frac{dx}{d\xi}$$

$$J_{i+1} = (x_{i+1} - x_{i})/2$$
pole elementu fizycznego
/ pole elementu odniesienia

$$c_m = \int_{x_m}^{x_{m+1}} \frac{\sup \operatorname{tu} \operatorname{prim} \operatorname{to} \operatorname{pochodna} \operatorname{po} \operatorname{x}}{-a_2 v_i'(x) v_j'(x) + a_1 v_i'(x) v_j(x) + a_0 v_i(x) v_j(x) dx}$$
 
$$a \operatorname{tu} \operatorname{po} \xi$$
 
$$a \operatorname{tu} \operatorname{po} \xi$$
 
$$a \operatorname{tu} \operatorname{po} \xi$$
 
$$-a_2 v_i'(\xi) v_j'(\xi) \frac{1}{J_m} + a_1 v_i'(\xi) v_j(\xi) + a_0 v_i(\xi) v_j(\xi) J_m d\xi$$

$$v_i(x(\xi)) = 1/2 - 1/2 \xi$$
  
 $v_{i+1}(x(\xi)) = 1/2 \xi + 1/2$ 

$$S_{i,i+1} = \int_{-1}^{1} d\xi (\frac{1}{2})^2 \frac{2}{x_{i+1} - x_i} = \frac{1}{h_{i+1}}$$

ten wynik już znamy

# Macierz sztywności pojedynczego elementu składanie macierzy globalnej

Zmieniamy punkt widzenia: (z funkcji kształtu na elementy)

$$v_i(x(\xi)) = 1/2 - 1/2 \xi$$
  
 $v_{i+1}(x(\xi)) = 1/2 \xi + 1/2$ 

 $u_1$   $u_2$  (parametry węzłowe  $x_{m-1}$   $x_m$  niewiadome)  $u_1$   $u_2$  (parametry węzłowe  $x_m$  niewiadome)  $u_1$   $u_2$  (parametry węzłowe  $x_m$  niewiadome)  $u_1$   $u_2$  (parametry węzłowe  $x_m$  niewiadome)

$$u^{m}(\xi) = u_{1}^{m} \phi_{1}(\xi) + u_{2}^{m} \phi_{2}(\xi)$$

$$\phi_1 = 1/2 - 1/2 \xi$$
  
 $\phi_2 = 1/2 + 1/2 \xi$ 

[ funkcje bazowe : ważone parametrami węzłowymi ]

$$u_1$$
  $u_2$  (parametry węzłowe  $x_{m-1}$   $x_m$  niewiadome)

 $J_m=h_m/2$ 

$$u^{m}(\xi) = u_{1}^{m} \phi_{1}(\xi) + u_{2}^{m} \phi_{2}(\xi)$$

macierz sztywności elementu *m*[wymiar taki jak liczba funkcji kształtu na element]

$$\phi_I = 1/2 - 1/2 \xi$$
  
 $\phi_2 = 1/2 + 1/2 \xi$ 

$$E_{ij}^{m} = \int_{x}^{x_{m}} \phi_{i}(x) L\phi_{j}(x) dx$$

$$L = a_2 \frac{d^2}{dx^2} + a_1 \frac{d}{dx} + a_0$$

zależność od  $m \le J_m$ :


$$x(\xi) = (x_{m-1} + x_m)/2 + (x_m - x_{m-1})/2 \xi$$

$$E_{ij}^{m} = \int_{-1}^{1} -a_{2}v_{i}'(\xi)v_{j}'(\xi)\frac{1}{J_{m}} + a_{1}v_{i}'(\xi)v_{j}(\xi) + a_{0}v_{i}(\xi)v_{j}(\xi)J_{m}d\xi$$

## Składanie (assembly) globalnej macierzy sztywności

$$u^{m}(\xi) = u_{1}^{m} \phi_{1}(\xi) + u_{2}^{m} \phi_{2}(\xi)$$

węzły na granicy elementów obsługują więcej niż jeden element



macierz globalna S (rozmiar = liczbie węzłów)

### case study

$$\frac{d^2u}{dx^2} = -\sin(\pi x) \begin{vmatrix} u(x=-1)=0 \\ u(x=1)=0 \end{vmatrix}$$

Przedział (-1,1) Podzielony na 7 elementów (8 węzłów)

$$u_1$$
  $u_2$ 
 $x_{m-1}$   $x_m$   $y_m = h_m/2$ 
 $u(\xi) = u_1 \phi_1(\xi) + u_2 \phi_2(\xi)$ 

$$\phi_1 = 1/2 - 1/2 \xi$$
  
 $\phi_2 = 1/2 + 1/2 \xi$ 

$$E_{ij}^{m} = \int_{-1}^{1} \frac{1}{J_{m}} \left[ -\frac{d\phi_{i}}{d\xi} \frac{d\phi_{j}}{d\xi} \right] d\xi$$

$$E_{ij}^{m} = \frac{2}{h_m} 2\frac{1}{4} (-1)^{i+j+1} = \frac{(-1)^{i+j+1}}{h_m}$$

$$E_{ij}^m = \frac{1}{h_m} \left( \begin{array}{cc} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{array} \right)$$

#### Składanie (assembly) macierzy sztywności z całek po elementach

$$E_{ij}^m = \frac{1}{h_m} \left( \begin{array}{cc} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{array} \right)$$


dodajemy elementy z różnych macierzy lokalnych które odpowiadają temu samemu węzłowi

$$S_{mm} = E_{22}^m + E_{11}^{m+1}$$

$$S_{m,m+1} = E_{12}^{m+1}$$

$$S_{m,m-1} = E_{21}^m$$

Forma już znana



$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{h_2} & \frac{1}{h_2} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0\\ \frac{1}{h_2} & -(\frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3}) & \frac{1}{h_3} & 0 & 0 & \dots & 0\\ 0 & \frac{1}{h_3} & -(\frac{1}{h_3} + \frac{1}{h_4}) & \frac{1}{h_4} & 0 & \dots & 0\\ & & & & \dots & & & \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \frac{1}{h_{n-1}} & -(\frac{1}{h_{n-1}} + \frac{1}{h_n}) & \frac{1}{h_n}\\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{h_n} & -\frac{1}{h_n} \end{pmatrix}$$

 $h_2$   $h_3$   $h_4$ 


#### Wektor obciążeń pojedynczego elementu/składanie globalnego

$$F_i = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} v_i(x) f(x) dx$$

$$\int_{x_i}^{x_i} x - x_{i-1}$$

$$F_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} f(x) dx + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{-x + x_{i+1}}{x_{i+1} - x_i} f(x) dx$$


po elemencie K<sub>i</sub>



druga funkcja elementu i i pierwsza elementu  $i+1 = ta sama v_i(x)$ 

$$F_i = P_2^i + P_1^{i+1}$$

Składanie globalnej macierzy sztywności – buchalteria węzłów



lokalne numery węzłów

m-numeruje elementy

g – globalna numeracja węzłów

nr (k,m) – przyporządkowanie numeru globalnego węzłowi o lokalnym numerze k w elemencie m

```
1 = nr (1,1)

2 = nr (2,1) = nr (1,2)

3 = nr (2,2) = nr (1,3)

4 = nr (2,3)
```

```
pętla po elementach m=1,M

pętla po węzłach lokalnych k=1,N

pętla po węzłach lokalnych l=1,N

identyfikacja numeru globalnego węzła


i=nr(k,m)

j=nr(l,m)

S(i,j)=S(i,j)+E(m,k,l)
```

identycznie składa się macierze dla wyższych funkcji kształtu i w więcej niż 1D

Składanie globalnej macierzy sztywności – buchalteria węzłów




$$1 = \operatorname{nr} (1,1)$$

$$2 = \operatorname{nr} (2,1) = \operatorname{nr} (1,2)$$

$$3 = \operatorname{nr} (2,2) = \operatorname{nr} (1,3)$$

$$4 = \operatorname{nr} (2,3)$$

$$E_{ij}^{m} = \frac{1}{h_{m}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$



składanie lokalnego wektora obciążeń:

```
pętla po elementach m=1,M
pętla po węzłach lokalnych k=1,N
identyfikacja numeru globalnego węzła
i=nr(k,m)
F(i)=F(i)+P(k,m)
```

o potrzebie używania wyższych funkcji kształtu (i o laboratorium):

$$\frac{d^2u}{dx^2} = -\rho(x)$$

$$\rho(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla} & |x| \ge 0.2 \\ -20 & \text{dla} & x \in (-0.2, 0) \\ 20 & \text{dla} & x \in (0, 0.2) \\ 0 & \text{dla} & x = 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{u}(1) = \mathbf{u}(-1) = \mathbf{0}$$

z liniowymi funkcjami kształtu: poza węzłami nie uzyskamy dokładnego rozwiązania tego równania (nigdy nie uzyskamy rozwiązania silnej postaci równania, druga pochodna wewnątrz elementów jest zawsze równa zeru a ma być równa niejednorodności dla równań elektrostatyki – źródło potencjału, dla równania przew. ciepl. – źródło ciepła)

rozwiązanie dokładne:

$$u(x) = \begin{cases} -\frac{2}{5}(x+1) & \text{dla } x \in (-1, -.2] \\ 10x^2 + 3.6x & \text{dla } x \in (-0.2, 0] \\ -10x^2 + 3.6x & \text{dla } x \in (0, 0.2] \\ -\frac{2}{5}(x-1) & \text{dla } x \in (0.2, 1) \end{cases}$$


Odpowiada mu działanie a = -0.9666(6)

całka działania a rozkład elementów dla funkcji odcinkowo linowych:

odcinkami liniowe 0.0 rozwiązanie dokładne 0.4 -0.2 0.2 -0.4 ⊃ 0.0 -0.6 -0.8 -0.2 dokładne działanie -1.0 0.6 -0.5 0.8 0.0 0.5 1.0 bx  $x_i = -b_x + \frac{i-2}{3}b_x$  i=2,8

optymalne rozwiązanie

#### Funkcje kształtu wyższych rzędów:




jeden element, cztery (n) węzły

$$u(\xi) = u_1\phi_1(\xi) + u_2\phi_2(\xi) + u_3\phi_3(\xi) + u_4\phi_4(\xi)$$

funkcje kształtu

$$\phi_i(\xi)$$
 | wielomian stopnia *n-1*, taki, że  $\phi_i(\xi_j) = \delta_{ij}$ 

#### Funkcje kształtu wyższych rzędów:



jeden element, cztery (n) węzły

$$u(\xi) = u_1\phi_1(\xi) + u_2\phi_2(\xi) + u_3\phi_3(\xi) + u_4\phi_4(\xi)$$

funkcje kształtu

$$\phi_i(\xi)$$


wielomian stopnia *n-1*, taki, że  $\phi_i(\xi_i) = \delta_{ij}$ 

$$\phi_i(\xi_j) = \delta_{ij}$$

wiemy jak go wskazać:

$$\phi_i(\xi) = \prod_{i \neq i} \frac{\xi - \xi_j}{\xi_i - \xi_j} = l_i(\xi)$$
 wielomian węzłowy Lagrange'a

### Funkcje kształtu wyższych rzędów:




wiemy jak go wskazać:

$$\phi_i(\xi) = \prod_{i \neq i} \frac{\xi - \xi_j}{\xi_i - \xi_j} = l_i(\xi)$$
 wielomian węzłowy Lagrange'a


funkcje kształtu Lagrange'a: rozwiązanie interpolowane wielomianowo w każdym z elementów. jedynie ciągłość rozwiązania między elementami. w przeciwieństwie do problemów z KSN: wartości funkcji w węzłach nie są znane. należy je wyliczyć. istota FEM.

#### Elementy wyższych rzędów:




Jeden element, trzy funkcje bazowe, 3 parametry węzłowe

Funkcje bazowe : w danym węźle tylko jedna z nich niezerowa (co min. gwarantuje liniową niezależność funkcji bazowych)




funkcje wierzchołkowe (vertex functions) 1 na krawędziach elementu

#### Funkcje kształtu Lagrange'a: odcinkowo liniowe i kwadratowe



liniowa baza Lagrange'a



kwadratowa baza Lagrange'a

# Macierz sztywności dla kwadratowych f. Lagrange'a

$$\frac{d^2u}{dx^2} = -\sin(\pi x)$$

$$E_{ij}^{m} = \int_{-1}^{1} \frac{1}{I_{m}} \left[ -\frac{d\phi_{i}}{d\xi} \frac{d\phi_{j}}{d\xi} \right] d\xi$$

$$E^{m} = \frac{1}{3h_{m}} \begin{pmatrix} -7 & 8 & -1 \\ 8 & -16 & 8 \\ -1 & 8 & -7 \end{pmatrix}$$

przy równym podziale przedziału E takie samo dla każdego elementu

lecz P nie! [inny zakres 
$$x(\xi)$$
]

$$x(\xi) = (x_m + x_{m+1})/2 + (x_{m+1} - x_m)/2 \xi$$

$$\phi_1 = \xi(\xi - 1)/2$$

$$\phi_2 = -(\xi - 1)(\xi + 1)$$

$$\phi_3 = \xi(\xi + 1)/2$$

całki wyliczone analitycznie: ilu punktowego Gaussa należałoby użyć aby dokładnie scałkować m.sztywności numerycznie?

$$P_k^i = \int_{-1}^1 f(\xi) \phi_k^i(\xi) J_i d\xi$$

liczone numerycznie metodą Gaussa


$$P^m = \begin{pmatrix} A_m \\ B_m \\ C_m \end{pmatrix}$$

Składanie globalnej macierzy sztywności i wektora obciążeń dla kwadratowych funkcji Lagrange'a


$$E^{m} = \begin{pmatrix} a_{m} & b_{m} & c_{m} \\ d_{m} & e_{m} & f_{m} \\ g_{m} & i_{m} & j_{m} \end{pmatrix}$$
 lokalne 
$$P^{m} = \begin{pmatrix} A_{m} \\ B_{m} \\ C_{m} \end{pmatrix}$$

Liczba wierszy: 2n+1 (n-liczba elementów)


Laboratorium:




#### Laboratorium:




na laboratorium zobaczymy, że potencjał dokładny odtworzony









$$u_{1}$$

$$u_{2}$$

$$u_{3}$$

$$u(\xi) = u_{1}\phi_{1}(\xi) + u_{2}\phi_{2}(\xi) + u_{3}\phi_{3}(\xi)$$

Co zrobiliśmy: poprowadziliśmy przez każdy element wielomian interpolacyjny Lagrange'a.

Zabieg zakończył się sukcesem. Lepsza dokładność prawie tej samej złożoności obliczeniowej w porównaniu z liniowymi funkcjami kształtu. Rozmiar URL bez zmian, ale macierz układu – więcej niezerowych elementów.

Chcemy podnieść rząd wielomianu interpolacyjnego. Czy równomiernie rozłożenie większej ilości węzłów na elemencie jest dobrym pomysłem? NIE

### Błąd interpolacji Lagrange'a (przypomnienie):

 $x_0,x_1, ..., x_n-n+1$  różnych węzłów f(x) –gładka funkcja interpolowana (klasy co najmniej n+1) x w przedziale interpolacji

$$\Pi_n(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) l_j(x) \qquad l_i(x) = \prod_{j=0; j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

odchylenie funkcji interpolowanej od wielomianu Lagrange'a


$$E_n(x) = f(x) - \Pi_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

 $\xi$  należy do (najmniejszego) przedziału, w którym mieszczą się punkty  $x_i$ 

norma nieskończoność:  $\|g(x)\|_{\infty}^{=} \max |g(x)|$  w przedziale (a,b)

$$E_n(x) = f(x) - \Pi_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$


$$||E_n(x)||_{\infty} = |\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}| \times ||\prod_{j=0}^n (x-x_j)||_{\infty}$$



równomierne rozłożenie nie jest optymalne dla celów aproksymacyjnych

### **Efekt Rungego**

nieoptymalność interpolacji na równoodległych węzłach robi się drastyczna dla wysokiego rzędu wielomianu interpolacyjnego




3 punkty5 punktów11 punktów

im wyższy stopień wielomianu interpolacyjnego tym gorsze przybliżenie [większa norma nieskończoność błędu]

 szczególniej przy brzegach przedziału


$$E_n(x) = f(x) - \Pi_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

### Węzły Czebyszewa: bliskie optymalnym



[! waga gęsto punkty przy brzegu, błąd nie urośnie ]


więcej węzłów przy brzegach



### Kubiczne funkcje kształtu Lagrange'a z węzłami Czebyszewa


$$\cos(\pi j/3)$$
, j=0,1,2,3,: -1,-0.5,0.5,1

$$u(\xi) = u_1 f_1(\xi) + u_2 f_2(\xi) + u_3 f_3(\xi) + u_4 f_4(\xi)$$



$$\frac{d^2u}{dx^2} = -\sin(\pi x)$$

Wyniki dla problemu modelowego



funkcje odcinkami liniowe 9 węzłów (8 elementów)

funkcje kwadratowe 9 węzłów (4 elementy)

funkcje kubiczne 10 węzłów (3 elementy)

zwiększenie stopnia wielomianów kształtu o jeden: max. odchylenie wyniku od dokładnego zmniejsza się 3 krotnie MES używa jako funkcji bazowych określonych na elemencie wielomianów potrafimy je numerycznie różniczkować i całkować dokładnie

#### różniczkowanie:

|       |        | C=1/2   | C=-1/6  |  |
|-------|--------|---|---|--|
| u(x)  | u'(x)  | $\frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} + O(\Delta x)$                 | $\frac{u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)}{2\Delta x} + O(\Delta x^2)$ | $(8u(x + \Delta x) - 8u(x - \Delta x) + u(x - 2\Delta x) - u(x + 2\Delta x))/(12\Delta x) + O(\Delta x^{4})$ |
|       |        | (błąd na czerwono)  |   |  |
| x     | 1      | 1   | 1   | 1  |
| $x^2$ | 2x     | $2x+\Delta x$   | 2x  | 2x   |
| $x^3$ | $3x^2$ | $3x^2+3x\Delta x+\Delta x^2$  | $3x^2 + \Delta x^2$   | $3x^2$   |
| $x^4$ | $4x^3$ | $4x^3 + 6x^2 \Delta x + 4x \Delta x^2 + \Delta x^3$                     | $4x^3+4x\Delta x^2$   | $4x^3$   |
| $x^5$ | $5x^4$ | $5x^4 + 10x^3 \Delta x + 10x^2 \Delta x^2 + 5x \Delta x^3 + \Delta x^4$ | $5x^4 + 10x^2 \Delta x^2 + \Delta x^4$                                | $5x^4-4\Delta x^4$   |
|       |        |   |   |  |

a całkowanie ... Gaussa

## kwadratury Gaussa-Legendra do całkowania elementów macierzowych

Gauss= najbardziej efektywna metoda dla MES funkcje kształtu są wielomianami(!), a Gauss całkuje je dokładnie

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=1}^n w_i f(x_i) + E$$
 wazona suma funkcji podcałkowej w wybranych punktach  $x_i$ 

Chcemy wybrać tak wagi i punkty aby kwadratura była dokładna dla wielomianu jak najwyższego stopnia (funkcje kształtu będą wielomianami)

Na pewno uda nam się skonstruować kwadraturę dokładną dla wielomianu stopnia *n-1* 

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i) + E$$

Wybieramy wagi i punkty Gaussa, tak aby dokładnie scałkować wielomian stopnia 2n-1

[2n współczynników, 2n wag i punktów]

Przykład: *n*=2 – dokładnie scałkujemy wielomian stopnia 3

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = w_1 \times f(x_1) + w_2 \times f(x_2)$$

$$f(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$$

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = a \int_{-1}^{1} dx + b \int_{-1}^{1} x dx + c \int_{-1}^{1} x^{2} dx + d \int_{-1}^{1} x^{3} dx$$

$$f(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$$

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = a \int_{-1}^{1} dx + b \int_{-1}^{1} x dx + c \int_{-1}^{1} x^{2} dx + d \int_{-1}^{1} x^{3} dx$$

a,b,c,d – dowolne. Każda z powyższych całek musi zostać policzona dokładnie. wstawiamy po kolei 1 za jeden z a,b,c,d=reszta 0.

$$\int_{-1}^{1} dx = 2 = w_1 \times 1 + w_2 \times 1$$

$$\int_{-1}^{1} x dx = 0 = w_1 \times x_1 + w_2 \times x_2$$

$$\int_{-1}^{1} x^2 dx = \frac{2}{3} = w_1 \times x_1^2 + w_2 \times x_2^2$$

$$\int_{-1}^{1} x^3 dx = 0 = w_1 \times x_1^3 + w_2 \times x_2^3$$

$$(4) - \frac{1}{2} x^3 dx = 0$$


$$\int_0^1 f(x)dx = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2)$$

[kwadratura ma działać również dla f(-x)]  $x_1$  oraz  $x_2$  będą rozłożone symetrycznie względem 0 ( $x_1$ =- $x_2$ ) wtedy z (2)  $w_1$ = $w_2$ =1 (z 1) (4) - zawsze spełnione

$$2/3=x_2^2+x_2^2 z (3)$$
  
 $x_2=\pm(1/3)^{1/2}$   
 $x_1=-x_2$ 


# kwadratura Gaussa dokładna dla wielomianów stopnia 3:

$$w_1 = w_2 = 1$$
,  $x_1 = (1/3)^{1/2}$   $x_2 = -(1/3)^{1/2}$ 




wystarczy
dodać wartości
funkcji w dwóch
punktach aby uzyskać
dokładną całkę
dla wielu różnych wielomianów

w konsekwencji: jeśli dwa wielomiany stopnia <4 przyjmują te same wartości w punktach Gaussa to ich całki po przedziale –1,1 są również identyczne: np



Próbkując funkcję w *n* <u>dowolnych</u> punktach: na pewno uda się skonstruować kwadraturę dokładną dla wielomianu stopnia *n-1* 



Na przedziale -1,1 wybieramy (dowolnie) n – punktów i prowadzimy przez nie wielomian interpolacyjny Lagrange'a funkcji f(x)

$$y(x) = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)l_i(x) \qquad l_i(x) = \prod_{j=1, j \neq 1}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Jeśli f(x) – wielomian stopnia nie większego niż n-1 f(x)=y(x) (interpolując wielomian dostaniemy ten sam wielomian)

$$w_i = \int_{-1}^{1} l_i(x) dx$$
 na wyborze punktów  $x_i$  można zyskać dokładność dla  $n$  stopni więcej

Dalej o wyborze punktów Gaussa: Tw. Jakobiego:

kwadratura 
$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i) + E$$

oparta na wielomianie interpolacyjnym Lagrange'a

$$y(x) = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)l_i(x)$$
  $l_i(x) = \prod_{j=1, j \neq 1}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$   $w_i = \int_{-1}^{1} l_i(x)dx$ 

jest dokładna dla wielomianów stopnia 2n-1, jeśli punkty  $x_i$  wybrane tak, że wielomian stopnia n

$$z(x) = \prod_{i=1}^{n} (x - x_i)$$
 jest ortogonalny do *wszystkich* wielomianów stopnia *(n-1)*

zobaczmy, że tak jest:

$$\int_{-1}^{1} z(x)p_{n-1}(x) = 0 \left| \longrightarrow \int_{-1}^{1} f_{2n-1}(x)dx = \sum_{i=1}^{n} w_i f_{2n-1}(x_i) \right|$$

dla dowolnego wielomianu stopnia n i dowolnej liczby r istnieje taki wielomian o stopniu o jeden niższym i taka liczba R, że:  $P_n(x)=(x-r)\ P_{n-1}(x)+R$ 

### przykład:

 $1+x+x^2=(x-2)(ax+b)+c=c-2b+(b-2a)x+ax^2$  — wyliczymy sobie a,b, oraz c

$$z(x) = \prod_{i=1}^{n} (x - x_i)$$

$$f_{2n-1}(x) = (x-x_1) f_{2n-2}(x) + r_0$$

$$f_{2n-1}(x) = (x-x_1) [(x-x_2) f_{2n-3}(x) + r_1] + r_0 = (x-x_1)(x-x_2) f_{2n-3}(x) + r_0 + r_1(x-x_1)$$

$$q_1(x)$$

$$f_{2n-1}(x) = z_n(x) f_{n-1}(x) + q_{n-1}(x)$$

$$f_{2n-1}(x) = z_n(x) f_{n-1}(x) + q_{n-1}(x)$$

$$\int_{-1}^{1} f_{2n-1}(x)dx = \int_{-1}^{1} q_{n-1}(x)dx + \int_{-1}^{1} z_n(x)f_{n-1}(x)dx$$

całka oparta o przepis interpolacyjny na *n* punktach będzie dokładna dla każdego wielomianu stopnia *n-1* 

Problem: jak wybrać wielomian stopnia nz(x) tak aby ortogonalny dla każdego wiel. stopnia n-1

Problem: jak wybrać z(x) aby ortogonalny dla każdego wiel. stopnia n-1

$$z(x) = \prod_{i=1}^{n} (x - x_i)$$

wybrać zera znaczy wybrać wielomian (co do stałej multiplikatywnej) każdy wielomian można zapisać w postaci sfaktoryzowanej

$$P_n(x) = a \prod_{i=1}^n (x - x_i) = a z_n(x)$$

wielomian Legendre'a stopnia n

- -ortogonalny na przedziale [-1,1] do wszystkich wielomianów stopnia n-1.
- -zera tego wielomianu wyznaczą optymalne punkty Gaussa

### Ortogonalizacja Grama-Schmidta

Przedział [-1,1].

Mamy zbiór niezaleznych liniowo funkcji  $h_0=1$ ,  $h_1=x$ ,  $h_2=x^2$ ,  $h_3=x^3$ , ... które nie są ortogonalne [iloczyn skalarny określony z funkcją wagową w(x)]. Chcemy skonstruować bazę wielomianów ortogonalnych.


funkcje bazowe dla tego przedziału, z wagą w(x)=1 są to wielomiany Legendre'a.


$$u_0 = 1$$

$$u_1 = a + x$$

Jakie *a* aby  $(u_0, u_1) = 0$  ?: odp.: a = 0

$$u_1 = x$$
  
 $u_2 = x^2 + bx + c$   
 $(u_2, u_0) = 2/3 + 2c = 0$   
 $(u_2, u_1) = 0 \rightarrow b = 0$ 





W literaturze wielomiany Legendre'a normalizowane tak aby  $P_k(1)=1:1,x,3/2$  ( $x^2-1/3$ )

itd.

W bazie  $P_0, P_1, ..., P_{n-1}$  można opisać wszystkie wielomiany stopnia n-1,  $P_n$  ortogonalny do wszystkich wektorów bazy,

więc i do wszystkich wielomianów stopnia n-1

Punkty Gaussa zapewniające maksymalną dokładność (do wielomianu stopnia *2n-1*):

zera *n*-tego wielomianu Legendra

$$P_2 = \frac{3}{2}(x^2 - \frac{1}{3})$$
  $\rightarrow$  Dla  $2n-1=3$  [ punkty Gaussa tam gdzie wcześniej wyliczyliśmy ]

 $l_1 = (x+1/sqrt(3))/(2/sqrt(3))$ . całka z niego od od -1 do 1 = 1

$$l_i(x) = \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$$
  $w_i = \int_{-1}^1 l_i(x) dx$ 

### Wagi i punkty Gaussa

Dokładne do wielomianów stopnia 3

stopnia 5
stopnia 11

