## Введение в теорию волновых процессов

В. А. Костин

18 апреля 2023 г.

## 1. Занятие 12 и 13 (на 17 апреля 13:00 и 14.40)

## 1.1. Модулированные волны. Волновые пакеты. Фазовая и групповая скорости

На прошлых занятиях мы обсудили соответствие между линейным уравнением  $\mathbf{\hat{L}u}=0$  со стационарным и однородным оператором  $\mathbf{\hat{L}}$  и дисперсионным соотношением  $G(\omega,\mathbf{k})=0$ . Теперь обсудим, как знание дисперсионного соотношения можно использовать для описания динамики модулированных волн и волновых пакетов.

Модуляция волн — изменение параметров волны (амплитуды, частоты, фазы) во времени, сами волны при наличии такого изменения называются модулированными. Волновые пакеты — частный случай модулированный волны, который представляет собой локализованное в пространстве и времени волновое поле. На рис. 1 проиллюстрированы разные виды модулированных волн и волновой пакет. Обычно предполагается, что временные и пространственные масштабы модуляции больше, чем масштабы обратная частота или обратные волновые числа и поле комплекснозначной модулированной волны можно записать в виде

$$u(\mathbf{r},t) = U(\mathbf{r},t)e^{-i\theta(\mathbf{r},t)},$$

где U является значительно более медленной функцией координат и времени, чем  $\theta$ ; U называется (комплексной) огибающей, медленной комплексной огибающей или медленной комплексной амплитудой,  $\theta$  называется фазой,  $e^{-i\theta(\mathbf{r},t)}$  называется заполнением или несущей. Такое представление естественно является неоднозначным в том смысле, что одному и тому же u могут соответствовать различные U и  $\theta$  Аналогичные действительнозначные модулированные волны представляются в схожем виде

$$u(\mathbf{r},t) = U_r(\mathbf{r},t)\cos\theta(\mathbf{r},t),$$

где  $U_r$  называется медленной действительной огибающей или медленной действительной амплитудой;  $\cos\theta(\mathbf{r},t)$  называется заполнением или несущей. Часто даже действительные поля удобно записывать через медленную комплексную амплитуду,

$$u(\mathbf{r},t) = \text{Re}\left[U(\mathbf{r},t)e^{-i\theta(\mathbf{r},t)}\right],$$

Линейная модулированная волна представляет собой суперпозицию базисных решений (которые называют плоскими волнами)  $e^{-i\omega t + i{f k}\cdot{f r}}$  с близкими значениями частот  $\omega$  и волновых векторов  ${f k}$ . В простейшем («невырожденном») случае частоты этих плоских волн лежат на одной из непрерывных веток дисперсионного соотношения, то есть




Рис. 1: Примеры модулированных волновых полей; панель вверху слева показывает амплитудную модуляцию, вверху справа — частотную модуляцию, внизу слева — волновой пакет (частный случай амплитудной модуляцией), внизу справа — волновой пакет с дополнительной амплитудной и частотной модуляцией. Сплошная кривая изображает волновое поле, пунктир — его огибающие.

частоту можно считать однозначной функцией волнового вектора  $\omega=\omega(\mathbf{k})$ . В случае скалярного волнового поля тогда можно представить модулированную волну или волновой пакет как

$$u(\mathbf{r},t) = \int_{\mathbb{R}^d} A(\mathbf{k}) e^{-i\omega(\mathbf{k})t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^d\mathbf{k}, \tag{1}$$

где d — размерность пространства,  $A(\mathbf{k})$  — амплитуды отдельных плоских волн, составляющих волновой пакет. При этом распределение  $A(\mathbf{k})$  локализовано вблизи некоторого значения волнового вектора  $\mathbf{k} = \mathbf{k}_0$ , то есть значение  $|A(\mathbf{k})|$  оказывается сравнительно велико лишь вблизи  $\mathbf{k}_0$  и уменьшается (не обязательно монотонно) при удалении  $\mathbf{k}$  от  $\mathbf{k}_0$ .

Запись (1) описывает комплекснозначное волновое поле; даже если в какой-то момент времени u является чисто действительным при дальнейшей эволюции u приобретёт ненулевую мнимую часть. Это не годится для уравнений, которые описывают действительнозначные поля, например уравнения Клейна — Гордона  $u_{tt}-c^2u_{xx}+\Omega^2u=0$ . В этом случае  $G(\omega,\mathbf{k})$  является чётной функцией относительно действительных частей  $\omega$  и  $\mathbf{k}$ , то есть замена  $\omega=\mathrm{Re}\omega+i\mathrm{Im}\omega\to-\mathrm{Re}\omega+i\mathrm{Im}\omega$  не меняет вида уравнения,

аналогично для  ${\bf k}$ . Этот факт позволяет представить действительнозначную модулированную волну как суперпозицию двух комплексно-сопряжённых волн вида (1), то есть можно записать

$$u(\mathbf{r},t) = \operatorname{Re} \int_{\mathbb{R}^d} A(\mathbf{k}) e^{-i\omega(\mathbf{k})t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^d\mathbf{k}.$$
 (2)

Выражение в правой части (2) является просто-напросто дейстительной частью правой части (1), поэтому далее мы будем исследовать лишь волны (1), подразумевая то, что результаты годятся и для действительнозначных волн (2). Мы также будем рассматривать сначала только консервативный случай, когда значение частоты  $\omega(\mathbf{k})$  чисто действительно при чисто действительных  $\mathbf{k}$ .

Прежде чем исследовать общую ситуацию, рассмотрим частный случай  $A(h) = \delta(h-h_1) + \delta(h-h_2)$ , где  $\delta$  — обозначает дельта-функцию; для простоты мы рассматриваем одномерный случай с волновым числом h. Соответствующее волновое поле представляет собой суперпозицию двух плоских волн,

$$u(x,t) = e^{-i\omega(h_1)t + ih_1x} + e^{-i\omega(h_2)t + ih_2x}.$$

При близких  $h_1$  и  $h_2$  это поле представляет собой амплитудно-модулированную волну. В самом деле, пусть  $\theta_i = -\omega(h_i)t + h_i x$  — фазы плоских волн, j=1,2, тогда

$$u(x,t) = e^{i\theta_1} + e^{i\theta_2} = e^{i\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}} \left( e^{i\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}} + e^{i\frac{\theta_2 - \theta_1}{2}} \right) = 2e^{i\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}} \cos\left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2}\right)$$

И

$$u(x,t) = 2e^{-i\frac{\omega(h_1) + \omega(h_2)}{2}t + i\frac{h_1 + h_2}{2}x}\cos\left(\frac{\omega(h_2) - \omega(h_1)}{2}t - \frac{h_2 - h_1}{2}x\right).$$

При близких  $h_1$  и  $h_2$ , с  $|h_2-h_1|\ll |h_2+h_1|$  получившееся выражение представляет собой произведение быстро меняющегося заполнения (несущей)  $e^{-i\frac{\omega(h_1)+\omega(h_2)}{2}t+i\frac{h_1+h_2}{2}x}$  и медленной огибающей  $2\cos\left(\frac{\omega(h_2)-\omega(h_1)}{2}t-\frac{h_2-h_1}{2}x\right)$ . При этом точки постоянной фазы (и постоянного значения) несущей  $\frac{\omega(h_1)+\omega(h_2)}{2}t+i\frac{h_1+h_2}{2}x=$  const движется со скоростью

$$v_1 = \frac{\omega(h_1) + \omega(h_2)}{h_1 + h_2},$$

а точки постоянной фазы (и постоянного значения) огибающей  $\frac{\omega(h_2)-\omega(h_1)}{2}t+i\frac{h_2-h_1}{2}x=$  const движутся в общем случае с другой скоростью

$$v_2 = \frac{\omega(h_2) - \omega(h_1)}{h_2 - h_1}.$$

Иными словами волновое поле представляет собой произведение двух профилей, движущихся в пространстве с разными скоростями. В случае если значение  $|h_2-h_1|$  мало по сравнению с масштабом дисперсионной функции  $\omega(h)$ , то можно считать  $h_1\approx h_2\approx h$ ,  $\omega(h_1)\approx\omega(h_2)\approx\omega(h)$  и

$$v_1 pprox v_p = rac{\omega(h)}{h},$$
  $v_2 pprox v_g = rac{d\omega(h)}{dh}.$ 

Величина  $v_p$  называется фазовой скоростью, а  $v_g$  — групповой. На следующем занятии мы увидим, что в общем случае модулированной волны эти скорости играют ту же роль, что и в этом простом решении: групповая скорость определяет скорость распространения огибающей или модуляции, а фазовая — скорость несущей или заполнения.

Индивидуальное задание к зачёту (два разных варианта для двух студентов). С помощью метода стационарной фазы определить главный член асимптотического разложения скалярного волнового поля u(x,y,t) при  $t\to +\infty$  с начальным условием u(x,y,t)=0  $=Ae^{-r^2/2a^2}$ . Здесь A и a — положительные константы,  $r=\sqrt{x^2+y^2}$  — радиальная координата полярной системы координат.

- 1. Дисперсионное соотношение для волн имеет вид  $\omega=\alpha\sqrt{k}$ , где  $\alpha$  постоянная и  $\mathbf{k}=(k_x,k_y)$  двумерный вектор,  $k=\sqrt{k_x^2+k_y^2}$ . Это дисперсионное соотношение для гравитационных волн на поверхности глубокой жидкости.
- 2. Дисперсионное соотношение  $\omega = \alpha k^{3/2}$ , где  $\alpha$  постоянная и  $\mathbf{k} = (k_x, k_y)$  двумерный вектор,  $k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$ . Это дисперсионное соотношение для капиллярных (коротких) волн на поверхности глубокой жидкости.

С полученного главного члена для u описать картину круговых волн на поверхности воды при возмущении поверхности объектом с характерным размером a: построить пространственно-временные волновые диаграммы с линиями постоянной фазы и групповыми линиями, определить характерные скорости распространения переднего и заднего (если есть) волновых фронтов (то есть скорости роста радиусов внешнего и внутреннего кругов, очерчивающих кольцо, вне которого имеется область спокойной воды), оценить характерное количество волновых горбов в зависимости от времени t; определить, как движутся волновые горбы относительно волновых фронтов.