МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э. БАУМАНА

Факультет: Информатика и системы управления Кафедра: Информационная безопасность (ИУ8)

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИБ ОБЪЕКТОВ

Задание на тему:

«Контроль защищенности речевой информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам»

Вариант 5

Преподаватель:

Медведев Н. В.

Студент:

Куликова А.В.

Группа: ИУ8-31М

Цель работы

- 1. Произвести расчет значений октавного уровня соотношения «сигнал/шум» на основе исходных данных.
 - Произвести расчет словесной разборчивости речи на основе исходных данных.
- 3. Оформить результаты в виде расчетно-пояснительной записки. В расчетно-пояснительной записке по результатам расчетов сделать вывод о выполнении норм защищенности помещения от утечки речевой информации по акустическому каналу. В случае невыполнения норм сформулировать предложения по обеспечению требуемого уровня защищенности речевой информации от утечки по техническому каналу.
- К расчетно-пояснительной записке приложить протокол инструментального контроля выполнения норм противодействия акустической речевой разведки, образец которого указан в приложении А.

Постановка задачи


Вариа нт	Уровни речевого сигнала (дБ)	Уровни шумов (дБ)	Канал утечки информации (на рис. 3)	Категория помещения	Язык речевого сигнала
5	41, 38, 37, 34, 33	63, 58, 55, 52, 50	a	ОН	русский

Примечание: ОН – объект общего назначения.

Акустические каналы

а) Наибольшую опасность представляют технологические окна и каналы с большой площадью поперечного сечения, такие как короба коммуникаций и воздуховоды вентиляции. Эти объекты являются, по сути, акустическими волноводами и звуковые колебания могут распространяться по ним на значительные расстояния. Так, если поперечные размеры короба сравнимы с длиной звуковых волн, затухание, при распространении по нему

звука, составляет $\delta = 0.01...1$ дБ/м и зависит от размеров короба, материала стенок и пр.



Ход работы

Программная реализация на языке программирования Python.

```
from math import exp
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# Функция для расчета затухания в коробах
def attenuation(length, size, material_factor):
    # Расчет коэффициента затухания (delta) на основе размера
    delta = 0.01 + (0.99 * size / 100) # Примерная формула для затухания
    # Возвращает общее затухание, умножая delta на длину и коэффициент материала
    return delta * length * material_factor
# Параметры частот для анализа
fs = [250, 500, 1000, 2000, 4000] # Основные частоты
fs_high = [355, 710, 1400, 2800, 5600] # Высокочастотные параметры
fs low = [180, 355, 710, 1400, 2800] # Низкочастотные параметры
# Функция для расчета W(R) в зависимости от R
def W(R):
    if R < 0.15:
       # Формула для W(R), если R меньше 0.15
```

```
return 1.54 * R * (0.25) * (1 - exp(-11 * R))
    # Формула для W(R), если R больше или равен 0.15
    tmp = -11 * R / (1 + 0.7 * R)
    return 1 - exp(tmp)
# Функция для расчета суммы произведений ps и ks
def fR(ps, ks):
    return np.sum(ps * ks) # Возвращает сумму произведений элементов массивов ps
иks
# Функция для расчета \Delta A(f) в зависимости от частоты f
def \Delta A(f):
    if f > 1000:
        # Формула для \Delta A(f), если f больше 1000 Гц
        return 1.37 + 1000 / (f * 0.69)
    # Формула для \Delta A(f), если f меньше или равен 1000 Гц
    return 200 / (f * 0.43) - 0.37
# Функция для расчета p_f(Qs)
def p_f(Qs):
    Qs = list(Qs) # Преобразуем Qs в список
    res = [] # Список для хранения результатов
    for qi in Qs:
        # Расчет временной переменной tmp на основе формулы p_f
        tmp = (0.78 + 5.46 * exp(-4.3 * (10 ** (-3)) * (27.3 - abs(qi) ** 2))) /
\
              (1 + 10 ** (0.1 * abs(qi)))
        if qi < 0:
            res.append(tmp) # Если qi < 0, добавляем tmp в результаты
        else:
            res.append(1 - tmp) # В противном случае добавляем 1 - tmp
    return res
# Функция для расчета k f(fs)
def k_f(fs):
    return np.array(
        2.57 * (10 ** (-8)) * fi ** (2.4)
            for fi in filter(lambda x: x <= 400, fs) # Для частот <= 400 Гц
            1 - 1.074 * exp(-10 ** (-4) * fi ** 1.18)
            for fi in filter(lambda x: x > 400 and x < 10000, fs) # Для частот
между 400 и 10000 Гц
    )
def main():
    # Вывод формул для понимания расчетов
    print("\nФормулы:")
    print(r"""
        Формула для затухания:
```

```
\Delta = (0.01 + (0.99 * size / 100)) * length * material_factor
    Формула для W(R):
        W(R) =
        {
            1.54 * R * (0.25) * (1 - e^(-11R)), если R < 0.15
            1 - e^{(-11R / (1 + 0.7R))}, иначе
        }
    Формула для fR(ps, ks):
        R = \Sigma(ps * ks)
    Формула для \Delta A(f):
        \Delta A(f) =
        {
            1.37 + (1000 / (f * 0.69)), если f > 1000
            (200 / (f * 0.43)) - 0.37, иначе
        }
    \Phiормула для p_f(Qs):
        p_f(Qs) =
        {
            (0.78 + (5.46 * e^{-4.3} * (10^{-3})) * (27.3 - |qi|^2))) /
            (1 + 10^{(0.1 * |qi|)}), ecnu qi < 0
            иначе:
            1 - p_f(Qs)
        }
    Формула для k_f(fs):
        k f(fs) =
        {
            2.57 * (10^{-8}) * fi^{2.4}, ecnu fi <= 400
            1 - (1.074 * e^{(-10^{(-4)} * fi^{(1.18)})}, если fi > 400 и fi < 10000
    """)
# Уровни речи и шума в дБ
speach_lvls = np.array([41, 38, 37, 34, 33])
noise_lvls = np.array([63, 58, 55, 52, 50])
dLt = 35
# Расчет уровней Qs и Es на основе уровней речи и шума
qs = speach_lvls - noise_lvls
es = speach_lvls - noise_lvls - dLt
# Создание таблицы для qi и Ei с использованием pandas DataFrame
df_qi_ei = pd.DataFrame({
    'qi': qs,
    'Ei': es
})
```

```
print("Таблица qi и Ei:")
    print(df_qi_ei)
    # Расчет ΔА для каждой частоты в списке fs
    dAs = [\Delta A(fsi) \text{ for } fsi \text{ in } fs]
    # Вывод формулы ΔA(f)
    for fsi, dAi in zip(fs, dAs):
        if fsi > 1000:
            formula = f''\Delta A(\{fsi\}) = 1.37 + (1000 / (\{fsi\} * 0.69)) = \{dAi:.2f\}''
        else:
             formula = f''\Delta A(\{fsi\}) = (200 / (\{fsi\} * 0.43)) - 0.37 = \{dAi:.2f\}''
        print(formula)
    # Расчет разности между k_f для высоких и низких частот
    ks = k_f(fs_high) - k_f(fs_low)
    # Расчет Qs и ps на основе ранее вычисленных значений
    Qs = qs - dAs
    ps = p_f(Qs)
    # Вывод формулы fR(ps, ks)
    r = fR(ps, ks)
    print(f'' \setminus nfR(ps, ks) = \Sigma(ps * ks) = \{r:.2f\}'')
    # Вывод формулы W(R)
    W = W(r)
    print(f''W(R) = \{w:.4f\}'')
    # Пример расчета затухания для короба с заданными параметрами
    length = 10 # длина короба в метрах
    size = 50 # поперечное сечение в см^2
    material_factor = 1.0 # коэффициент материала
    attn = attenuation(length, size, material factor)
    # Вывод формулы затухания с подставленными значениями
    delta = 0.01 + (0.99 * size / 100)
    print(f"Затухание: \Delta = (\{delta:.2f\}) * \{length\} * \{material\_factor\} =
{attn:.2f} дБ")
    # Создание таблицы результатов с использованием pandas DataFrame
    df_results = pd.DataFrame({
        'Частота (Гц)': fs,
        'ΔAi': np.round(dAs, 2),
        'Qi': np.round(Qs, 2),
        'Pi': np.round(ps, 3),
        'Ki': np.round(ks, 3)
    })
    print("\nТаблица результатов:")
    print(df_results)
```

```
# Визуализация результатов с использованием matplotlib
    plt.figure(figsize=(12, 6))
    plt.subplot(1, 2, 1)
    plt.plot(fs, dAs, marker='o', label='ΔAi')
    plt.plot(fs, Qs, marker='o', label='Qi')
    plt.title('ΔAi и Qi по частоте')
    plt.xlabel('Частота (Гц)')
    plt.ylabel('Значение')
    plt.legend()
    plt.subplot(1, 2, 2)
    plt.plot(fs, ps, marker='o', label='Pi')
    plt.plot(fs, ks, marker='o', label='Ki')
    plt.title('Pi и Ki по частоте')
    plt.xlabel('Частота (Гц)')
    plt.ylabel('Значение')
    plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.show()
if __name__ == '__main__':
    main()
```

Результаты программной реализации представлены на рисунках 1 и 2, а также на рисунке 3 представлены графики по частотам.

 $\Delta = (0.01 + (0.99 \cdot \text{size}/100)) \cdot \text{length} \cdot \text{material_factor}$

W(R):

$$W(R) = \begin{cases} 1.54 \cdot R \cdot (0.25) \cdot (1 - e^{-11R}), & R < 0.15 \\ 1 - e^{-11R/(1 + 0.7R)}, & \end{cases}$$

fR(ps,ks):

$$R = \sum (ps \cdot ks)$$

 $\Delta A(f)$:

$$\Delta A(f) = \begin{cases} 1.37 + \left(\frac{1000}{f \cdot 0.69}\right), & f > 1000\\ \left(\frac{200}{f \cdot 0.43}\right) - 0.37, \end{cases}$$

 $p_f(Qs)$:

$$p_f(Qs) = \begin{cases} 0.78 + \left(\frac{5.46 \cdot e^{-4.3 \cdot (10^{-3}) \cdot (27.3 - |qi|^2)}}{1 + 10^{(0.1 \cdot |qi|)}}\right), & qi < 0 \\ 1 - p_f(Qs), \end{cases}$$

 $k_f(fs)$:

$$k_f(fs) = \begin{cases} 2.57 \cdot (10^{-8}) \cdot fi^{2.4}, & fi \le 400 \\ 1 - (1.074 \cdot e^{-10^{-4} \cdot fi^{1.18}}), & fi > 400 & fi < 10000 \end{cases}$$

qi Ei:

qi	Ei
-22	-57
-20	-55
-18	-53
-18	-53
-17	-52

$$\Delta A(250) = (200/(250 \cdot 0.43)) - 0.37 = 1.49$$

$$\Delta A(500) = (200/(500 \cdot 0.43)) - 0.37 = 0.56$$

Рисунок 1 - Результаты программной реализации

$$\Delta A(1000) = (200/(1000 \cdot 0.43)) - 0.37 = 0.10$$

 $\Delta A(2000) = 1.37 + (1000/(2000 \cdot 0.69)) = 2.09$
 $\Delta A(4000) = 1.37 + (1000/(4000 \cdot 0.69)) = 1.73$

$$fR(ps, ks) = \sum (ps \cdot ks) = 0.27$$
$$W(R) = 0.9146$$

 $\Delta = (0.51) \cdot 10 \cdot 1.0 = 5.05$

:

()	ΔA_i	Q_i	P_{i}	K_i
250	1.49	-23.49	0.236	0.027
500	0.56	-20.56	0.267	0.114
1000	0.10	-18.10	0.315	0.211
2000	2.09	-20.09	0.275	0.307
4000	1.73	-18.73	0.300	0.258

Рисунок 2 - Результаты программной реализации




Рисунок 3 - Графики по частотам

приложение а

Результат программной реализации:

C:\Users\USER\Desktop\test\pythonProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\USER\Desktop\test\pythonProject\main.py

Формулы:

```
Формула для затухания:
  \Delta = (0.01 + (0.99 * size / 100)) * length * material_factor
Формула для W(R):
  W(R) =
  {
     1.54 * R * (0.25) * (1 - e^{(-11R)}), если R < 0.15
     1 - e^{(-11R / (1 + 0.7R))}, иначе
  }
Формула для fR(ps, ks):
  R = \Sigma(ps * ks)
Формула для \Delta A(f):
  \Delta A(f) =
  {
     1.37 + (1000 / (f * 0.69)), если f > 1000
     (200 / (f * 0.43)) - 0.37, иначе
  }
Формула для р f(Qs):
  p f(Qs) =
  {
```

```
(0.78 + (5.46 * e^{(-4.3 * (10^{(-3)}) * (27.3 - |qi|^2)))})
          (1 + 10^{(0.1 * |qi|)}), если qi < 0
          иначе:
           1 - p f(Qs)
        }
     Формула для k f(fs):
        k f(fs) =
        {
          2.57 * (10^{(-8)}) * fi^{(2.4)}, если fi <= 400
          1 - (1.074 * e^(-10^(-4) * fi^(1.18)), если fi > 400 и fi < 10000
        }
Таблица qі и Еі:
 qi Ei
0 -22 -57
1 -20 -55
2 - 18 - 53
3 - 18 - 53
4 - 17 - 52
\Delta A(250) = (200 / (250 * 0.43)) - 0.37 = 1.49
\Delta A(500) = (200 / (500 * 0.43)) - 0.37 = 0.56
\Delta A(1000) = (200 / (1000 * 0.43)) - 0.37 = 0.10
\Delta A(2000) = 1.37 + (1000 / (2000 * 0.69)) = 2.09
\Delta A(4000) = 1.37 + (1000 / (4000 * 0.69)) = 1.73
fR(ps, ks) = \Sigma(ps * ks) = 0.27
W(R) = 0.9146
Затухание: \Delta = (0.51) * 10 * 1.0 = 5.05 дБ
```

Таблица результатов:

	Частота (Г	(ц	ΔAi	(Qi .	Pi	Ki
0	250	1.4	9 -23	.49	0.23	6	0.027
1	500	0.5	6 -20	.56	0.26	7	0.114
2	1000	0.1	0 -18	3.10	0.31	15	0.211
3	2000	2.0	9 -20	0.09	0.27	75	0.307
4	4000	1.7	73 -18	3.73	0.30	00	0.258

Process finished with exit code 0

приложение Б

Отчет был реализован на LATEX.

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{booktabs}
\begin{document}
\section*{Формулы}
\subsection*{Формула для затухания:}
\Delta = (0.01 + (0.99 \cdot \text{size} / 100)) \cdot \text{length} \cdot
\text{material\ factor}
\1
\subsection*{Формула для \( W(R) \):}
W(R) =
\begin{cases}
1.54 \cdot R \cdot (0.25) \cdot (1 - e^{-11R}), & \text{если } R < 0.15 \\
1 - e^{-11R} / (1 + 0.7R), & \text{text{uhave}}
\end{cases}
\]
\subsection*{Формула для \( fR(ps, ks) \):}
1/
R = \sum (ps \cdot dot ks)
\1
\subsection*{Формула для \( \Delta A(f) \):}
\Delta(f) =
\begin{cases}
1.37 + \left( \frac{1000}{f \cdot 0.69} \right), \& \text{ \text{если } f > 1000 \}
\left( \frac{200}{f \cdot 0.43} \right) - 0.37, & \text{иначе}
\end{cases}
\]
\subsection*\{\Phiормула для \( p_f(Qs) \):}
1/
p_f(Qs) =
\begin{cases}
0.78 + \left( \frac{5.46 \cdot e^{-4.3 \cdot dot (10^{-3}) \cdot dot (27.3 - |qi|^2)}}{1} \right)
+ 10^{(0.1 \cdot |qi|)}} \right), & \text{если } qi < 0 \\
1 - p_f(Qs), & \text{иначе}
\end{cases}
\1
```

```
\subsection*{Формула для <math>(k_f(fs)):}
\[
k_f(fs) =
\begin{cases}
2.57 \cdot (10^{-8}) \cdot fi^{2.4}, & \text{если } fi \leq 400 \\
1 - (1.074 \cdot e^{-10^{-4} \cdot fi^{1.18}}), \frac{1}{2} \text{если } fi > 400 \text{ и
} fi < 10000
\end{cases}
\]
\section*{Таблица qi и Ei:}
\begin{tabular}{cc}
\toprule
qi & Ei \\
\midrule
-22 & -57 \\
-20 & -55 \\
-18 & -53 \\
-18 & -53 \\
-17 & -52 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\vspace{1em}
1/
\Delta (250) = (200 / (250 \cdot 0.43)) - 0.37 = 1.49
\]
]\
\Delta (500) = (200 / (500 \cdot 0.43)) - 0.37 = 0.56
\]
1/
\Delta (1000) = (200 / (1000 \cdot 0.43)) - 0.37 = 0.10
\]
1/
\Delta (2000) = 1.37 + (1000 / (2000 \cdot cdot 0.69)) = 2.09
\]
\[
\Delta (4000) = 1.37 + (1000 / (4000 \cdot cdot 0.69)) = 1.73
\]
\vspace{1em}
fR(ps, ks) = \sum (sum(ps \setminus cdot ks)) = 0.27
\1
\[
W(R) = 0.9146
\1
Затухание:
```

```
\[
\Delta = (0.51) \cdot 10 \cdot 1.0 = 5.05 \text{ дБ}
\]
\section*{Таблица результатов:}
\begin{tabular}{cccc}
\toprule
Частота (Гц) & $\Delta A_i$ & $Q_i$ & $P_i$ & $K_i$ \\
\midrule
250 & 1.49 & -23.49 & 0.236 & 0.027 \\
500 & 0.56 & -20.56 & 0.267 & 0.114 \\
1000 & 0.10 & -18.10 & 0.315 & 0.211 \\
2000 & 2.09 & -20.09 & 0.275 & 0.307 \\
4000 & 1.73 & -18.73 & 0.300 & 0.258 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{document}
```