Dokumentace USBKey

Program pro Pro správnou funkčnost je potřeba ve složce s programem vytvořit soubor settings.json a na USB disku mít soubor s daty (v základu data.json). Program je potřeba nejprve spustit a poté vložit USB disk.

Ctrl+R - reset programu

Struktura data.json

- Key string
 - hodnota klíče
 - v základu možnosti:
 - cky správný klíč
 - tky špatný klíč vypíše hlášku a volitelně může i zobrazit video
 - je možné definovat v souboru settings.json

Struktura settings.json

- DataFileName string
 - o nepovinné základní hodnota data
 - o název souboru s daty na USB disku
- Keys
 - možnost nastavení klíčů, aby nebylo zřejmé, zda se jedná o správný USB disk v případě, že by byl umožněn přístup k PC a někdo se chtěl podívat, co v souboru je
 - Correct string
 - nepovinné základní hodnota cky
 - hodnota správného klíče v souboru data
 - Troll string
 - nepovinné základní hodnota tky
 - hodnota špatného klíče vypíše hlášku a volitelně může i zobrazit video
- Maximize bool
 - o nepovinné základní hodnota false
 - o určuje, zda se má okno zvětšit přes celou obrazovku
- Seed int
 - o nepovinné
 - v případě uvedení hodnoty se použije jako seed pro generování náhodných čísel jinak je seed náhodný
- ShowTrollVideo bool
 - nepovinné základní hodnota false
 - o nastavení zobrazení videa
- TrollVideoFileName string
 - nepovinné
 - o název souboru s videem, které se má spustit
 - o video může být umístěné kdekoliv ve složce, ze které se spouští program
- SkipMessages bool
 - o nepovinné základní hodnota false

- o možnost přeskočení zobrazení zpráv
- o ideální pro testování, zda je na USB disku správný klíč
- Stages pole
 - o nepovinné
 - o při prázdném seznamu se ihned po vložení USB zobrazí finální zpráva
 - seznam zpráv, které se mají postupně zobrazit
 - o definice zpráv:
 - Type string
 - možnost Message | Progress
 - určuje typ zprávy
 - Message pouze zobrazí zprávu a poté počká určitou dobu
 - Progress zobrazí zprávu s progress barem, který se postupně načítá a poté zobrazí √
 - Text string
 - text, který se vypíše
 - Duration int (>=0)
 - celkové trvání aktuální fáze v ms
 - MaxStepCount byte (1-100)
 - pouze pro typ Progress
 - určuje maximální počet kroků nutný k dokončení fáze
 - ProgressBarLength int (>=10)
 - nepovinné základní hodnota 30
 - délka progress baru ve znacích
 - maximální délka se nastaví podle šířky okna
 - možné zadat -1 vyplní celý řádek
 - StepDurationVariance float (0-1)
 - nepovinné základní hodnota 0
 - pouze pro typ Progress
 - určuje jak moc se může lišit délka čekání u jednotlivých kroků (počítá se náhodně)
 - základní délka jednoho kroku se vypočítá jako Duration/MaxStepCount
 - Ø všechny kroky stejné
 - 0.5 krok může trvat 0.5*ZákladníDélkaKroku ms až
 - 1.5*ZákladníDélkaKroku ms
 - 1 krok může trvat 0 ms až 2*ZákladníDélkaKroku ms
 - StepProgressVariance float (0-1)
 - nepovinné základní hodnota 0
 - pouze pro typ Progress
 - určuje jak moc se může lišit hodnota, o kterou se v jednolitých krocích pohne progress bar
 - základní hodnota kroku 100/MaxStepCount
 - 0 všechny kroky stejné
 - 0.5 může se přičíst hodnota 0.5*ZákladníHodnotaKroku až
 - 1.5*ZákladníHodnotaKroku
 - 1 může se přičíst hodnota 1 až 2*ZákladníHodnotaKroku
- Messages
 - zprávy a chybové hlášky

- nepovinné (v základu anglicky)
- SettingsLoaded
 - úspěšné načtení nastavení
 - základní hodnota "Settings loaded"
- SettingsLoadError
 - neúspěšné načtení nastavení
 - základní hodnota "Settings not loaded correctly"
- Welcome
 - uvítací zpráva zobrazí se při spuštění programu
 - základní hodnota " "
- InsertUSB
 - zpráva pro vložení USB
 - základní hodnota "Insert USB key"
- CorrectKey
 - zpráva po vložení správného klíče
 - základní hodnota "Well done, this is the right key"
- TrollKey
 - zpráva po vložení troll klíče
 - základní hodnota "LOL, you've got the wrong key"
- IncorrectKey
 - zpráva po vložení jiného klíče, než jsou definované hodnoty
 - základní hodnota "This is not the right key"
- ReadError
 - chyba čtení z USB
 - základní hodnota "Cannot read data from USB key"
- FileNotFound
 - soubor nenalezen
 - za {0} se dosadí název souboru
 - základní hodnota "File {0} not found"
- KeyNotFound
 - Hodnota pro klíč v souboru s daty nebyla nalezena
 - základní hodnota "Key not found"
- DataReadError
 - chyba čtení datového souboru
 - za {0} se dosadí název souboru
 - základní hodnota "Error while reading data from {0}"