KIVIDAS · 2026-11-11 更新

Claude 网关配置教程

Claude Code CLI · Mac / Windows

必须关闭遥测与错误上报
首次接入和已经配置过网关的用户都必须完成。请下载并运行最新的 r5 一键配置；仅更新网页、下载文件或升级 Claude 不会自动替你完成此设置。

1. 下载最新 r5 一键配置

登录 https://chat.kividas.com/code，在网关资料区域下载“网关一键配置”，确认版本为 r5。完整解压，保留同一文件夹中的全部文件。

2. 选择正确的配置方式

已经使用网关：选择默认的“更新隐私设置（无需 Key）”，点击开始。不需要重新生成 Key、安装识别码或重新导入客户 TXT。

首次接入：先安装官方 Claude Desktop / CLI，再选择桌面端、CLI 或两者，读取原客户接入资料 TXT。r5 配置网关时会同时关闭遥测与错误上报。

仅选择“只补用量 MCP”不能代替隐私设置：完成后还必须单独运行“更新隐私设置（无需 Key）”。

3. 重启客户端并新建会话

等待工具显示对应客户端已更新或已核对。完全退出 Claude Desktop / CLI，重新打开后新建会话，测试一条正常消息及一次本机文件操作。每台使用网关的电脑都要执行一次。

Mac 完全退出：Claude → Quit Claude 或 Command+Q。Windows：菜单 → File → Exit。CLI：输入 /exit 后关闭旧终端，再打开新终端运行 claude。

继续阅读图文步骤

Mac 安装：第 2 页；Windows 安装：第 3 页；网关与隐私配置：第 4 至 6 页。
查看用量：第 7 页；日常使用：第 8 页；排查：第 9 页；完成检查：第 10 页。
r5 操作与关闭遥测核对：第 11 页。

后续手动配置步骤继续适用，但完成后也必须执行 r5 隐私更新。网关模式使用服务方提供的资料，无需先购买个人 Claude 订阅；安装和组件下载需要可用的网络。

步骤一 Mac 安装并打开配置文件

Mac 用户阅读本页；Windows 用户跳到第 3 页。

1. 按 Command + 空格，搜索“终端”或 Terminal，回车打开。已安装 CLI 的用户，可先执行第 3 步检查版本。

2. 复制下面的官方安装命令，在终端中粘贴并回车。等待安装结束；下载期间可能暂时没有进度显示。[1]

Mac 终端：官方安装命令

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

3. 关闭这个终端窗口，再打开一个新的终端，输入：

看到版本号和 Claude Code，表示安装已被找到。

```
claude --version
```

4. 依次执行下面三行，创建配置目录和文件，再用文本编辑打开。touch 不会清空已有文件。

Mac 终端：一行一行执行

```
mkdir -p "$HOME/.claude"
touch "$HOME/.claude/settings.json"
open -a TextEdit "$HOME/.claude/settings.json"
```

5. 如果文件是空白，按第 4 页填入完整模板。如果原来已有内容，先在 Finder 中复制一份作为备份，再把模板中的字段合并到现有 env 里面。

> 已有配置时不要覆盖整个文件，也不要再增加第二个 env。其他权限、工具和偏好设置保留。若不熟悉合并，请让服务方协助。

6. 确保使用纯文本和英文直引号；若“格式”菜单显示“制作纯文本”，先点击它。按 Command + S 保存，文件名必须是 settings.json，不要保存为富文本或额外增加 .txt 后缀。随后继续第 4 页。

文件位置：~/.claude/settings.json。Finder 中可按 Command + Shift + G，输入 ~/.claude/ 前往该目录。首次安装或更新需能访问官方下载服务。

步骤一 Windows 安装并打开配置文件

本页使用 Windows PowerShell。

1. 打开开始菜单，搜索 PowerShell 并打开。确认输入提示符通常以 PS 开头；不必以管理员身份运行。[1]

2. 复制下面的官方安装命令，粘贴并回车，等待安装完成。若已经安装 CLI，可直接检查版本。

Windows PowerShell：官方安装命令

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

3. 关闭这个 PowerShell 窗口，再打开一个新窗口，执行：

看到版本号和 Claude Code，表示安装已被找到。

```
claude --version
```

4. 执行下面两条命令，创建配置目录，再用记事本打开文件。若记事本提示文件不存在，选择创建；目录已存在时不影响原文件。

Windows PowerShell：一行一行执行。

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.claude"
notepad "$env:USERPROFILE\.claude\settings.json"
```

5. 空白文件按第 4 页填写。有内容时，先在资源管理器复制一份备份，只合并 env 中的字段，保留其他设置。按 Ctrl + S 保存。

记事本需要“另存为”时：文件名填 settings.json，保存类型选“所有文件”，编码选 UTF-8。确认文件没有变成 settings.json.txt。

6. 继续第 4 页填写 Key 和安装识别码。桌面 Claude 的安装和配置不会自动替你完成 CLI 配置。

资源管理器地址栏可输入 %USERPROFILE%\.claude\ 打开目录。Git for Windows 可选装，用于需要 Bash 的项目；新版 CLI 在未安装 Git Bash 时可使用 PowerShell。[1]

步骤二 填写网关并关闭遥测

Mac 与 Windows 使用同一份 JSON。推荐先按首页运行 r5；手动配置时，以下隐私项也必须保留。

1. 空白 settings.json 可使用下面的完整模板。已有内容时，只把这些字段合并到原有 env 对象，保留其他配置，不要覆盖整个文件。[3]

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://ai.kividas.com/api",
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "PASTE_GATEWAY_API_KEY_HERE",
    "ANTHROPIC_CUSTOM_HEADERS":
      "X-Kividas-Device-ID: PASTE_INSTALLATION_ID_HERE",
    "CLAUDE_CODE_ENABLE_GATEWAY_MODEL_DISCOVERY": "1",
    "DISABLE_TELEMETRY": "1",
    "DISABLE_ERROR_REPORTING": "1"
  }
}
```

2. 只替换两个占位值，保留英文双引号：

`PASTE_GATEWAY_API_KEY_HERE`：客户资料中的完整 Gateway API key。
`PASTE_INSTALLATION_ID_HERE`：与 Key 配套的安装识别码，只粘贴 UUID。

3. 核对网址以 /api 结尾，不再添加 /v1 或 /v1/messages。Key 不是网页登录密码。保留 `X-Kividas-Device-ID:` 前缀。

4. `CLAUDE_CODE_ENABLE_GATEWAY_MODEL_DISCOVERY` 设为 "1"，用于获取网关模型列表；显示结果仍取决于客户端版本和模型权限。[4]

5. 必须关闭遥测与错误上报：
`DISABLE_TELEMETRY` 和 `DISABLE_ERROR_REPORTING` 均设为字符串 "1"。手动保存后，再运行 r5 的“更新隐私设置（无需 Key）”核对。

保存后退出正在运行的 CLI，新开终端并重新运行 claude，新建会话。继续第 5 页核对安装识别码，再按第 6 页验证连接。

步骤三 核对安装识别码

这一页用于避免设备绑定冲突。

桌面教程中的内容	CLI 对应位置
Gateway base URL	env → ANTHROPIC_BASE_URL
Gateway API key	env → ANTHROPIC_AUTH_TOKEN
Gateway auth scheme：bearer	由 ANTHROPIC_AUTH_TOKEN 自动发送，无需另填。
Custom inference headers 名称：X-Kividas-Device-ID 值：安装识别码	env → ANTHROPIC_CUSTOM_HEADERS 填成 X-Kividas-Device-ID: 安装识别码

直接使用后台提供的配套识别码

服务方生成 Key 时，会同时提供固定的安装识别码。可以从客户接入资料 TXT 复制，也可以请管理员在后台查看。你不需要查询电脑序列号，不需要自行生成新的 UUID。

同一台电脑：桌面端和 CLI 保持一致

如果这台电脑的官方桌面端已使用该 Key，CLI 填同一个 Key 和同一个安装识别码。当前网关优先读取这个请求头，因此主会话与其他辅助请求可保持相同的安装身份。

换电脑：另领一套

不要把同一套 Key 和识别码复制到另一台电脑，或交给其他用户。更换电脑、重装后资料丢失，先联系服务方核对或重新发放。

> 若出现 desktop_device_mismatch，先停止重复尝试，核对 Key 与识别码是否配对。当前策略下，10 分钟内累计 3 次设备冲突会自动停用对应 Key；不要通过反复更换识别码试错。

费用与用量仍归你的 Kividas 用户

本教程使用配套的 sk-kiv-desktop- 类型 Key。换成 CLI 后，仍按对应平台用户的订阅规则计量；适用的并发、请求频率和网络限制继续生效。查看额度的方法见第 7 页。

本页规则依据 Kividas 当前网关实现，核对日期为 2026 年 10 月 26 日。

步骤四 启动 CLI 并验证连接

先在一个空白测试文件夹中完成验证。

1. 新开终端窗口，按自己的系统执行下面一组命令：

Mac 终端

```
mkdir -p "$HOME/kividas-cli-test"
cd "$HOME/kividas-cli-test"
claude
```

Windows PowerShell

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\kividas-cli-test"
Set-Location "$env:USERPROFILE\kividas-cli-test"
claude
```

2. 首次启动按提示完成主题、文件夹信任等选择。确认显示的是刚创建的测试目录。若仍要求官方账号登录，先按第 9 页检查配置，不要把 Kividas 邮箱填进官方登录页。

3. 在 Claude Code 输入框中输入 /status，检查下表。/status 要在 CLI 内输入，不是在系统终端直接执行。[2]

检查项	应看到的内容
Anthropic base URL	https://ai.kividas.com/api
Auth token / 认证来源	ANTHROPIC_AUTH_TOKEN

4. 关闭状态面板，输入 /model，选择服务方提供且你有权限的 Claude 模型。若列表没有所需模型，向服务方确认完整模型 ID，再用 /model 完整模型ID 选择。[4]

5. 发送“请只回复：连接成功”。收到正常回答后，再发送“请在当前目录创建 hello.txt，内容为：测试成功”。有文件写入确认时，核对后允许，并在文件管理器中打开文件检查。

网址和认证来源正确、能收到回答、hello.txt 内容正确，才算完成本机接入验证。示例不代表已替你的电脑完成联网测试。

步骤五 登录 Kividas 查看个人用量

浏览器查询；Mac 与 Windows 操作相同。

1. 打开 https://chat.kividas.com/，使用服务方提供的 Kividas 邮箱和密码登录。这里不填 Gateway API key，也不填安装识别码。

2. 在聊天首页输入框右下方，找到模型名称右侧、麦克风左侧的小圆圈，点击打开用量面板。无需先发送消息。



图 1 既有客户教程中的实际页面截图：点击模型名称右侧的小圆圈。

3. 查看 Plan usage limits 中各项已用比例及 Resets（重置时间）。右下角的环形箭头用于手动刷新。




图 2 用量面板示例。数值和套餐仅代表截图当时，以自己的页面为准。

5-hour limit 表示当前 5 小时额度；Weekly · all models 表示本周全部模型额度。其他模型专属周额度按实际页面显示。

> CLI 中的上下文百分比、Token 数量或费用估算，不等同于 Kividas 的套餐剩余额度。个人平台用量以此网页为准；刚结束请求时可稍候刷新。

日常使用与切回个人账号

以后每次怎样开始

打开终端或 PowerShell，进入自己的项目文件夹，再输入 claude。文件夹路径含空格时用英文双引号包住。先确认目录，再让 Claude 处理项目。

在 CLI 内输入	作用
/status	核对网关地址、认证来源与会话状态。
/model	查看或切换当前会话的模型。
/help	查看当前版本支持的命令。
/exit	结束当前 CLI 会话，返回系统终端。

是否需要一直开启 VPN

先确保第 6 页的消息测试成功。如果平时使用 VPN，可结束 CLI、关闭 VPN，再打开新终端重新运行 claude 并发一条测试消息。当前网络下收到正常回答，才说明可直接连接网关。

安装、更新、MCP、插件或访问外部网站，可能连接其他服务；模型请求正常，不代表这些服务都可直连。切换网络后若失败，先重新打开 CLI，再联系服务方排查。

怎样恢复自己的官方 Claude 登录

1. 等待任务结束，输入 /exit。备份 settings.json，然后移除本教程新增的四个 env 字段；保留其他设置。若 CUSTOM_HEADERS 原本还有其他内容，只移除 X-Kividas-Device-ID 那一项。

2. 如果此前还在系统环境变量、终端启动文件或项目设置中配置过网关，也要移除对应项。否则它们可能继续生效。

3. 关闭并新开终端，运行 claude。已有个人登录可能自动恢复；需要时在 CLI 输入 /login，完成自己的官方认证，并通过 /status 核对。[2]

> 切回个人账号后，权限与计费按你的官方账号执行。只退出登录不会自动清除网关配置；CLI 与桌面端的配置也分别生效。项目文件仍保存在原目录。

常见问题与处理方法

看到的现象	先这样处理
找不到 claude 命令	安装后新开终端再执行 claude --version。仍找不到时，按官方安装排查页检查 PATH；不要反复改网关 Key。
仍出现官方登录页	检查文件是否在自己的 .claude 目录，是否误存成 .txt，JSON 是否有效。保存后重开 CLI；不要填写 Kividas 网页账号。
提示 Invalid settings / JSON 错误	检查英文直引号、逗号和大括号。最后一项后面不加逗号。可在系统终端运行 claude doctor 查看配置诊断。[1]
401 / desktop_key_inactive	核对完整 Key、首尾空格和是否被停用。Key 不是网页密码；请服务方核对有效状态。
desktop_device_required desktop_device_mismatch	核对 ANTHROPIC_CUSTOM_HEADERS、X-Kividas-Device-ID 和配套识别码。冲突时停止重试并联系服务方，避免自动停用。
403 / desktop_subscription_required	请服务方核对订阅、用户状态和账号绑定。其他 403 错误要同时保留具体错误代码。
429 / 网络或并发限制	等待当前任务结束或按重试时间稍候。避免同时跨网络使用同一 Key，或短时间反复切换出口。
模型不可用 / 列表缺模型	确认模型发现字段为 "1"，然后重开 CLI。请服务方提供完整模型 ID 和权限；不要凭显示名称猜模型 ID。
Auth conflict / 认证冲突	检查是否同时存在旧 ANTHROPIC_API_KEY、旧 token 或 apiKeyHelper。保留本次所需认证，清理旧来源后重开；公司受管电脑请联系管理员。
能回答，但用量显示不对	到 chat.kividas.com 的个人用量面板刷新；CLI 的上下文或费用显示不是平台订阅额度。

联系服务方时提供：系统版本、claude --version、发生时间和完整错误文字。截图先遮住 Key、安装识别码和个人信息；不要发送完整 settings.json。

完成检查与参考资料

交付或首次使用前，逐项确认

检查内容	完成标准
CLI 安装	claude --version 能显示版本号。
配置文件	正确位置的 settings.json；Key 和安装识别码已替换。
网关身份	/status 显示 https://ai.kividas.com/api 和正确认证来源。
实际消息	使用获授权的 Claude 模型能收到正常回答。
本机文件	测试目录内能找到 hello.txt，内容正确。
个人用量	能登录自己的 Kividas 账号并查看用量。

官方参考资料

[1] 安装、Windows 环境与诊断

[2] 网关认证、连接检查与已有登录

[3] 环境变量、自定义请求头和 settings.json

[4] 网关模型发现与模型选择

[5] CLI 入门与本机项目操作

[6] 安装和登录故障排查

版本与说明

编写日期：2026 年 10 月 26 日。操作方法已按当天可查的官方说明和 Kividas 网关代码核对。客户端提示、模型列表和页面外观可能随版本变化。

教程中的命令和配置为可复制示例；第 7 页用量图沿用既有客户教程截图，并已标注。本文没有使用真实客户凭据进行 CLI 联网验收，请按第 6 页完成你自己电脑的实际验证。

使用 Kividas 配套网关 Key 时，模型处理需要的提示词、文件片段和工具结果会经过网关。文件操作在所选本机项目目录执行；请在确认目录和操作内容后允许修改。

必须完成：关闭遥测与错误上报

最新 r5 一键配置 · 新老用户均适用

登录 https://chat.kividas.com/code，在网关资料区域下载“网关一键配置”，确认版本为 r5。完整解压，保留同一文件夹中的全部文件。

Windows / Mac 启动方式

Windows：完整解压后，双击“配置Windows.cmd”。
Mac：打开终端，输入 `/bin/bash` （末尾留一个空格），再把“配置Mac.sh”拖入终端并回车。详细说明见压缩包内的“Mac启动说明.txt”。

已有网关用户：选择“更新隐私设置（无需 Key）”

保存当前任务并退出 Claude，运行 r5，选择默认的“更新隐私设置（无需 Key）”。工具会更新当前启用的 Kividas Desktop 和已有 CLI 配置，保留原网关身份和其他设置。

新用户选择桌面端、CLI 或两者并导入客户 TXT，即可随网关一起完成隐私设置。若沿用正文中的手动配置方式，完成后再运行一次 r5 隐私更新。

> 以下情况不算完成：只下载没有运行；只更新网页；只选择“老用户：只补用量 MCP”；工具显示相关客户端被跳过。被跳过时，先确认该客户端已经正确配置网关，再重新运行隐私更新。

工具应核对的关闭项

Desktop：关闭非必要遥测和必要遥测。r5 设置 `disableNonessentialTelemetry=true` 与 `disableEssentialTelemetry=true`。

CLI：在已有 `settings.json` 的 `env` 中保留以下两项；保留原来的 Key、识别码、权限和其他配置。

```
"DISABLE_TELEMETRY": "1",
"DISABLE_ERROR_REPORTING": "1"
```

完成前逐项检查

① 使用 r5，并实际运行了配置工具。
② 每个需要使用的客户端都显示已更新或已核对，没有未处理的“跳过”。
③ 每台电脑均已执行；Desktop / CLI 已完全退出并重开，且新建了会话。
④ 新会话可以正常回复，并能按授权读取或创建本机测试文件。

隐私设置关闭的是遥测与错误上报；网关对话和用量查询仍需要正常联网。