KIVIDAS · 2026-11-11 更新

Claude 网关配置教程

Windows 版

必须关闭遥测与错误上报
首次接入和已经配置过网关的用户都必须完成。请下载并运行最新的 r5 一键配置；仅更新网页、下载文件或升级 Claude 不会自动替你完成此设置。

1. 下载最新 r5 一键配置

登录 https://chat.kividas.com/code，在网关资料区域下载“网关一键配置”，确认版本为 r5。完整解压，保留同一文件夹中的全部文件。

2. 选择正确的配置方式

已经使用网关：选择默认的“更新隐私设置（无需 Key）”，点击开始。不需要重新生成 Key、安装识别码或重新导入客户 TXT。

首次接入：先安装官方 Claude Desktop / CLI，再选择桌面端、CLI 或两者，读取原客户接入资料 TXT。r5 配置网关时会同时关闭遥测与错误上报。

仅选择“只补用量 MCP”不能代替隐私设置：完成后还必须单独运行“更新隐私设置（无需 Key）”。

3. 重启客户端并新建会话

等待工具显示对应客户端已更新或已核对。完全退出 Claude Desktop / CLI，重新打开后新建会话，测试一条正常消息及一次本机文件操作。每台使用网关的电脑都要执行一次。

Mac 完全退出：Claude → Quit Claude 或 Command+Q。Windows：菜单 → File → Exit。CLI：输入 /exit 后关闭旧终端，再打开新终端运行 claude。

继续阅读图文步骤

首次配置：第 2 至 9 页；查看用量：第 10 至 11 页。
恢复官方登录：第 12 页；常见问题：第 13 页。
r5 操作与关闭遥测核对：第 14 页。

后续手动配置步骤继续适用，但完成后也必须执行 r5 隐私更新。网关模式使用服务方提供的资料，无需先购买个人 Claude 订阅；安装和组件下载需要可用的网络。

步骤一 安装并启用开发者菜单

1. 在浏览器打开 https://claude.com/download，下载 Windows 版并安装。已经安装的用户，可先在 Help → Check for Updates 检查更新。

2. 打开 Claude。停留在登录画面即可，不用登录个人账号。若已经登录，也可直接按下面的菜单进入配置，不需要删除自己的账号。

3. 点击窗口左上角的三条横线 ☰，依次选择 Help（帮助）→ Troubleshooting（故障排查）→ Enable Developer Mode（启用开发者模式）。




图 1 按顺序打开 Help 和 Troubleshooting，最后点 Enable Developer Mode。

4. 出现下面的提示时，点击 Enable（启用）。等待客户端自动重新打开；如果没有自动打开，从 Windows 开始菜单再次打开 Claude。



图 2 点击 Enable。这里开启的是配置菜单，不是登录或购买套餐。

应该看到什么：左上角菜单中多出 Developer。若它已经存在，直接进入下一步。

步骤二 打开网关配置窗口

1. 再次点左上角 ☰，选择 Developer。

2. 在展开的菜单中点 Configure Third-Party Inference…（配置第三方推理）。不要选择 Open App Config File，也不用手工编辑文件。




图 3 选择 Configure Third-Party Inference。

3. 新窗口标题为 Configure third-party inference。点击左侧 Connection（连接），然后按下一页的表格填写。

已经使用 **Gateway** 时的另一条入口

点击主窗口左下角账号区域，选择 Inference configuration，也可打开同一配置窗口。若点击后没有打开，先按上一页重新启用 Developer 菜单，再从 Developer 进入。

第一次从普通模式切入 Gateway 后，Developer 菜单可能消失。再执行一次 Help → Troubleshooting → Enable Developer Mode 即可。[2]

步骤三 填写五项连接资料

在 Connection 页面按下表填写。每位客户使用自己的专属密钥，具体值从单独收到的 TXT 中复制，不要照抄截图中的圆点。

页面字段	选择或填写的内容
最上方的服务类型	Gateway
Credential kind	Static API key
Gateway base URL	https://ai.kividas.com/api
Gateway API key	从客户 TXT 复制“Gateway API key”，不加引号或空格。
Gateway auth scheme	bearer




图 4 五项连接设置。密钥框中的圆点表示内容已隐藏。

填完后核对

网址结尾保留 /api，不要另外加 /v1 或 /v1/messages。下一页还需填写安装识别码，其他项目先保留默认值。不要点击密钥框右侧的眼睛来截图或分享真实密钥。

这里只配置本机如何连接。实际使用哪个服务账号由平台分配，不需要客户在 Windows 登录云端 Claude 账号。


步骤四 添加安装识别码

Mac 和 Windows 都要完成这一步。安装识别码由管理台与 Key 一起自动生成，无需查询电脑编号、序列号或硬件信息。请打开服务方交付的客户资料 TXT。

1. 在刚才的配置窗口中选择 Connection（连接），向下滚动，找到 Custom inference headers（自定义推理请求头）。已在网关模式时，也可从左下角账号菜单 → Inference configuration 进入。

2. 点击 + Add（添加）。左边的 Name 填固定名称，右边的 Value 从自己的 TXT 复制安装识别码。若已经有同名一行，核对该行即可，不要重复添加。

字段	填写内容
Name 名称	X-Kividas-Device-ID
Value 值	从客户 TXT 复制自己的安装识别码，不要填电脑名称。



补充图 Connection 中的 Custom inference headers。左框是 Name，右框是 Value；图中 Value 已隐藏。Mac 按同名字段填写，界面示例截自 Windows。

3. 核对：Name 所有客户都一样；Value 每台电脑不同。同一台电脑的多个会话使用同一个 Value，重启或升级后也不要更换。需要第二台电脑，请让管理员另外生成一组 Key 和识别码。

4. 继续下一页测试连接、检查 Code 开关并保存。保存后必须完全退出再重新打开 Claude；仅关闭窗口不算重启。

Mac：屏幕顶部 Claude → Quit Claude，或按 ⌘Q。
Windows：窗口左上角 ≡ → File → Exit。

如果提示缺少设备标识或设备不匹配

先核对 Key 和安装识别码是否来自同一份 TXT，以及 Name 是否完全一致。不要自行换一个随机值反复尝试；若仍报错，保留错误提示并联系管理员。

步骤五 测试连接并保存重启

1. 在 Connection 页点击 Test connection（测试连接）。等待测试结束；本次实机成功时，按钮左侧显示绿色圆点。如果出现红色或错误提示，先按第 13 页排查，不要直接认定已经配好。

2. 点左侧 Capabilities（功能），找到 Code，确认右侧开关为蓝色开启。无需为了使用 Code 开启其他功能。




图 5 Code 开关为蓝色，表示已开启。其他开关按实际需要保留。

3. 点击配置窗口右下角 Apply Changes（应用更改）。若随后出现 Save & Restart（保存并重启），点击它，等待客户端重新打开。[1]



图 6 配置窗口右下角的 Apply Changes。没有修改时可能是灰色。

4. 若保存后没有自动重启，回到主窗口，点 ☰ → File → Exit 完全退出，再从 Windows 开始菜单打开 Claude。只点右上角 × 可能只是关掉窗口。

应该看到什么：出现下一页的 Welcome to Claude 画面，或直接进入已配置的 Gateway 界面。

步骤六 选择使用已配置的网关

1. 如果出现下面的欢迎画面，阅读中间的提示：客户端已经配置为通过自定义网关运行，不需要 Claude.ai 账号。

2. 点击中间黑色的 Continue（继续）按钮，进入 Gateway 模式。这里不需要输入 Claude 邮箱或密码。



图 7 使用网关点黑色 Continue。下方的 Or sign in with Claude.ai 是切回官方账号的入口。

3. 进入主界面后点击左侧 Code。若提示下载运行组件，保持联网并等待下载完成；如果下载受阻，再临时开启 VPN。

4. 检查左下角账号或部署名称是否为服务方提供的名称。不同客户名称可能不同，不需要与本教程截图完全相同。

如果误点了官方登录入口

返回欢迎页后重新选择黑色 Continue。如果已进入自己的官方账号，从左下角账号菜单退出登录，再回到这个选择页。不要为了“开通网关”购买个人 Pro 或 Max。

步骤七 选择本机项目并开始使用

1. 在 Code 新会话页面，找到输入框旁的环境选择。在新界面它位于输入框下方，旧界面可能位于上方。点击它，在 Local 分组中选择 This computer（这台电脑）。



图 8 Local → This computer，表示任务在这台电脑上执行。

2. 点击旁边的文件夹名称或文件夹图标，选择 Open folder…（打开文件夹）。在 Windows 文件选择窗口中，选中自己的项目文件夹，再确认选择。




图 9 点击 Open folder，选择本机已有的项目目录。

3. 确认输入框旁显示的文件夹名称正确。模型可以点击右侧模型名称选择；Effort 表示思考投入程度，不确定时先保留 Medium。

4. 首次使用建议选择 Manual 或 Ask permissions，让客户端在改文件或执行命令前征求你同意。不同版本的权限名称可能略有差别。

项目文件保存在你选择的本机目录。不要选 Cloud 或远程 SSH 环境。模型回答所需的提示词、文件片段和工具结果仍会通过网关发送；“文件保存在本地”不等于“处理内容完全不联网”。

步骤八 验证成功后关闭 VPN

1. 先在 Code 发一条简单消息，例如“请只回复 连接成功”。收到正常回答后，再测试关闭 VPN。

2. 在自己的 VPN 或代理软件中断开连接。若使用 Clash，同时检查 System Proxy（系统代理）和 TUN Mode 都已关闭。不要关闭 Wi-Fi 或网线连接。

3. 第一次关闭 VPN 后，建议完整退出并重开 Claude，排除它继续使用旧连接。点 ☰ → File → Exit，然后从 Windows 开始菜单再次打开。以后日常关闭 VPN，不必每次都重启。




图 10 完整退出要选 File → Exit；Close Window 只关闭窗口。

4. 在新会话中再发“请只回复 不开 VPN 连接成功”。收到正常回答，说明这台电脑在当前网络下可以关闭 VPN 使用网关。

5. 如需验证本地文件，可在空白测试文件夹中让 Claude 新建 hello.txt，写入“测试成功”；再用 Windows 文件资源管理器打开核对。

本次 Windows 已在系统代理与 TUN 关闭时完成模型请求及本地文件读写测试。这不代表客户端更新、组件下载、插件和所有外部网站都无需 VPN。若这些操作失败，可临时打开 VPN，完成后再关闭。

步骤九 登录 Kividas 查看用量

1. 用浏览器打开下面这个完整网址。查看用量不需要在网页上传项目文件，也不需要在网页发消息。

https://chat.kividas.com/

2. 如果出现登录框，直接填写；如果没有登录框，点击页面左下角 Sign in（登录）。侧栏收起时，先点左上角三条横线打开侧栏。




图 11 Kividas 登录表单。此图使用空白演示表单，不含任何真实凭证。

3. Email 填单独 TXT 中的“Kividas 登录邮箱”；Password 填 TXT 中的“Kividas 登录密码”；然后点击 Continue。这里不要填写接口密钥或 Claude 账号。

4. 若已经登录了别人的平台账号，先从左下角账号菜单选择 Sign out，再用分配给你的账号登录。忘记密码可用 Forgot password，或联系服务方处理。

应该看到什么：登录后回到聊天首页，输入框右侧出现模型名称和用量小圆圈。

步骤十 点击小圆圈查看个人用量

1. 在聊天首页找到输入框右下方。小圆圈在模型名称右侧、麦克风图标左侧。点击圆圈即可展开，不需要发送消息。



图 12 找到模型名称与麦克风之间的小圆圈。

2. 展开 Plan usage limits。看各项已用百分比，以及下方 Resets（重置时间）。右下角环形箭头可以手动刷新。




图 13 个人平台用量详情。截图数值只表示截取当时的用量，以自己的页面为准。

5-hour limit：当前 5 小时额度已用比例。Weekly · all models：本周全部模型额度已用比例。Weekly · Fable：Fable 的本周额度，只有适用时才显示。

所有比例都按你个人的平台统计计算；共享与独享用户使用同一口径，不显示云端 Claude 整个账号的总用量。圆圈取个人各项额度中最高的已用比例。

Free 用户也能查看已分配的平台用量。若显示 Usage is not linked，表示当前登录身份未关联计量数据，请联系服务方核对账号；不能把它理解成 0% 或必须升级。

步骤十一 恢复为自己的官方 Claude 账号

1. 先保存当前工作，等待正在执行的任务结束。若当前网络打不开官方登录服务，先打开 VPN。

2. 点 Claude 主窗口左下角账号区域，在弹出的菜单中选择 Sign out（退出登录）。客户端会重新打开登录选择页。




图 14 从左下角账号菜单选择 Sign out。

3. 在 Welcome to Claude 页面，点击黑色 Continue 下方的 Or sign in with Claude.ai。不要点黑色 Continue，否则会继续进入网关模式。




图 15 恢复官方账号时，选择下方的 Or sign in with Claude.ai。

4. 按照官方页面选择 Google 登录，或输入自己的 Claude 邮箱并完成邮件验证。此处用的是你自己的 Claude 账号，与 Kividas 登录资料无关。

5. 返回客户端后检查左下角显示的是自己的官方账号；如果提示重启，按提示重启。若仍显示网关名称，重复第 2 至 4 步。

恢复官方账号后：普通 Chat 可使用 Free；使用官方订阅方式的 Code，需要 Pro、Max、Team 或 Enterprise 等有 Code 权限的套餐，个人 Pro 即可，不一定要 Max。[3]

不用删除网关配置，也不用卸载 Claude。两种模式的会话列表可能分开；本机项目文件仍在原目录。以后想回到网关，退出官方登录，再在欢迎页选择网关的 Continue。

常见问题和配置位置

没有 Developer 菜单

按第 2 页启用开发者模式并等待重启。第一次切进 Gateway 后菜单消失属于可能出现的情况，再启用一次。如果始终没有 Configure Third-Party Inference，先更新官方客户端。

Test connection 失败或消息发不出去

先检查网址是不是 https://ai.kividas.com/api，再核对密钥是否完整、是否多了空格、是否误填为网页登录密码。确认网络能打开 Kividas 网站。仍失败时，把错误提示发给服务方，不要把密钥截进去。

保存配置或切换 VPN 后没有生效

保存配置后必须让客户端重启。手动重启请用 ☰ → File → Exit，再打开 Claude。关闭 VPN 后若打不开客户端，先恢复网络，再检查是否正在下载更新或运行组件；只验证网关对话成功，不能保证所有外部服务都可直连。

网页和客户端的圆圈不一样

查询个人额度以 chat.kividas.com 的用量圈为准。桌面 Gateway 界面中的圆圈可能显示当前对话的上下文容量，不能把它当成套餐剩余额度。网页通常约每分钟刷新，也可以点弹窗右下角手动刷新。

模型少或没有某个 Effort 档位

可用模型和档位取决于分配的接入权限、模型能力及配置。先使用列表中现有的模型；需要调整时联系服务方，不必通过购买自己的 Claude Pro 或 Max 来修复网关列表。

以后在哪里修改配置

优先使用 ☰ → Developer → Configure Third-Party Inference。已经进入 Gateway 时，也可点左下角账号区域 → Inference configuration。

如服务人员需要定位文件，在 Windows 文件资源管理器地址栏输入 %LOCALAPPDATA%\Claude-3p\configLibrary\。这里的配置可能包含密钥，不要把整个目录发给其他客户，也不用为了恢复官方登录删除它。[4]

核对依据

菜单截图取自 Windows 官方客户端，核对日期为 2026 年 10 月 22 日。网页登录图为同版空白表单，用量图为实际页面；更新后文字位置可能略有变化。

[1] Claude 官方说明 单机配置与登录选择

[2] Claude 官方说明 开发者菜单与应用内配置

[3] Claude 官方说明 官方订阅方式的 Code 套餐要求

[4] Claude 官方说明 Windows 本地配置位置与重启

[5] Claude 官方说明 第三方模式与网络连接

必须完成：关闭遥测与错误上报

最新 r5 一键配置 · 新老用户均适用

登录 https://chat.kividas.com/code，在网关资料区域下载“网关一键配置”，确认版本为 r5。完整解压，保留同一文件夹中的全部文件。

Windows / Mac 启动方式

Windows：完整解压后，双击“配置Windows.cmd”。
Mac：打开终端，输入 `/bin/bash` （末尾留一个空格），再把“配置Mac.sh”拖入终端并回车。详细说明见压缩包内的“Mac启动说明.txt”。

已有网关用户：选择“更新隐私设置（无需 Key）”

保存当前任务并退出 Claude，运行 r5，选择默认的“更新隐私设置（无需 Key）”。工具会更新当前启用的 Kividas Desktop 和已有 CLI 配置，保留原网关身份和其他设置。

新用户选择桌面端、CLI 或两者并导入客户 TXT，即可随网关一起完成隐私设置。若沿用正文中的手动配置方式，完成后再运行一次 r5 隐私更新。

> 以下情况不算完成：只下载没有运行；只更新网页；只选择“老用户：只补用量 MCP”；工具显示相关客户端被跳过。被跳过时，先确认该客户端已经正确配置网关，再重新运行隐私更新。

工具应核对的关闭项

Desktop：关闭非必要遥测和必要遥测。r5 设置 `disableNonessentialTelemetry=true` 与 `disableEssentialTelemetry=true`。

CLI：在已有 `settings.json` 的 `env` 中保留以下两项；保留原来的 Key、识别码、权限和其他配置。

```
"DISABLE_TELEMETRY": "1",
"DISABLE_ERROR_REPORTING": "1"
```

完成前逐项检查

① 使用 r5，并实际运行了配置工具。
② 每个需要使用的客户端都显示已更新或已核对，没有未处理的“跳过”。
③ 每台电脑均已执行；Desktop / CLI 已完全退出并重开，且新建了会话。
④ 新会话可以正常回复，并能按授权读取或创建本机测试文件。

隐私设置关闭的是遥测与错误上报；网关对话和用量查询仍需要正常联网。