Les sockets datagrammpes

Les différents types de sockets :

Un petit rappel sur les différents types de sockets existants:

- Les sockets datagramme **SOCK_DGRAM** (fonctionnement de boite aux lettres) :
 - o échanges de message individuels
 - o pas de connexion
 - o basé sur le protocole **UDP** : pas de garantie de reception ni d'ordre.
- Les sockets stream **SOCK_STREAM** (fonctionnement comme un appel téléphonique) :
 - o échange de flux de données
 - o nécessite une connexion
 - o basé sur le protocol **TCP** : assure la reception dans le bon ordre.

Communication via les sockets datagramme :

Client	Serveur	
Créer la socket	Créer la socket	
sclient = socket()	sserveur = socket()	
	Attacher la socket à une adresse	
	bind(sserveur,)	
Communiquer	Communiquer	
communiquer sendto(sclient,)	Communiquer recvfrom(sserveur,)	
·	recvfrom(sserveur,)	
sendto(sclient,)	recvfrom(sserveur,)	

Communication via les sockets stream :

Serveur (appelé)	Client (appelant)
Créer les sockets	
secoute = socket()	sclient = socket()
Attacher la socket à une adresse	
bind(secoute,)	
Mettre la socket en mode écoute	

Serveur (appelé)	Client (appelant)	
listen(secoute,)		
Accepter une demande de connexion	Demander une connexion	
sservice = accept(secoute,)	connect(sclient,)	
Communiquer		
read(sservice,)	write(sclient,)	
write(sservice,)	read(sclient,)	
Fermer la connexion dans un ou deux sens		
shutdown(sservice,)	shutdown(sclient,)	
Fermer la connexion et la socket associée		
close(sservice)	close(sclient)	
Fermer la socket d'écoute		
close(secoute)		

Recevoir des données d'une socket datagramme

Renvoie le nombre d'octets lus (un entier) ou -1 en cas d'erreur.

Si *nbOct* < la taille du message reçu : le reste du message est perdu.

L'appel à la primitive recvfrom() est bloquant, il attendra jusqu'a la reception de nouvaux messages.

Envoyer des données datagramme

Renvoie le nombre d'octet envoyés ou -1 en cas d'échec.

L'appel est bloquant, tant qu'il y a quelque chose dans le tampon, la primitive attends que le tampon se décharge.

Un exemple de serveur

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#define PORT 12345
#define BUFFER_SIZE 1024
int main() {
   int sserveur = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
   struct sockaddr_in saddr = {0}, caddr = {0};
   saddr.sin family = AF INET;
                                        // domaine IPv4
   saddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); // toute adresse
   bind(sserveur, (struct sockaddr*) &saddr, sizeof(saddr));
   while (1) {
       // traiter les requêtes entrantes
       int caddrlen = sizeof(caddr);
       char requete[BUFFER_SIZE];
       int nbLus = recvfrom(sserveur, &requete, sizeof(requete), 0,
(struct sockaddr*) &caddr, &caddrlen);
       if (nbLus == 0) continue;
                                 // un datagramme vide
       // traiter la requête
       char reponse[BUFFER_SIZE] = "Reponse du serveur";
       sendto(sserveur, &reponse, sizeof(reponse), ∅, (struct sockaddr*)
&caddr, caddrlen);
   }
   close(sserveur);
   return 0;
}
```

Voici les étapes principales :

• Le serveur crée un socket UDP.

- Il attache ce socket à un port et attend des requêtes de clients.
- Lorsque le serveur reçoit un message d'un client, il traite la requête et envoie une réponse au client.